
Guida alla Console di Gestione

Release 3.3.2

19 lug 2020

| | | |
|----------|---|------------|
| 1 | Introduzione | 1 |
| 1.1 | I Profili di Interoperabilità | 1 |
| 1.2 | Le entità di configurazione dei servizi | 2 |
| 1.3 | Il processo di configurazione dei servizi | 3 |
| 2 | Profilo “API Gateway” | 7 |
| 2.1 | Definizione delle API | 7 |
| 2.2 | Registrazione dell’erogazione | 10 |
| 2.3 | Registrazione della fruizione | 16 |
| 2.4 | Versionamento delle API | 18 |
| 2.5 | Configurazione dell’API | 23 |
| 2.6 | Sospensione API | 26 |
| 2.7 | Connettore | 26 |
| 2.8 | Gestione CORS | 52 |
| 2.9 | Differenziare le configurazioni specifiche per risorsa/azione | 52 |
| 2.10 | Controllo degli Accessi | 54 |
| 2.11 | Rate Limiting | 85 |
| 2.12 | Validazione dei messaggi | 90 |
| 2.13 | Caching Risposta | 92 |
| 2.14 | Sicurezza a livello del messaggio | 92 |
| 2.15 | Trasformazioni | 94 |
| 2.16 | Tracciamento | 102 |
| 2.17 | Correlazione Applicativa | 103 |
| 2.18 | MTOM | 106 |
| 2.19 | Registrazione Messaggi | 107 |
| 2.20 | Proprietà | 107 |
| 3 | Profilo “ModI PA” | 109 |
| 3.1 | Concetti Preliminari | 109 |
| 3.2 | Sicurezza Canale | 110 |
| 3.3 | Sicurezza Messaggio | 112 |
| 3.4 | Profili di Interazione | 136 |
| 4 | Profilo “eDelivery” | 157 |
| 4.1 | Passi preliminari di configurazione | 157 |
| 4.2 | Erogazione di servizi in modalità eDelivery | 158 |
| 4.3 | Fruizione di servizi in modalità eDelivery | 161 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 4.4 | Generazione del PMode Domibus | 161 |
| 5 | Profilo “SPCoop” | 163 |
| 5.1 | Configurazione di un servizio SPCoop | 163 |
| 5.2 | Profili Asincroni | 166 |
| 5.3 | Interfacce WSDL (concettuale, logico ed implementativo) | 169 |
| 5.4 | Profili di gestione della busta eGov | 169 |
| 6 | Profilo “Fatturazione Elettronica” | 173 |
| 6.1 | Fatturazione Passiva | 173 |
| 6.2 | Fatturazione Attiva | 177 |
| 7 | Strumenti | 181 |
| 7.1 | Runtime | 181 |
| 7.2 | Auditing | 182 |
| 8 | Configurazione | 187 |
| 8.1 | Generale | 187 |
| 8.2 | Tracciamento | 195 |
| 8.3 | Controllo del Traffico | 197 |
| 8.4 | Rate Limiting | 202 |
| 8.5 | Token Policy | 214 |
| 8.6 | Tags | 225 |
| 8.7 | Utenti | 227 |
| 8.8 | Importa | 231 |
| 8.9 | Esporta | 233 |
| 8.10 | Auditing | 234 |
| 9 | Errori generati da GovWay | 239 |
| 9.1 | Classificazione degli Errori | 240 |
| 9.2 | REST Problem Details - RFC 7807 | 254 |
| 9.3 | SOAP Fault | 255 |
| 9.4 | Attivazione di Codici di Errore Specifici | 257 |
| 10 | Funzionalità Avanzate | 267 |
| 10.1 | Modalità Avanzata | 267 |
| 10.2 | Configurazione manuale delle interfacce | 268 |
| 10.3 | Versionamento delle API e delle Erogazioni/Fruizioni | 271 |
| 10.4 | Modalità di identificazione dell’azione | 272 |
| 10.5 | Multi-Tenant | 274 |
| 10.6 | Header di Integrazione | 275 |
| 10.7 | Connettori | 281 |
| 10.8 | Correlazione tra transazioni differenti | 291 |
| 10.9 | Opzioni Avanzate per Erogazioni/Fruizioni | 292 |
| 10.10 | Tracciatura su File | 292 |
| 10.11 | Gestione Proxy | 302 |
| 10.12 | Autenticazione e Autorizzazione Principal (Security Constraint) | 306 |
| 10.13 | Espressioni XPath su messaggi JSON | 306 |
| 10.14 | Validazione dei messaggi con OpenAPI 3.x | 308 |
| 10.15 | Cifratura delle Password | 309 |

CAPITOLO 1

Introduzione

Questo manuale documenta le funzionalità e le modalità d'uso della *Console di Gestione* del prodotto *GovWay* (<http://gowway.org>).

Nota: Oltre alla console di Gestione, GovWay mette a disposizione dei gestori una seconda console utilizzata per il monitoraggio delle richieste applicative gestite dal gateway. Per informazioni sulle modalità di utilizzo della Console di Monitoraggio si rimanda alla relativa manualistica distribuita con il prodotto.

Nel prosieguo si assume che il prodotto GovWay sia già correttamente installato e la console di gestione sia accessibile via browser dai Gestori del Sistema.

L'indirizzo standard della Console di Gestione è *http://ip:porta/gowwayConsole*, che dovrà essere correttamente perfezionato con ip e porta del proprio ambiente di installazione. Per informazioni sulle modalità di installazione si rimanda alla relativa manualistica distribuita con il prodotto.

Nota: L'accesso alle diverse funzionalità della console è sempre mediato da un sistema di autorizzazione che verifica che l'utente sia in possesso dei dovuti permessi. Le istruzioni operative sulla gestione degli utenti e la configurazione dei permessi sono descritte nella sezione *Utenti*.

1.1 I Profili di Interoperabilità

GovWay si differenzia dagli API Gateway tradizionali per essere progettato in conformità con i principali profili di interoperabilità in uso nella Pubblica Amministrazione italiana ed europea. Per tale motivo, le modalità di configurazione del prodotto si differenziano in funzione dello specifico profilo a cui le API debbano conformarsi. I profili di interoperabilità supportati dalla distribuzione standard del prodotto sono i seguenti:

- *API Gateway*: è il profilo di interoperabilità di base che consente di supportare qualunque generica API basata su scambio di messaggi SOAP e REST.

- *ModI PA*: è il profilo che consente di supportare gli scenari di comunicazione basati sul Modello di Interoperabilità rilasciato da AGID nel 2018, che fornisce i requisiti per l'integrazione tra il sistema informativo complessivo della Pubblica Amministrazione, Cittadini e Imprese.
- *eDelivery*: è il profilo standard adottato a livello europeo nell'ambito del progetto CEF, e basato sul protocollo AS4.
- *SPCoop*: il profilo SPCoop è il profilo basato sull'uso della busta eGov e sulla Porta di Dominio, recentemente deprecato da AGID, ma ancora in uso per la quasi totalità dei servizi centrali erogati dalla Pubblica Amministrazione italiana.
- *Fatturazione Elettronica*: questo profilo supporta le modalità di scambio delle fatture elettroniche, nel formato FatturaPA, veicolate tramite il Sistema di Interscambio.

In fase di installazione possono essere scelti i profili di proprio interesse (per default viene proposto il solo profilo di API Gateway).

Durante l'utilizzo della Console di Gestione è preferibile selezionare il profilo di interoperabilità adeguato in base al tipo di configurazioni sui quali si lavora. La selezione del profilo di interoperabilità, tramite il menu presente in testata (Fig. 1.1), comporta la visualizzazione dei soli elementi dell'interfaccia, e relativi dati, attinenti con tale profilo.




Fig. 1.1: Selezione del profilo di interoperabilità

Esiste la possibilità (non consigliata) di operare sulla console selezionando il profilo *Tutti*. In tal caso non saranno applicati filtri sui contenuti e le maschere di visualizzazione e di configurazione potranno apparire più complesse di quanto avviene selezionando lo specifico profilo su cui si sta lavorando.

Nota: Ulteriori profili sono programmabili in GovWay ed alcuni di questi sono in uso in importanti progetti della pubblica amministrazione, come la Porta di Comunicazione del Sistema di Interscambio del Mercato dell'Energia.

1.2 Le entità di configurazione dei servizi

Prima di descrivere le entità di configurazione presenti nel registro è importante chiarire il concetto di *Dominio* cui alcuni elementi di configurazione fanno riferimento. Il dominio rappresenta il confine logico (tipicamente un ente amministrativo) entro il quale sono racchiuse le risorse applicative da condividere con l'esterno. Nel seguito si fa distinzione tra i seguenti:

- *Dominio Gestito*: l'insieme delle risorse applicative i cui flussi di comunicazione sono sotto il controllo del GovWay di propria gestione.
- *Dominio Esterno*: Insieme di risorse applicative esterne al dominio gestito.

Le principali entità di configurazione del Registro sono:

- *API*

Descrizione formale dei flussi di comunicazione previsti da un dato servizio, erogato o fruito nel proprio dominio. Ad ogni API è assegnata una singola modalità operativa e, in base ad essa, sarà fornita una descrizione

formale delle interfacce di dialogo supportate. Ad esempio saranno forniti WSDL/XSD per le interfacce Soap o un file YAML in formato Swagger per quelle Rest.

- *Erogazione*

Registrazione di una specifica istanza di servizio che un soggetto del dominio interno eroga in accordo alle interfacce applicative descritte da un set di API censito nel registro.

- *Fruizione*

Registrazione di una specifica istanza di servizio che un soggetto del dominio interno fruisce in accordo alle interfacce applicative descritte da un set di API censito nel registro.

- *Soggetto*

Entità che rappresenta la singola organizzazione, o ente amministrativo, coinvolto nei flussi di comunicazione. Ciascun soggetto censito nel registro può appartenere al dominio interno o esterno e può avere associata un'unica modalità operativa.

- *Applicativo*

Entità per censire i client, riferiti ad uno specifico soggetto (e quindi modalità), che fruiscono di servizi. Censire un applicativo è indispensabile nei casi in cui l'identificazione è necessaria per poter superare i criteri di autenticazione autorizzazione specificati nella configurazione del *Controllo degli Accessi* per ciascun servizio fruito.

- *Ruolo*

Entità per censire i ruoli che possono essere utilizzati nell'ambito del controllo degli accessi per costruire specifici criteri di autorizzazione. I ruoli possono avere origine interna al registro oppure essere passati da un sistema esterno, sia in contesti fruizione che di erogazione.

- *Scope*

Entità per censire gli scope che possono essere utilizzati nell'ambito del controllo degli accessi per costruire specifici criteri di autorizzazione basato sui token.

1.3 Il processo di configurazione dei servizi

Le sezioni successive del documento illustrano i passi necessari per realizzare le configurazioni necessarie per rendere operativi i flussi di erogazione/fruizione dei servizi nei diversi profili di interoperabilità supportati.

Per semplificare il processo di configurazione, nel caso di configurazioni per l'interoperabilità con le note piattaforme di erogazione di servizi centralizzate, GovWay mette a disposizione specifici package, denominati *Govlet*. Il Govlet, attraverso un modello di tipo wizard, consente all'utente di fornire i dati necessari a produrre le entità di configurazione per uno specifico servizio. I Govlet disponibili possono essere acquisiti dal sito di Govway al seguente indirizzo <http://www.govway.org/govlets>. Alcuni esempi di Govlet:

- *FatturaPA - Fatturazione Attiva*: configurazione del servizio per l'invio di fatture elettroniche al Sistema d'Interscambio (SDI).
- *FatturaPA - Fatturazione Passiva*: configurazione del servizio per la ricezione di fatture elettroniche dal Sistema d'Interscambio (SDI).
- *SIOPE+*: configurazione del servizio per l'invio degli ordinativi di pagamento alla piattaforma SIOPE+ e ricezione delle relative notifiche e giornale di cassa.
- *pagoPA*: configurazione del servizio per l'accesso alla piattaforma dei pagamenti elettronici pagoPA.

Una volta entrati in possesso del Govlet è necessario eseguirlo sulla govwayConsole tramite la funzione *Importa* descritta nella sezione [Importa](#).

Per procedere manualmente alla produzione delle configurazioni per i servizi, si utilizzano le funzionalità presenti nella sezione *Registro* della GovWayConsole. Il processo manuale di configurazione può essere schematizzato nei passi seguenti:

1. *Definizione delle API*. Il primo passo prevede la definizione delle API relative ai servizi che si vogliono utilizzare. In questa fase tipicamente si provvede al caricamento del descrittore formale delle interfacce (WSDL, WADL, ...).
2. *Registrazione dell'erogazione o fruizione*. Il secondo passo, dopo aver registrato l'API del servizio, prevede la creazione di una Erogazione, o di una Fruizione, a seconda del ruolo previsto nell'interazione col servizio.
3. *Configurazione Specifica*. Le interfacce della GovWayConsole sono state progettate in modo che, il completamento dei primi due passi di configurazione, sia sufficiente a disporre di una configurazione funzionante del servizio. Il terzo, e quindi opzionale passo, consiste nella produzione di tutti i dettagli aggiuntivi di configurazione che sono necessari alla particolare situazione.

In questo passo si forniscono i dettagli delle funzionalità aggiuntive, che riguardano:

- *Controllo degli Accessi*: indicazione dei criteri di autenticazione e autorizzazione necessari per l'accesso al servizio.
- *Validazione*: processo di validazione dei messaggi in transito sul gateway.
- *Sicurezza Messaggio*: misure di sicurezza al livello del messaggio richieste.
- *Tracciamento*: personalizzazione delle tracce prodotte nel corso dell'elaborazione delle richieste di servizio.
- *Registrazione Messaggi*: indicazione dei criteri di salvataggio degli elementi che compongono le richieste di servizio (payload, header, allegati, ...).

La Fig. 1.2 descrive lo scenario generale in cui opera GovWay.




Fig. 1.2: Scenario Generale

Le sezioni successive descrivono in dettaglio il processo di configurazione di cui sopra, fornendo i dettagli specifici per ciascun profilo di interoperabilità.

Profilo “API Gateway”

In questa sezione descriviamo le fasi di configurazione di GovWay al fine di attivare l'erogazione o la fruizione di servizi che rispettano lo standard Soap o Rest. Per semplificare l'utilizzo della console grafica govwayConsole, è consigliabile effettuare la selezione del profilo *API Gateway* tramite l'apposito selettore posto nell'intestazione della pagina.

2.1 Definizione delle API

Indipendentemente che si voglia erogare o fruire un servizio, è necessario iniziare il processo di configurazione con il censimento delle relative API. Questa operazione si effettua sulla govwayConsole posizionandosi nella sezione *Registro > API*.

La pagina di ingresso mostra l'elenco delle API eventualmente già presenti in configurazione. Ciascun elemento dell'elenco riporta l'identificativo, il tipo SOAP o REST e il formato del descrittore fornito in configurazione (Fig. 2.1).

Gli elementi dell'elenco possono essere selezionati per l'eliminazione, con il pulsante *Elimina*, e per l'esportazione, con il pulsante *Esporta*. La funzione di esportazione è descritta nella sezione *Esporta*.

Si crea una nuova API premendo il pulsante *Aggiungi*.

Compilare il form (Fig. 2.2) inserendo i seguenti dati:

- *Tipo*: Selezionare il tipo delle API a scelta tra «Soap» e «Rest».
- *Nome*: Assegnare un nome che identifichi le API.
- *Descrizione*: un testo opzionale di descrizione.
- *Tags*: un elenco di tag da associare all'API per classificarla. Iniziando a scrivere, vengono proposti i tag già esistenti compatibili.
- *Versione*: progressivo numerico che identifica l'indice di revisione.

| API | | Visualizzati record [1-4] su 4 | |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | | Nome | |
| <input type="checkbox"/> | | api-config v1 | API-GovWay Maestro1 Rocky API Rest Open API 3 |
| <input type="checkbox"/> | | api-monitor v1 | API-GovWay API Rest Open API 3 |
| <input type="checkbox"/> | | TEST v1 | TESTSUITE API Rest Open API 3 |
| <input type="checkbox"/> | | TEST2 v1 | TESTSUITE TESTSUITE2 API Soap Wsdl 1.1 |

Fig. 2.1: Elenco delle API

API > Aggiungi

Note: (*) Campi obbligatori

API

Tipo: Rest

Nome *: HelloAPI

Descrizione:

Tags: tagTest x tag2Test x

Versione: 1

Specifica delle interfacce

Formato Specifica: Open API 3.0

Open API 3.0: Browse... No file selected.

SALVA

Fig. 2.2: Definizione di una API

- *Specifica delle Interfacce*: In questa sezione è possibile caricare il descrittore formale dell'interfaccia, analizzando il quale, il gateway produce la corrispondente configurazione. Nel caso di interfacce Soap si potrà caricare il relativo WSDL. Nel caso di interfacce Rest si potrà scegliere tra i formati: WADL, Swagger 2.x e OpenAPI 3.3.

Nel caso non si disponga del descrittore dell'interfaccia è sempre possibile inserire manualmente la relativa configurazione seguendo le modalità descritte alla sezione *Configurazione manuale delle interfacce*.

Effettuato il salvataggio, l'API sarà consultabile all'interno dell'elenco delle API registrate. Accedendo al dettaglio si potranno visionare, a seconda del tipo di API SOAP o REST, rispettivamente i servizi o le risorse che tale API dispone. Nella figura `quick_risorseAPI_fig` viene riportata l'elenco delle risorse di una API REST.

| API > PetStore v1 > Risorse | | | |
|----------------------------------|--------|--------------------------|-------------|
| Risorse | | | |
| Visualizzati record [1-20] su 20 | | | |
| <input type="checkbox"/> | Method | Path | Descrizione |
| <input type="checkbox"/> | POST | /pet | |
| <input type="checkbox"/> | PUT | /pet | |
| <input type="checkbox"/> | GET | /pet/findByStatus | |
| <input type="checkbox"/> | GET | /pet/findByTags | |
| <input type="checkbox"/> | DELETE | /pet/{petId} | |
| <input type="checkbox"/> | GET | /pet/{petId} | |
| <input type="checkbox"/> | POST | /pet/{petId} | |
| <input type="checkbox"/> | POST | /pet/{petId}/uploadImage | |

Fig. 2.3: Risorse di una API REST

2.2 Registrazione dell'erogazione

Una volta disponibile la definizione delle API, si passa alla registrazione dell'erogazione fornendo i dati di base per l'esposizione del servizio erogato tramite GovWay. In [Fig. 2.4](#) è illustrato graficamente il caso dell'erogazione.

Per registrare l'erogazione del servizio ci si posiziona nella sezione *Registro > Erogazioni* e si preme il pulsante *Aggiungi*.

Compilare il form ([Fig. 2.5](#)) inserendo i seguenti dati:




Fig. 2.4: Scenario di riferimento per l'erogazione

- **API - Nome:** Selezionare dall'elenco il nome e la versione relativa alla API cui l'erogazione fa riferimento. Se la API selezionata è di tipo Soap, sarà necessario selezionare anche il Servizio che si vuole erogare.
- **Controllo degli Accessi:** In questa sezione è possibile stabilire l'eventuale controllo degli accessi all'erogazione:
 - *Pubblico:* non sono richieste credenziali per l'accesso.
 - *Autenticato:* l'accesso è ammesso solo previa verifica dei criteri di autenticazione e autorizzazione previsti in configurazione.

Selezionando l'opzione *Autenticato*, dopo la creazione dell'erogazione, sarà necessario completare la configurazione del controllo degli accessi come descritto nella sezione [Autenticazione Trasporto](#).

- **Connettore:** In questa sezione devono essere specificati i riferimenti al servizio, al fine di rendere possibile il corretto instradamento delle richieste inviate dai soggetti fruitori. Questo connettore riferisce il servizio del dominio interno che si sta erogando.

Le informazioni da fornire sono:

- *Utilizza Applicativo Server:* flag che consente di selezionare un applicativo di tipo «Server» invece di fornire tutte le informazioni relative al connettore. Per i dettagli consultare la sezione [Connettore](#).
- *Endpoint:* la url per la consegna delle richieste al servizio.
- *Autenticazione Http:* credenziali da fornire nel caso in cui il servizio richieda autenticazione di tipo HTTP-BASIC.
- *Autenticazione Https:* credenziali da fornire nel caso in cui il servizio richieda autenticazione di tipo HTTPS.
- *Proxy:* nel caso in cui l'endpoint del servizio sia raggiungibile solo attraverso un proxy, possono essere indicati qui i relativi riferimenti.
- *Ridefinisci Tempi Risposta:* permette di ridefinire i tempi di risposta che sono stati configurati a livello generale, nell'ambito del controllo del traffico (vedi sezione [Tempi Risposta](#))

Nota: Se l'API riferita dall'erogazione possiede un descrittore (WSDL, OpenAPI, ecc.) l'interfaccia propone come valore di default per il connettore l'endpoint del servizio.

Erogazioni > **Aggiungi**

Note: (*) Campi obbligatori

Informazioni Generali

API

Nome TEST2 v2

Tipo Soap

Servizio (Soap) * Esitoidentificazione

Controllo degli Accessi

Accesso API autenticato

Connettore

Utilizza Applicativo Server ☐

Endpoint * `http://10.114.87.21:8180/openspcoop/PD/SPCCentroAnagrafico/SPCComune/SPCEsitoidentificazione/Risultato`

Autenticazione Http ☐

Autenticazione Token ☐

Autenticazione Https ☐

Proxy ☐

Ridefinisci Tempi Risposta ☐

SALVA

Fig. 2.5: Registrazione di una Erogazione

2.2.1 Completamento configurazione e indirizzamento del servizio

Dopo aver definito le API e registrato la relativa erogazione, come descritto nelle sezioni precedenti, si dispone della configurazione di un servizio erogato i cui riferimenti possono essere comunicati ai fruitori.

Per aggiungere ulteriori dettagli di configurazione, o semplicemente per conoscere il giusto endpoint cui il fruitore deve indirizzare le richieste, si procede dalla pagina di dettaglio dell'erogazione già creata. Il dettaglio dell'erogazione si raggiunge andando alla sezione del menu *Registro > Erogazioni*, cliccando sull'elemento visualizzato nell'elenco delle erogazioni presenti nel registro (Fig. 2.6).




Fig. 2.6: Elenco Erogazioni presenti nel registro

Per la ricerca dell'elemento nell'elenco delle erogazioni è possibile filtrare i dati visualizzati tramite la maschera di filtro che compare cliccando sulla voce *Erogazioni* nell'intestazione dell'elenco (Fig. 2.7).

Il dettaglio dell'erogazione mostra i dati principali e con le icone «matita» è possibile entrare sulle maschere di editing per effettuare delle modifiche. In corrispondenza del connettore è disponibile anche un pulsante che consente di verificare la raggiungibilità dell'indirizzo impostato. In corrispondenza della API riferita, è possibile accedere al relativo dettaglio aprendo un nuovo tab del browser (Fig. 2.8).

La pagina di dettaglio dell'erogazione visualizza i principali elementi di configurazione, che sono:

Erogazioni

Tipo API

Qualsiasi

Tag

Qualsiasi

API / Soggetto Erogatore

FILTRA

RIPULISCI

Fig. 2.7: Filtro delle Erogazioni presenti nel registro

EsitoIdentificazione v2

Nome

EsitoIdentificazione v2

API

TEST2 v2 (Soap) TESTSUITE TESTSUITE2

URL Invocazione

http://localhost:8080/govway/ENTE/EsitoIdentificazione/v2

Connettore

http://127.0.0.1:8080/TestService/echo

Gestione CORS

✔ Abilitato

CONFIGURA

Fig. 2.8: Dettaglio dell'erogazione

- **Nome:** nome dell'erogazione. Accanto al valore è presente l'icona a matita che consente di modificare tale valore. In assenza di configurazioni specifiche per risorsa/azione (sezione *Differenziare le configurazioni specifiche per risorsa/azione*) è presente anche un'icona che permette di disattivare/riattivare l'erogazione. Lo stato di attivazione dell'erogazione è segnalato tramite l'icona colorata presente accanto al nome.
- **API:** API cui fa riferimento l'erogazione con evidenza degli eventuali tags. È presente un'icona che apre in una nuova finestra l'interfaccia per la gestione della configurazione della specifica API.
- **URL Invocazione:** URL che deve utilizzare il mittente per accedere al servizio erogato tramite il gateway. Questo dato rappresenta la *URL* del servizio nel caso Soap o la *Base URL* nel caso Rest. Per la selezione dell'operazione da invocare si distinguono i seguenti casi:
 - **REST:** Indipendentemente che l'API sia stata configurata fornendo il relativo descrittore, WADL o OpenAPI, l'identificazione dell'operation sarà sempre effettuata in automatico dal contesto di invocazione. Non è quindi necessario fornire ulteriori indicazioni.
 - **SOAP**
 - * **API con WSDL:** l'operation viene automaticamente identificata dal contesto di invocazione grazie alle informazioni presenti nel descrittore.
 - * **API senza WSDL:** l'operation viene identificata inserendo il relativo identificativo nella URL di invocazione, <URL_Invocazione>/<Azione>

Sono disponibili ulteriori metodi per l'identificazione dell'operation nel caso SOAP, per i cui dettagli si rimanda alla sezione *Modalità di identificazione dell'azione*.
- **Connettore:** Endpoint del servizio acceduto dal gateway, cui verranno consegnate le richieste pervenute. È presente l'icona a matita per aggiornare il valore del connettore. È inoltre presente un'icona che consente di testare la raggiungibilità del servizio tramite il connettore fornito. Maggiori dettagli vengono forniti nella sezione *Connettore*.
- **Gestione CORS:** stato abilitazione della funzione CORS. L'icona a matita consente di modificare l'impostazione corrente come descritto nella sezione *Gestione CORS*.

Ulteriori elementi possono essere indicati per specificare il funzionamento dell'erogazione. Si tratta degli elementi di configurazione specifica, per i cui dettagli si rimanda alla sezione *Configurazione dell'API*.

2.2.2 Condivisione dei dati di integrazione

Le richieste di erogazione, pervenute a GovWay, vengono elaborate e, nel corso dell'operazione, vengono creati i riferimenti alle entità di configurazione presenti nel registro.

GovWay comunica i dati di contesto ricavati, ai sistemi interlocutori, ed in particolare:

- Tutti i dati dell'header di integrazione, relativi al messaggio di richiesta, vengono inviati all'applicativo destinatario (erogatore). I dati che compongono l'header di integrazione sono quelli descritti nelle tabelle presenti alla sezione *Header di Integrazione*.
- Un sottoinsieme dell'header di integrazione, relativo al messaggio di risposta, viene inviato al soggetto mittente (fruitore). I dati inviati (sempre in riferimento alle tabelle della *Header di Integrazione*) sono:
 - GovWay-Message-ID
 - GovWay-Relates-To
 - GovWay-Conversation-ID
 - GovWay-Transaction-ID

2.2.3 Errori Generati dal Gateway

La gestione dei casi di errore, nelle comunicazioni mediate da un Gateway, deve tener conto di ulteriori casi di errore che possono presentarsi rispetto al dialogo diretto tra gli applicativi. Oltre agli errori già previsti nelle interfacce dell'API, gli applicativi client possono pertanto ricevere due tipi di errori generati direttamente da GovWay:

- *Errori Client*: identificabili da un codice http 4xx su API REST o da un fault code “Client” su API SOAP. Indicano che GovWay ha rilevato problemi nella richiesta effettuata dal client (es. errore autenticazione, autorizzazione, validazione contenuti...).
- *Errori Server*: identificabili dai codici http 502, 503 e 504 per le API REST o da un fault code “Server” generato dal Gateway e restituito con codice http 500 per le API SOAP.

Per ciascun errore GovWay riporta le seguenti informazioni:

- Un codice http su API REST o un fault code su API SOAP come descritto in precedenza.
- Un codice di errore, indicato nell'header http “GovWay-Transaction-ErrorType”, che riporta l'errore rilevato dal gateway (es. AuthenticationRequired, TokenExpired, InvalidRequestContent...).
- Un identificativo di transazione, indicato nell'header http “GovWay-Transaction-ID”, che identifica la transazione in errore, utile principalmente per indagini diagnostiche.
- Un payload http, contenente maggiori dettagli sull'errore, opportunamente codificato per API REST (*REST Problem Details - RFC 7807*) o SOAP (*SOAP Fault*).

Maggiori dettagli, sulla gestione degli errori, sono disponibili nella sezione *Errori generati da GovWay*.

2.3 Registrazione della fruizione

Nel processo di fruizione sono coinvolti i client (o applicativi) interni al dominio che richiedono, tramite accesso sul gateway, un servizio erogato da un soggetto di un dominio esterno.

In Fig. 2.9 è illustrato graficamente il caso della fruizione.




Fig. 2.9: Scenario di riferimento per la fruizione

Analogamente a quanto descritto per le erogazioni, è possibile procedere con la configurazione delle fruizioni accedendo alla sezione di menu *Registro > Fruizioni*.

La configurazione delle fruizioni presenta maschere della GovWayConsole del tutto analoghe al caso dell'erogazione. È quindi possibile seguire il processo di configurazione attuando i medesimi passi, illustrati per le erogazioni, calandole sul contesto delle fruizioni.

L'unica differenza, rispetto al processo di configurazione delle erogazioni, è rappresentata dalla presenza del campo *Soggetto Erogatore*, da selezionare come soggetto che eroga il servizio (Fig. 2.10).

Fruizioni > Aggiungi

Note: (*) Campi obbligatori

Informazioni Generali

API

Nome API_SOAP_1 v1

Tipo Soap

Servizio * Esitoidentificazione

Soggetto Erogatore

Nome Piffero

Controllo degli Accessi

Accesso API autenticato

Connettore

Endpoint * http://10.114.87.21:8180/openspcoop/PD/SPCCentroAnagrafico/SPCComune/SPCEsitoidentificazione/Risultato

Autenticazione Http ☐

Autenticazione Https ☐

Proxy ☐

Ridefinisci Tempi Risposta ☐

SALVA

Fig. 2.10: Registrazione di una Fruizione

Nota: Benché non vi siano differenze nelle modalità di configurazione del *Connettore*, nel caso della fruizione questi consiste nei dati di puntamento al servizio erogato sul dominio esterno.

2.3.1 Condivisione dei dati di integrazione

Le richieste di fruizione, pervenute a GovWay, vengono elaborate e, nel corso dell'operazione, vengono creati i riferimenti alle entità di configurazione presenti nel registro.

GovWay comunica i dati di contesto ricavati, ai sistemi interlocutori:

- *GovWay-Message-ID*
- *GovWay-Relates-To*
- *GovWay-Conversation-ID*
- *GovWay-Transaction-ID*

Per ulteriori dettagli si consiglia di consultare la sezione *Header di Integrazione*.

2.3.2 Errori Generati dal Gateway

Analogamente a quanto descritto per le erogazioni, la gestione dei casi di errore nelle comunicazioni mediate da un Gateway devono tenere conto di ulteriori situazioni che possono presentarsi rispetto alla situazione di dialogo diretto tra gli applicativi.

La gestione degli errori viene descritta approfonditamente nella sezione *Errori generati da GovWay*.

2.4 Versionamento delle API

Come descritto nelle precedenti sezioni, ogni API possiede una versione. È possibile registrare una nuova versione dell'API cliccando sul pulsante “Nuova Versione” presente nel dettaglio di una API (Fig. 2.11).

La maschera di creazione della nuova versione non permette né di modificare il nome dell'API né di scendere di versione. Vengono ereditati dall'API precedente le altre caratteristiche quali il tipo di API tra SOAP e REST, i tags, la descrizione, il soggetto referente etc.

Se l'opzione “Ridefinisci Interfaccia” è abilitata, viene richiesta una nuova specifica dell'interfaccia dell'API. Terminando la creazione della nuova API verranno creati automaticamente i servizi e le azioni su SOAP o le risorse su REST definiti nella nuova interfaccia (Fig. 2.12).

In alternativa, se l'opzione “Ridefinisci Interfaccia” viene disabilitata, non viene richiesta una nuova specifica di interfaccia e la nuova versione dell'API conterrà la medesima specifica della precedente versione con i medesimi servizi e azioni su SOAP o risorse su REST (Fig. 2.13).

Una volta creata una nuova versione dell'API, è possibile effettuare l'upgrade verso la nuova versione direttamente nell'erogazione e/o nella fruizione che implementa l'API. Infatti se esiste più di una versione di una medesima API è possibile modificarne la versione implementata nell'erogazione o nella fruizione tramite il bottone “modifica” evidenziato nella figura Fig. 2.14.

Accedendo alla modifica è possibile scegliere la versione implementata dell'API, tra le versioni disponibili, come mostrato nella figura Fig. 2.15.




Fig. 2.11: Nuova Versione di una API

API > Aggiungi

API

| | |
|-------------|--|
| Nome | PetStore |
| Descrizione | <div>This is a sample server <u>Petstore</u> server.</div> |
| Tags | <div></div> |
| Versione | <div>2</div> |

Specifica delle interfacce

| | |
|-------------------------|---|
| Ridefinisci Interfaccia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Formato Specifica | <div>Open API 3.0</div> |
| Open API 3.0 | <div><div>Choose File</div>No file chosen</div> |

SALVA

Fig. 2.12: Nuova Versione di una API tramite ridefinizione dell'interfaccia

API > Aggiungi

API

| | |
|-------------|---|
| Nome | PetStore |
| Descrizione | <div>This is a sample server Petstore server.</div> |
| Tags | <div></div> |
| Versione | <div>2</div> |

Specifica delle interfacce

Ridefinisci Interfaccia ☐

SALVA

Fig. 2.13: Nuova API che eredita la specifica di interfaccia dalla versione precedente




Fig. 2.14: Upgrade di versione dell'API implementata in una erogazione




Fig. 2.15: Scelta della versione dell'API implementata in una erogazione

La modifica della versione dell'API implementata dall'erogazione, comporta automaticamente anche la modifica della versione dell'erogazione stessa. Questo si riflette nell'url di invocazione che viene automaticamente aggiornata rispetto alla nuova versione come evidenziato nella figura [Fig. 2.16](#).




Fig. 2.16: Modifica della versione si riflette sia sull'erogazione che sulla url di invocazione

Nota: Se viene scelta una versione dell'API per la quale esiste già una medesima versione dell'erogazione, il cambio di versione dell'API non si rifletterà sulla versione dell'erogazione e sulla url di invocazione ma solamente sui messaggi scambiati e sulle azioni (soap) o risorse (rest) che l'erogazione espone.

Per maggiori dettagli sul versionamento differente tra erogazione/fruizione ed API e di conseguenza su come questo si riflette nella url di invocazione si rimanda alla sezione [Versionamento delle API e delle Erogazioni/Fruizioni](#)

2.5 Configurazione dell'API

I passi di configurazione fin qui descritti, per la registrazione di erogazioni e fruizioni, consentono di ottenere uno stato delle entità del registro pronto all'utilizzo in numerose situazioni.

Cliccando sulla voce *Erogazioni* o *Fruizioni* nell'intestazione dell'elenco è possibile consultarne i dettagli selezionando l'API attivata di interesse.

La pagina di dettaglio consente di accedere ai principali elementi di configurazione (Fig. 2.8):

- *Nome*: in assenza di configurazioni specifiche per risorsa/azione (sezione *Differenziare le configurazioni specifiche per risorsa/azione*), accanto al nome dell'erogazione o della fruizione è presente un'icona che permette di disattivare/riattivare l'API come descritto nella sezione *Sospensione API*.
- *URL Invocazione*: se la console viene utilizzata in modalità avanzata (sezione *Modalità Avanzata*), accedendo alla modifica della URL di Invocazione è possibile configurare la modalità di identificazione dell'azione come descritto nella sezione *Modalità di identificazione dell'azione*.
- *Connettore*: endpoint del servizio acceduto dal gateway, cui verranno consegnate le richieste pervenute. In questa è presente sia l'icona a matita per aggiornare il valore del connettore che un'icona che consente di testare la raggiungibilità del servizio tramite il connettore fornito. Maggiori dettagli vengono forniti nella sezione *Connettore*.
- *Gestione CORS*: stato abilitazione della funzione CORS. L'icona a matita consente di modificare l'impostazione corrente come descritto nella sezione *Gestione CORS*.




Fig. 2.17: Dettaglio di una erogazione

Tramite il pulsante *Configura* è inoltre possibile aggiungere ulteriori elementi di configurazione attraverso le ulteriori funzionalità messe a disposizione da GovWay (Fig. 2.18).

Le voci di configurazione che possono essere accedute sono:

- *Controllo degli Accessi*
- *Rate Limiting*




Fig. 2.18: Configurazione di una erogazione

- *Validazione dei messaggi*
- *Caching Risposta*
- *Sicurezza a livello del messaggio*
- *MTOM*
- *Trasformazioni*
- *Tracciamento*
- *Registrazione Messaggi*
- *Proprietà*
- *Opzioni Avanzate per Erogazioni/Fruizioni*

Accanto a ciascuna delle voci in elenco è presente un'icona che in base al colore assume i seguenti significati:

- **Grigio**: funzionalità non attiva
- **Rosso**: funzionalità attivata ma configurata in maniera incompleta o errata, quindi non funzionante
- **Giallo**: funzionalità attivata in modalità opzionale o «non bloccante» e quindi in sola notifica
- **Verde**: funzionalità attiva

Le funzionalità specifiche possono essere configurate in maniera differenziata per gruppi di risorse/azioni relative alla API erogata/fruita. Una nuova configurazione specifica può essere creata tramite il pulsante *Crea Nuova*. Il passaggio tra una configurazione e l'altra sarà possibile tramite i tab che risulteranno visibili nell'interfaccia. Questa funzionalità è descritta in dettaglio nella sezione *Differenziare le configurazioni specifiche per risorsa/azione*.

Le sezioni successive descrivono in dettaglio le configurazioni sopraelencate e i relativi contesti di utilizzo. Tranne dove esplicitamente dichiarato, gli schemi di configurazione descritti in seguito possono essere attuati sia sulle erogazioni che sulle fruizioni.

2.6 Sospensione API

La console consente di disabilitare temporaneamente una API attiva sul gateway. Successive invocazioni destinate all'API verranno rifiutate generando un codice di errore *APISuspended*.

È possibile sospendere una API cliccando sull'icona toggle presente nella riga *Nome* del dettaglio di una erogazione o fruizione (Fig. 2.19).

Per poter procedere con la sospensione dell'API l'utente deve confermare l'operazione richiesta come evidenziato nella figura Fig. 2.20.

Quando una API viene sospesa, il suo nome viene affiancato da uno stato rosso che ne evidenzia l'inutilizzo temporaneo. Per abilitarla nuovamente si deve procedere con gli stessi passi effettuati per sospenderla (Fig. 2.21).

2.7 Connettore

È possibile modificare le impostazioni del connettore (ad esempio per modificare l'endpoint o aggiungere il proxy) seguendo il collegamento presente nella riga *Connettore* del dettaglio di una erogazione o fruizione. I campi del form




Fig. 2.19: Sospensione di una API

sono uguali a quelli già descritti per la fase di creazione dell'erogazione (sezione [Registrazione dell'erogazione](#)). Ulteriori dettagli di configurazione e tipi di connettore diversi da HTTP e HTTPS sono descritti nella sezione [Connettori](#).

La sezione [Verifica Connettività Connettore](#) descrive uno strumento per verificare la raggiungibilità dell'indirizzo impostato.

La sezione [Applicativi Server](#) descrive invece come censire un'applicazione di backend in modo da poterla riferire su diversi connettori relativi ad erogazioni di API.

Le sezioni successive, infine, descrivono le funzionalità inerenti l'utilizzo di endpoint multipli allo scopo di bilanciare il carico o differenziarlo rispetto a variabili presenti nella richiesta, sempre relativamente ad erogazioni di API.

Nota: Le funzionalità relative ad un applicativo “Server” (sezione [Applicativi Server](#)) e ai connettori multipli ([Load Balancer](#) e [Consegna Condizionale](#)) sono applicabili solamente per le erogazioni di API.

2.7.1 Verifica Connettività Connettore

I contesti in cui l'interfaccia visualizza il valore di un connettore comprendono anche uno strumento per verificare la raggiungibilità dell'indirizzo impostato (Fig. 2.22).

Dopo aver premuto il pulsante si accede ad una schermata che riepiloga le proprietà del connettore e comprende il pulsante *Verifica* per procedere con la verifica (Fig. 2.23).

Dopo aver premuto il pulsante *Verifica* viene presentato l'esito della verifica di raggiungibilità (Fig. 2.24).

In presenza di un endpoint https, è possibile effettuare il download dei certificati ritornati dal server cliccando sul link “Download Certificati Server”. Il formato del file scaricato è un PEM contenente tutti i certificati ritornati dal server.




Fig. 2.20: Conferma dell'operazione di sospensione di una API




Fig. 2.21: Attivazione di una API




Fig. 2.22: Pulsante per la verifica del connettore




Fig. 2.23: Verifica del connettore




Fig. 2.24: Esito Verifica del connettore

2.7.2 Applicativi Server

Un applicativo di tipo “Server” consente di censire un’applicazione di backend alla quale associare quelle informazioni tipicamente indicate finora nella sezione “Connettore” dell’erogazione della API (endpoint, credenziali, ...). In una erogazione è così possibile riferire un applicativo server già registrato come modalità alternativa a quella di indicare esplicitamente tutte le informazioni richieste.

Per registrare l’applicativo posizionarsi nella sezione *Registro > Applicativi*, quindi premere il pulsante *Aggiungi*. Compilare il form come segue (Fig. 2.26):

- *Profilo Interoperabilità*: Opzione visibile solo nel caso in cui non sia stata effettuata la relativa scelta sul menu della testata.
- *Nome*: Assegnare un nome all’applicativo. È necessario che il nome indicato risulti univoco rispetto ai nomi già presenti per la modalità operativa selezionata (in questo caso API Gateway).
- *Tipo*: Utilizzare il tipo “Server” per censire un’applicativo di backend.
- *Connettore*: Tramite la sezione *Connettore* è possibile fornire quelle informazioni tipicamente indicate sinora nella sezione “Connettore” dell’erogazione di una API.

Dopo averlo creato, l’applicativo è associabile ad una Erogazione accedendo alla sezione «Connettore» come evinziato nella figura Fig. 2.27.

2.7.3 Load Balancer

Per le erogazioni di API è possibile definire connettori multipli con la finalità di attuare su di essi il bilanciamento delle richieste pervenute.




Fig. 2.25: Download Certificati Server

Applicativi > Aggiungi

Note: (*) Campi obbligatori

Applicativo

Nome *

Tipo

Connettore

Endpoint *

Autenticazione Http ☐

Autenticazione Token ☐

Autenticazione Https ☐

Proxy ☐

Ridefinisci Tempi Risposta ☐

SALVA

Fig. 2.26: Creazione di un Applicativo Server

Fig. 2.27: Associazione di un Applicativo Server ad una Erogazione

I contesti in cui l'interfaccia visualizza il valore di un connettore comprendono anche uno strumento per abilitare la gestione dei connettori multipli (Fig. 2.28).




Fig. 2.28: Pulsante per la configurazione dei connettori multipli

Dopo aver premuto tale pulsante si accede ad una schermata che consente di abilitare e configurare tale funzionalità. In questa sezione, in particolare, viene descritta la funzionalità *Load Balancer* che rappresenta la voce di default una volta abilitato lo stato relativo alla configurazione dei connettori multipli (Fig. 2.29). Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione [Configurazione del Bilanciamento del Carico](#).

Una volta attivata la funzione di Load Balancer, nei contesti in cui l'interfaccia visualizzava l'endpoint di un connettore, viene adesso invece evidenziata la presenza di tale funzionalità. In tale contesto è possibile definire i nuovi connettori accedendo all'elenco dei connettori registrati tramite il nuovo pulsante dedicato (Fig. 2.30) come descritto nella sezione [Elenco dei Connettori Bilanciati](#).

Configurazione del Bilanciamento del Carico

Per abilitare la funzionalità di Load Balancer accedere alla sezione di dettaglio di una erogazione di API e cliccare sul pulsante di configurazione dei connettori multipli (Fig. 2.31).

Dopo aver premuto il pulsante si accede ad una schermata che consente di abilitare una funzionalità relativa ai connettori multipli. In questa sezione, in particolare, viene descritta la funzionalità *Load Balance* che rappresenta la voce di default una volta abilitato lo stato relativo alla configurazione dei connettori multipli (Fig. 2.32).

Vengono forniti differenti tipi di bilanciamento del carico:

- *Round Robin*: le richieste vengono distribuite in ordine tra i connettori registrati;

Erogazioni > TEST v1 (ENTE) > Configurazione Connettori Multipli

Configurazione Connettori Multipli

Configurazione Connettori Multipli

Stato: abilitato

Modalità Consegna: Load Balance

Strategia: Round Robin ⓘ

Sessione Sticky: ☐ Tutte le richieste che presentano lo stesso id di sessione vengono servite tramite lo stesso connettore ⓘ

Health Check: ☐ Un utilizzo di un connettore che provoca un errore di connettività comporta la sua esclusione dal pool ⓘ

Consegna Condizionale: ☐ Solo i connettori che corrispondono alla condizione indicata concorrono per la consegna

SALVA

Fig. 2.29: Load Balancer




Fig. 2.30: Pulsante per accedere all'elenco dei connettori




Fig. 2.31: Pulsante per la configurazione dei connettori multipli

Erogazioni > TEST v1 (ENTE) > Configurazione Connettori Multipli

Configurazione Connettori Multipli

Configurazione Connettori Multipli

Stato: abilitato

Modalità Consegna: Load Balance

Strategia: Round Robin ⓘ

Sessione Sticky: ☐ Tutte le richieste che presentano lo stesso id di sessione vengono servite tramite lo stesso connettore ⓘ

Health Check: ☐ Un utilizzo di un connettore che provoca un errore di connettività comporta la sua esclusione dal pool ⓘ

Consegna Condizionale: ☐ Solo i connettori che corrispondono alla condizione indicata concorrono per la consegna

SALVA

Fig. 2.32: Load Balancer

- *Weight Round Robin*: rispetto al Round Robin consente di riequilibrare eventuali server eterogenei tramite una distribuzione bilanciata rispetto al peso associato ad ogni connettore;
- *Random*: le richieste vengono distribuite casualmente tra i connettori registrati;
- *Weight Random*: rispetto al Random si ha una distribuzione casuale che considererà però il peso associato ad ogni connettore;
- *Source IP hash*: combina l'indirizzo IP del client e l'eventuale indirizzo IP portato in un header appartenente alla classe «Forwarded-For» o «Client-IP» per generare una chiave hash che viene designata per un connettore specifico;
- *Least Connections*: la richiesta viene indirizzata verso il connettore che ha il numero minimo di connessioni attive.

La configurazione permette anche di abilitare una sessione sticky in modo che tutte le richieste che presentano lo stesso id di sessione vengano servite tramite lo stesso connettore. Se l'identificativo di sessione si riferisce ad una nuova sessione, viene selezionato un connettore rispetto alla strategia indicata.

L'identificativo di sessione utilizzato è individuabile tramite una delle seguenti modalità (Fig. 2.33):

- *Cookie*: nome di un cookie;
- *Header HTTP*: nome di un header http;
- *Url di Invocazione*: espressione regolare applicata sulla url di invocazione;
- *Parametro della Url*: nome del parametro presente nella url di invocazione;
- *Contenuto*: espressione (XPath o jsonPath) utilizzata per estrarre un identificativo dal body della richiesta;
- *Client IP*: indirizzo IP del client;
- *X-Forwarded-For*: header http appartenente alla classe «Forwarded-For» o «Client-IP»;
- *Template*: l'identificativo di sessione è il risultato dell'istanziamento del template fornito rispetto ai dati della richiesta;

Erogazioni > TEST v1 (ENTE) > Configurazione Connettori Multipli

Configurazione Connettori Multipli

Note: (*) Campi obbligatori

Configurazione Connettori Multipli

| | |
|-----------------------|---|
| Stato | <input type="text" value="abilitato"/> |
| Modalità Consegna | <input type="text" value="Load Balance"/> |
| Strategia | <input type="text" value="Round Robin"/> ⓘ |
| Sessione Sticky | <input checked="" type="checkbox"/> Tutte le richieste che presentano lo stesso id di sessione vengono servite tramite lo stesso connettore ⓘ |
| Health Check | <input type="checkbox"/> Un utilizzo di un connettore che provoca un errore di connettività comporta la sua esclusione dal pool ⓘ |
| Consegna Condizionale | <input type="checkbox"/> Solo i connettori che corrispondono alla condizione indicata concorrono per la consegna |

Sessione Sticky

| | |
|-------------------------|---|
| Identificativo Sessione | <input type="text" value="Cookie"/> |
| Nome * | <input type="text" value="JSESSIONID"/> |
| Max Age | <input type="text"/> |

È possibile indicare la durata della sessione in secondi

SALVA

Fig. 2.33: Load Balancer con Sessione Sticky

- *Freemarker Template*: l'identificativo di sessione è ottenuto tramite il processamento di un Freemarker Template;
- *Velocity Template*: l'identificativo di sessione è ottenuto tramite il processamento di un Velocity Template;

È anche possibile attivare un “Passive Health Check” che verifica la connettività verso i connettori configurati. Un utilizzo di un connettore che provoca un errore di connettività comporta la sua esclusione dal pool dei connettori utilizzabili per un intervallo di tempo configurabile (Fig. 2.34).

Erogazioni > TEST v1 (ENTE) > Configurazione Connettori Multipli

Configurazione Connettori Multipli

Configurazione Connettori Multipli

Stato:

Modalità Consegna:

Strategia: ⓘ

Sessione Sticky: ☐ Tutte le richieste che presentano lo stesso id di sessione vengono servite tramite lo stesso connettore ⓘ

Health Check: ☒ Un utilizzo di un connettore che provoca un errore di connettività comporta la sua esclusione dal pool ⓘ

Consegna Condizionale: ☐ Solo i connettori che corrispondono alla condizione indicata concorrono per la consegna

Passive Health Check

Intervallo Esclusione:
Indicare in secondi la durata dell'esclusione del connettore dal pool

SALVA

Fig. 2.34: Load Balancer con Passive Health Check

È infine possibile attivare una funzione di selezione dei connettori che partecipano al bilanciamento delle richieste in funzione di parametri della richiesta stessa (Fig. 2.35). Per ulteriori dettagli sulle modalità di selezione condizionale dei connettori si rimanda alla sezione *Consegna Condizionale* poichè gli aspetti di questa configurazione sono identici a quelli descritti per la funzionalità di consegna condizionale.

Elenco dei Connettori Bilanciati

Per le erogazioni di API è possibile definire connettori multipli con finalità di bilanciamento delle richieste in arrivo.

Dopo aver attivato la funzione di Load Balancer, nei contesti in cui l'interfaccia visualizzava l'endpoint di un connettore, viene adesso invece evidenziata la presenza della funzionalità di Load Balancer. In tale contesto è possibile definire i nuovi connettori accedendo all'elenco dei connettori registrati tramite il nuovo pulsante dedicato (Fig. 2.36).

Accedendo all'elenco la prima volta si troverà il solo connettore di default definito al momento della registrazione dell'API erogata (Fig. 2.37).

Tramite il pulsante *Crea Nuovo* è possibile registrare un nuovo connettore. Compilare il form come segue (Fig. 2.38):

Erogazioni > TEST v1 (ENTE) > Configurazione Connettori Multipli

Configurazione Connettori Multipli

Note: (*) Campi obbligatori

Configurazione Connettori Multipli

| | |
|-----------------------|--|
| Stato | <input type="text" value="abilitato"/> |
| Modalità Consegna | <input type="text" value="Load Balance"/> |
| Strategia | <input type="text" value="Round Robin"/> ⓘ |
| Sessione Sticky | <input type="checkbox"/> Tutte le richieste che presentano lo stesso id di sessione vengono servite tramite lo stesso connettore ⓘ |
| Health Check | <input type="checkbox"/> Un utilizzo di un connettore che provoca un errore di connettività comporta la sua esclusione dal pool ⓘ |
| Consegna Condizionale | <input checked="" type="checkbox"/> Solo i connettori che corrispondono alla condizione indicata concorrono per la consegna |

Configurazione Condizionalità

| | |
|----------------------------|---|
| Identificazione Condizione | <input type="text" value="Header HTTP"/> |
| Nome * | <input type="text" value="X-FiltroCustom"/> |
| Prefisso | <input type="text"/> |
| Suffisso | <input type="text"/> |

Identificazione Condizione Fallita

☒ Termina con Errore

Nessun Connettore Utilizzabile

☒ Termina con Errore

SALVA

Fig. 2.35: Selezione condizionale dei connettori che partecipano al bilanciamento




Fig. 2.36: Pulsante per accedere all'elenco dei connettori




Fig. 2.37: Elenco dei connettori bilanciati con presenza del solo connettore di default

- *Nome*: Assegnare un nome al connettore. È necessario che il nome indicato risulti univoco all'interno del pool dei connettori definiti per l'API.
- *Stato*: Indica lo stato del connettore. È possibile abilitare o disabilitare il singolo connettore anche dopo che è stato definito.
- *Descrizione*: Permette di fornire una descrizione generica.
- *Connettore*: Tramite la sezione *Connettore* è possibile fornire quelle informazioni tipicamente indicate sinora nella sezione "Connettore" dell'erogazione di una API.

All'interno della definizione dei dati di un connettore, è anche possibile riferire un Applicativo di tipo "server" precedentemente registrato come descritto nella sezione *Applicativi Server* (Fig. 2.39).

I nuovi connettori creati sono accessibili nell'elenco dei connettori (Fig. 2.40). I tab presenti nell'elenco riportano i nomi dei connettori configurati, e selezionando quello di interesse è possibile visualizzare e/o modificare i dati del connettore oltre ad eliminarlo tramite il pulsante *Elimina*.

Nel caso sia stato selezionato un tipo di Load Balancer "Weight" nell'elenco dei connettori sarà possibile anche associare un peso maggiore al singolo connettore (Fig. 2.41).

2.7.4 Consegna Condizionale

Per le erogazioni di API è possibile definire connettori diversi, selezionati dinamicamente al verificarsi di specifiche condizioni.

Per abilitare una consegna condizionale è necessario accedere al dettaglio di una erogazione, dove viene visualizzato il valore del connettore, e successivamente cliccare sul pulsante che consente di gestire la configurazione dei connettori multipli (Fig. 2.42).

Dopo aver premuto il pulsante si accede ad una schermata che consente di abilitare una funzionalità relativa ai connettori multipli. In questa sezione, in particolare, viene descritta la funzionalità *Consegna Condizionale* che dovrà essere

Erogazioni > TEST v1 (ENTE) > Connettori Multipli > Aggiungi

Note: (*) Campi obbligatori

Dati Generali

Nome *

Stato

Descrizione

Connettore

Utilizza Applicativo Server ☐

Endpoint *

Autenticazione Http ☐

Autenticazione Token ☐

Autenticazione Https ☐

Proxy ☐

Ridefinisci Tempi Risposta ☐

SALVA

Fig. 2.38: Registrazione di un nuovo connettore per il bilanciamento del carico

Erogazioni > TEST v1 (ENTE) > Connettori Multipli > Aggiungi

Note: (*) Campi obbligatori

Dati Generali

Nome * ApplicativoBilanciato3

Stato abilitato ▼

Descrizione

Connettore

Utilizza Applicativo Server ☒

Applicativo ApplicativoServer ▼

SALVA

Fig. 2.39: Registrazione di un nuovo connettore, per il bilanciamento del carico, che riferisce un Applicativo Server




Fig. 2.40: Elenco dei connettori bilanciati




Fig. 2.41: Elenco dei connettori bilanciati con opzione “Weight”




Fig. 2.42: Pulsante per la configurazione dei connettori multipli

selezionata una volta abilitato lo stato relativo alla configurazione dei connettori multipli (Fig. 2.43). Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione *Configurazione della Consegna Condizionale*.

Una volta attivata la funzione di Consegna Condizionale, nei contesti in cui l'interfaccia visualizzava l'endpoint di un connettore, viene adesso invece evidenziata la presenza di tale funzionalità. In tale contesto è possibile definire i nuovi connettori accedendo all'elenco dei connettori registrati tramite il nuovo pulsante dedicato (Fig. 2.44) come descritto nella sezione *Elenco dei Connettori*.

Configurazione della Consegna Condizionale

Per abilitare la funzionalità di Consegna Condizionale accedere alla sezione di dettaglio di una erogazione di API e cliccare sul pulsante di configurazione dei connettori multipli (Fig. 2.45).

Dopo aver premuto il pulsante si accede ad una schermata che consente di abilitare una funzionalità relativa ai connettori multipli. In questa sezione, in particolare, viene descritta la funzionalità *Consegna Condizionale* che dovrà essere selezionata una volta abilitato lo stato relativo alla configurazione dei connettori multipli (Fig. 2.46).

Il connettore su cui verrà inoltrata la richiesta pervenuta sul Gateway, viene selezionato in base al suo nome o a un filtro associato al connettore stesso. La modalità di selezione desiderata deve essere indicata tramite la voce "Selezione Connettore By". Il valore del filtro (utilizzato per identificare il connettore di consegna) o il nome del connettore stesso, viene individuato all'interno della richiesta attraverso una delle seguenti modalità:

- *Header HTTP*: nome di un header http;
- *Url di Invocazione*: espressione regolare applicata sulla url di invocazione;
- *Parametro della Url*: nome del parametro presente nella url di invocazione;
- *SOAPAction*: individua una operazione SOAP;
- *Contenuto*: espressione (XPath o jsonPath) utilizzata per estrarre un identificativo dal body della richiesta;
- *Client IP*: indirizzo IP del client;
- *X-Forwarded-For*: header http appartenente alla classe «Forwarded-For» o «Client-IP»;
- *Template*: l'identificativo di sessione è il risultato dell'istanziamento del template fornito rispetto ai dati della richiesta;
- *Freemarker Template*: l'identificativo di sessione è ottenuto tramite il processamento di un Freemarker Template;
- *Velocity Template*: l'identificativo di sessione è ottenuto tramite il processamento di un Velocity Template;

I campi "Prefisso" e "Suffisso" permettono di anteporre al valore estratto dalla richiesta un prefisso e/o un suffisso prima di utilizzare tale valore per l'identificazione del connettore (sia tramite nome che tramite filtro).

Tramite le checkbox "Termina con Errore" è infine possibile configurare l'erogazione per utilizzare uno specifico connettore di default, invece di terminare la transazione con errore, nel caso la condizione non sia presente nella richiesta o non permetta di identificare alcun connettore all'interno del pool. Nel caso non venga terminata la transazione con errore, è anche possibile impostare l'emissione o meno di un diagnostico che segnali la condizione fallita (esempio riportato nella figura Fig. 2.47).

Le regole per la selezione del connettore sopra descritte possono essere ridefinite per singole o gruppi di operazioni attraverso la definizione di regole specifiche, accedendo al link "regole" presente nella maschera di configurazione.

La creazione di una regola specifica deve innanzitutto identificare le operazioni dell'API a cui la regola è riferita tramite il campo "Risorsa" o "Azione". È possibile specificare l'operazione in diverse modalità:

- nome dell'operazione
- metodoHTTP.nomeOperazione (solo per API REST)

Erogazioni > api-config v1 (ENTE) > Configurazione Connettori Multipli

Configurazione Connettori Multipli

Note: (*) Campi obbligatori

Configurazione Connettori Multipli

Stato

abilitato

Modalità Consegna

Consegna Condizionale

La consegna avviene sul connettore che corrisponde alla condizione indicata

Configurazione Condizionalità

Selezione Connettore By

Filtro

Identificazione Condizione

Header HTTP

Nome *

X-FiltroCustom

Prefisso

Suffisso

Identificazione Condizione Fallita

☒ Termina con Errore

Nessun Connettore Utilizzabile

☒ Termina con Errore

SALVA

Fig. 2.43: Consegna Condizionale




Fig. 2.44: Pulsante per accedere all'elenco dei connettori




Fig. 2.45: Pulsante per la configurazione dei connettori multipli

Erogazioni > api-config v1 (ENTE) > Configurazione Connettori Multipli

Configurazione Connettori Multipli

Note: (*) Campi obbligatori

Configurazione Connettori Multipli

Stato

Modalità Consegna

La consegna avviene sul connettore che corrisponde alla condizione indicata

Configurazione Condizionalità

Selezione Connettore By

Identificazione Condizione

Nome *

Prefisso

Suffisso

Identificazione Condizione Fallita

☒ Termina con Errore

Nessun Connettore Utilizzabile

☒ Termina con Errore

SALVA

Fig. 2.46: Consegna Condizionale

Configurazione Condizionalità

Selezione Connettore By

Identificazione Condizione

Nome *

Prefisso

Suffisso

[Regole\(0\)](#)

Identificazione Condizione Fallita

☐ Termina con Errore

Emissione Diagnostico

Utilizza Connettore

Nessun Connettore Utilizzabile

☐ Termina con Errore

Emissione Diagnostico

Utilizza Connettore

Fig. 2.47: Consegna Condizionale con Connettore di Default

- metodoHTTP.* (solo per API REST)
- espressioneRegolare

Nella figura Fig. 2.48 viene visualizzata la maschera di creazione di una regola specifica. Le modalità di identificazione del nome del connettore o del valore del filtro sono le medesime descritte in precedenza.

Fig. 2.48: Regola di Consegna Condizionale per Operazione

Elenco dei Connettori

Per le erogazioni di API è possibile definire connettori multipli con finalità di selezione condizionale del connettore a cui inoltrare le richieste in arrivo.

Dopo aver attivato la funzione di Consegna Condizionale, nei contesti in cui l'interfaccia visualizzava l'endpoint di un connettore, viene adesso invece evidenziata la presenza della funzionalità attivata. In tale contesto è possibile definire i nuovi connettori accedendo all'elenco dei connettori registrati tramite il nuovo pulsante dedicato (Fig. 2.49).




Fig. 2.49: Pulsante per accedere all'elenco dei connettori

Accedendo all'elenco la prima volta si troverà il solo connettore di default definito al momento della registrazione dell'API erogata (Fig. 2.50).




Fig. 2.50: Elenco dei connettori con presenza del solo connettore di default

Tramite il pulsante *Crea Nuovo* è possibile registrare un nuovo connettore. Compilare il form come segue (Fig. 2.51):

- **Nome:** Assegnare un nome al connettore. È necessario che il nome indicato risulti univoco all'interno del pool dei connettori definiti per l'API.
- **Stato:** Indica lo stato del connettore. È possibile abilitare o disabilitare il singolo connettore anche dopo che è stato definito.
- **Descrizione:** Permette di fornire una descrizione generica.
- **Filtri:** Nel caso sia stata configurata una selezione del connettore basata sui filtri, questo campo permette di assegnare al connettore i valori con cui verrà selezionato dal Gateway.
- **Connettore:** Tramite la sezione *Connettore* è possibile fornire quelle informazioni tipicamente indicate sinora nella sezione "Connettore" dell'erogazione di una API.

All'interno della definizione dei dati di un connettore, è anche possibile riferire un Applicativo di tipo "server" precedentemente registrato come descritto nella sezione *Applicativi Server* (Fig. 2.52).

I nuovi connettori creati sono accessibili nell'elenco dei connettori (Fig. 2.53). I tab presenti nell'elenco riportano i nomi dei connettori configurati, e selezionando quello di interesse è possibile visualizzare e/o modificare i dati del connettore oltre ad eliminarlo tramite il pulsante *Elimina*.

Nel caso sia stata configurata una selezione del connettore basata sui filtri, si deve procedere ad assegnare anche al connettore di default uno o più valori nei filtri in modo che sia selezionabile dal Gateway. Tale operazione non è necessaria solamente se si desidera utilizzare il connettore di default solamente nei casi in cui la condizione non è identificata nella richiesta o non abbia consentito ad identificare un connettore.

Erogazioni > api-config v1 (ENTE) > Connettori Multipli > Aggiungi

Note: (*) Campi obbligatori

Dati Generali

Nome *

Stato

Descrizione

Filtri

Connettore

Utilizza Applicativo Server ☐

Endpoint *

Autenticazione Http ☐

Autenticazione Token ☐

Autenticazione Https ☐

Proxy ☐

Ridefinisci Tempi Risposta ☐

SALVA

Fig. 2.51: Registrazione di un nuovo connettore per la consegna condizionale

Erogazioni > api-config v1 (ENTE) > Connettori Multipli > Aggiungi

Note: (*) Campi obbligatori

Dati Generali

Nome *

Stato

Descrizione

Filtri

Connettore

Utilizza Applicativo Server ☒

Applicativo

SALVA

Fig. 2.52: Registrazione di un nuovo connettore, per la consegna condizionale, che riferisce un Applicativo Server




Fig. 2.53: Elenco dei connettori selezionabili per la consegna

2.8 Gestione CORS

Quando un'applicazione client in esecuzione su un browser (es. codice javascript) richiede l'accesso ad una risorsa di un differente dominio, protocollo o porta tale richiesta viene gestita dal browser tramite una politica di *cross-origin HTTP request (CORS)*. Il CORS definisce un modo nel quale un browser ed un server (o il gateway) possono interagire per abilitare interazioni attraverso differenti domini.

In GovWay è possibile abilitare la gestione del CORS sia globalmente, in modo che sia valida per tutte le APIs, che singolarmente sulla singola erogazione o fruizione.

È possibile modificare le impostazioni CORS seguendo il collegamento presente nella riga *Gestione CORS* del dettaglio di una erogazione o fruizione. L'impostazione permette di ridefinire la configurazione globale; i campi del form sono i medesimi descritti nella configurazione globale (sezione [Gestione CORS](#)).

2.9 Differenziare le configurazioni specifiche per risorsa/azione

Le configurazioni specifiche che andiamo a descrivere si possono differenziare per sottoinsiemi delle azioni/risorse presenti nel servizio erogato/fruito. Il sistema crea automaticamente una configurazione unica, valida per tutte le azioni/risorse del servizio. Per intervenire su tale configurazione, o crearne di nuove, sia si accede al collegamento presente nella colonna *Configurazione*, in corrispondenza della voce di erogazione/fruizione in elenco. Le funzionalità di configurazione disponibili per ciascun sottoinsieme di azioni/risorse sono raggruppabili in:

- *Controllo Accessi*: per configurare i criteri di autenticazione, autorizzazione e gestione token delle richieste.
- *Rate Limiting*: per configurare i meccanismi di controllo del traffico a salvaguardia delle prestazioni.

- *Validazione*: per configurare i criteri di validazione dei messaggi in transito sul gateway.
- *Caching Risposta*: per configurare l'utilizzo della cache per i messaggi di risposta.
- *Sicurezza Messaggio*: per configurare le misure di sicurezza applicate a livello del messaggio.
- *Tracciamento*: per configurare specifiche modalità di estrazione dati, dalle comunicazioni in transito, per l'arricchimento della traccia prodotta.
- *Trasformazioni*: per configurare le operazioni di trasformazione attivabili sui flussi in entrata ed uscita.
- *MTOM*: per configurare l'utilizzo del protocollo ottimizzato per l'invio di attachment tra nodi SOAP.
- *Registrazione Messaggi*: consente di ridefinire le politiche di archiviazione dei payload rispetto a quanto previsto dalla configurazione di default (vedi sezione *Tracciamento*).

Per creare un nuovo gruppo di configurazione, dopo aver seguito il collegamento *visualizza* relativo all'erogazione/fruizione selezionata, si preme il pulsante *Aggiungi*

Erogazioni > API_REST_1:1 (ENTE) > Gestione Gruppi Risorse > Aggiungi

Note: (*) Campi obbligatori

Configurazione

Nome Gruppo * Gruppo2

Risorse * POST /store/pdf

Mode Eredita Da

Gruppo 'Predefinito'

SALVA

Fig. 2.54: Aggiunta di un gruppo di configurazioni

Compilare il form di creazione della nuova configurazione (Fig. 2.54):

- *Azioni*: selezionare dall'elenco le azioni sulle quali si vuole abbia effetto la nuova configurazione.
- *Mode*: effettuare la scelta tra *Eredita Da* e *Nuova*. Scegliendo la prima opzione, verrà creata una configurazione clone di quella selezionata nell'elemento del form subito successivo (Configurazione). Scegliendo la seconda opzione, si procederà alla creazione di una nuova configurazione, specificando subito le informazioni di Controllo degli Accessi e Connettore.

Nota: Nota Dopo aver creato ulteriori configurazioni, si tenga presente che la configurazione di default verrà applicata alle sole azioni per le quali non è presente una regola di configurazione specifica.

Nota: Nota È possibile disabilitare un'intera configurazione, senza la necessità di eliminarla, utilizzando il collegamento presente nella colonna «Abilitato» in corrispondenza dell'elemento di configurazione. Un successivo clic farà tornare la configurazione nello stato abilitato.

2.10 Controllo degli Accessi

Tramite questa funzionalità è possibile configurare i criteri di gestione token, autenticazione e autorizzazione delle richieste in ingresso sul gateway. Per aggiungere questa funzionalità si procede selezionando prima il collegamento, presente nella colonna «Configurazione», relativo all'erogazione/fruizione presente nell'elenco. Successivamente si utilizza il collegamento, presente nella colonna «Controllo Accessi», relativamente alla configurazione che si vuole modificare (Fig. 2.55).

Le tre sezioni seguenti descrivono le modalità per configurare i tre aspetti che compongono il controllo degli accessi.

2.10.1 Autenticazione Token

Questa sezione consente di configurare il controllo degli accessi basato su Bearer Token OAuth2. Facendo transitare lo stato su «abilitato» compare l'elemento *Policy* (obbligatorio) per la selezione della policy di autenticazione token che si vuole applicare. In questa lista a discesa saranno visualizzate tutte le *Token Policy* di tipo *Validazione* che sono state registrate in precedenza. Per le istruzioni sulla registrazione delle Token Policy si faccia riferimento alla sezione *Token Policy*.

Una volta selezionata la policy compariranno sotto gli elementi per stabilire le specifiche azioni da abilitare rispetto al totale di quelle previste nella policy stessa (Fig. 2.56).

Supponendo che la policy copra tutti gli aspetti disponibili, le opzioni configurabili sono le seguenti:

- *Token Opzionale*: consente di non forzare i richiedenti al passaggio del token, che rimane quindi un'operazione opzionale.
- *Introspection*: consente di abilitare/disabilitare l'operazione di Token Introspection, al fine di validare il token ricevuto ed ottenere le metainformazioni associate (ad esempio scope e riferimento al possessore del token). Selezionando l'opzione *WarningOnly* è possibile non rendere bloccante l'evento di fallimento della validazione, ottenendo come unico effetto l'emissione di un messaggio diagnostico di segnalazione.
- *User Info*: consente di abilitare/disabilitare l'operazione UserInfo al fine di ottenere le informazioni di dettaglio dell'utente possessore del token. Selezionando l'opzione *WarningOnly* è possibile non rendere bloccante l'evento di fallimento della validazione, ottenendo come unico effetto l'emissione di un messaggio diagnostico di segnalazione.
- *Token Forward*: consente di abilitare/disabilitare l'operazione di inoltro, al servizio destinatario, del token ricevuto dal mittente.

Le azioni che sono state abilitate saranno effettuate in accordo a quanto configurato nella relativa Token Policy selezionata.

Erogazioni > api-config v1 (ENTE) > Configurazione > Controllo Accessi

Controllo Accessi

Autenticazione Token
Stato

Autenticazione Trasporto
Stato

Autorizzazione
Stato

Autorizzazione Contenuti
Stato

SALVA

Fig. 2.55: Controllo degli Accessi

Autenticazione Token

Stato

abilitato ▼

Policy *

Google ▼

Token Opzionale

☐

Validazione JWT

disabilitato ▼

Introspection

abilitato ▼

User Info

abilitato ▼

Token Forward

abilitato ▼

Required Claims

Issuer

☐

ClientId

☒

Subject

☐

Username

☐

eMail

☐

Fig. 2.56: Configurazione della gestione token

Nota: È disponibile la Token Policy *Google* preconfigurata in modo da utilizzare i servizi di elaborazione token esposti pubblicamente da Google e quindi:

- La Validazione JWT basata su *Google - ID Token* (<https://www.googleapis.com/oauth2/v3/certs>)
- Il servizio di token introspection basato su *Google - TokenInfo* (<https://www.googleapis.com/oauth2/v3/tokeninfo>)
- Il servizio di User Info basato su *Google - UserInfo* (<https://www.googleapis.com/oauth2/v3/userinfo>)

È possibile inoltre far verificare la presenza obbligatoria delle seguenti metainformazioni all'interno del token:

- Issuer
- ClientId
- Subject
- Username
- Email

2.10.2 Autenticazione Trasporto

In questa sezione è possibile configurare il meccanismo di autenticazione richiesto per l'accesso al servizio.




Fig. 2.57: Configurazione dell'autenticazione del servizio

Come mostrato in Fig. 2.57 la configurazione dell'autenticazione deve essere effettuata attraverso la selezione di un tipo di autenticazione tra quelli disponibili:

- **disabilitato** nessuna autenticazione
- **https** (Fig. 2.58) La richiesta deve possedere un certificato client X509. La presenza del certificato client nella richiesta è obbligatoria a meno che non sia abilitato il flag *Opzionale*. Per maggiori informazioni sulla configurazione necessaria affinché il certificato client sia ricevuto dal gateway si faccia riferimento alla sezione `install_ssl_server` della "Guida di Installazione".

Se è presente un certificato client, il gateway cercherà di identificare un applicativo o un soggetto a cui è stato associato il certificato come credenziale di accesso (per ulteriori dettagli si rimanda alle sezioni *Creazione di un soggetto* e *Creazione di un applicativo*); l'identificazione non è obbligatoria ma nel caso avvenga con successo l'applicativo o il soggetto verrà registrato nei log e potrà essere utilizzato anche ai fini di autorizzazione puntuale e per ruoli (*Autorizzazione*).

Autenticazione Trasporto

Stato https

Opzionale ☐

Fig. 2.58: Configurazione Autenticazione “https”

- **http-basic** (Fig. 2.59) La richiesta deve possedere un header http «Authorization» che veicola credenziali Basic (username e password) come indicato nel rfc2617#section-2 (<https://tools.ietf.org/html/rfc2617#section-2>). La presenza dell'header «Authorization Basic» nella richiesta è obbligatoria a meno che non sia abilitato il flag *Opzionale*.

Abilitando l'ulteriore opzione *Forward Authorization* è possibile propagare all'endpoint di destinazione l'header http «Authorization» che altrimenti verrà consumata.

Le credenziali devono corrispondere ad un applicativo o un soggetto registrato nel gateway (per ulteriori dettagli si rimanda alle sezioni *Creazione di un soggetto* e *Creazione di un applicativo*).

Autenticazione Trasporto

Stato http-basic

Forward Authorization ☐

Opzionale ☐

Fig. 2.59: Configurazione Autenticazione “http-basic”

- **api-key** (Fig. 2.60) La richiesta deve possedere una chiave di identificazione “Api Key” veicolata in un header http, un parametro della url o un cookie come indicato nella specifica “OAS3 API Keys” (<https://swagger.io/docs/specification/authentication/api-keys/>). È possibile abilitare anche la modalità “App ID” che prevede oltre all'ApiKey un identificatore dell'applicazione; modalità denominata “Multiple API Keys” nella specifica “OAS3 API Keys”. La presenza di una “Api Key”, e se attivata di una “App ID”, nella richiesta è obbligatoria a meno che non sia abilitato il flag *Opzionale*.

Abilitando le ulteriori opzioni *Forward* è possibile propagare all'endpoint di destinazione la chiave di identificazione ricevuta che altrimenti verrà consumata.

Le credenziali devono corrispondere ad un applicativo o un soggetto registrato nel gateway (per ulteriori dettagli si rimanda alle sezioni *Creazione di un soggetto* e *Creazione di un applicativo*).

La configurazione consente anche di indicare dove il gateway debba ricercare la chiave di accesso tra header http, parametro della url e cookie, permettendone anche di personalizzare i nomi che per default sono quelli indicati nella specifica OAS3 (Fig. 2.61).

- **principal** (Fig. 2.63) La richiesta deve possedere il «principal» che identifica il chiamante. La modalità con cui il gateway può ottenere il principale deve essere scelta tra le seguenti opzioni:

Autenticazione Trasporto

Stato

App ID ☐

Opzionale ☐

Posizione
Header HTTP
Cookie

Nomi Standard OAS3 ☒

Forward Api Key ☐

Fig. 2.60: Configurazione Autenticazione “api-key”

- *Container*: il principal viene fornito direttamente dal container sul quale è in esecuzione il gateway (per maggiori dettagli si faccia riferimento alla sezione [Autenticazione e Autorizzazione Principal \(Security Constraint\)](#)).
- *Header HTTP*: il principal viene estratto dallo specifico header http che viene indicato successivamente. È inoltre possibile attivare l’opzione *Forward Header* per far sì che il gateway propaghi il dato di autenticazione.
- *Parametro della Url*: il principal viene estratto da un parametro della query string il cui nome viene indicato successivamente. È inoltre possibile attivare l’opzione *Forward Parametro Url* per far sì che il gateway propaghi il dato di autenticazione.
- *Url di Invocazione*: il principal viene estratto direttamente dalla URL di invocazione tramite l’espressione regolare che viene fornita successivamente.
- *Client IP*: il principal utilizzato è l’indirizzo IP di provenienza.
- *X-Forwarded-For*: il principal viene estratto dall’header http utilizzato per il mantenimento dell’IP di origine nel caso di nodi intermedi (es. X-Forwarded-For).
- *Token*: opzione presente solamente se è stata attivata, al passo precedente, l’autenticazione del token. Il principal viene letto da uno dei claim presenti nel token.

Il flag *Opzionale* consente di non rendere bloccante il superamento dell’autenticazione nel caso la richiesta non possiede il principal atteso.

Se è presente un principal, il gateway cercherà di identificare un applicativo o un soggetto a cui è stato associato il principal come credenziale di accesso (per ulteriori dettagli si rimanda alle sezioni [Creazione di un soggetto](#) e [Creazione di un applicativo](#)); l’identificazione non è obbligatoria ma nel caso avvenga con successo l’applicativo o il soggetto verrà registrato nei log e potrà essere utilizzato anche ai fini di autorizzazione puntuale e per ruoli ([Autorizzazione](#)).

- **custom**: metodo di autenticazione fornito tramite personalizzazioni di GovWay

Autenticazione Trasporto

Stato

App ID ☒

Opzionale ☐

Posizione

Parametro della Url

Header HTTP

Cookie

Nomi Standard OAS3 ☐

Api Key

Forward ☐

Parametro della Url *

Header HTTP *

App ID

Forward ☐

Parametro della Url *

Header HTTP *

Fig. 2.61: Configurazione Autenticazione “api-key” con personalizzazione della posizione e dei nomi

Autenticazione Trasporto

| | |
|----------------|---------------------|
| Stato | principal |
| Tipo | Header HTTP |
| Nome * | Container |
| | Header HTTP |
| Forward Header | Parametro della Url |
| Opzionale | Url di Invocazione |
| | Client IP |
| | X-Forwarded-For |
| | Token |

Autorizzazione

Fig. 2.62: Configurazione Tipo di Autenticazione “principal”

Autenticazione Trasporto

| | |
|----------------|--------------------------|
| Stato | principal |
| Tipo | Header HTTP |
| Nome * | X-Principal |
| Forward Header | <input type="checkbox"/> |
| Opzionale | <input type="checkbox"/> |

Fig. 2.63: Configurazione Autenticazione “principal”

2.10.3 Autorizzazione

L'autorizzazione è un ulteriore meccanismo per il controllo degli accessi tramite il quale è possibile specificare con maggior dettaglio le richieste che sono in grado di essere accettate per l'accesso al servizio.

I meccanismi supportati, per specificare i criteri di autorizzazione, sono i seguenti:

- *Autorizzazione per Richiedente*: (Fig. 2.64) superato il processo di autenticazione, saranno accettate le sole richieste provenienti dai mittenti indicati singolarmente nella lista fornita con il criterio. Dopo aver abilitato questa opzione, ed aver confermato tramite il pulsante Invia, sarà possibile fornire la lista dei mittenti autorizzati ad accedere al servizio.

I mittenti che possono essere indicati sono Soggetti (solo nel caso delle erogazioni) e Applicativi. Tali entità dovranno essere precedentemente registrate sulla govwayConsole seguendo le indicazioni fornite in sezione *Creazione di un soggetto* e *Creazione di un applicativo*.

Nota: L'opzione di autorizzazione sui soggetti è disponibile solo se è stata attivata l'autenticazione.

Nota: L'opzione di autorizzazione sugli applicativi, nel caso di una erogazione, viene utilizzata per gestire l'accesso al servizio da parte di applicativi interni al dominio di GovWay.

The screenshot shows a web interface for configuring authorization. At the top, there's a section titled 'Autorizzazione'. Below it, there's a 'Stato' (Status) dropdown menu currently set to 'abilitato'. Underneath, there's a sub-section titled 'Autorizzazione per Richiedente'. In this section, the 'Abilitato' (Enabled) option is selected, indicated by a blue checkmark. Below this, there are two links: 'Soggetti (1)' and 'Applicativi (1)', both underlined.

Fig. 2.64: Configurazione Autorizzazione per Richiedente

- *Autorizzazione per Ruoli*: (Fig. 2.65) consente di concedere l'autorizzazione per il servizio solo ai richiedenti in possesso di determinati ruoli nel proprio profilo. Dopo aver barrato questa opzione, ed aver confermato tramite il pulsante Invia, sarà possibile fornire una lista dei ruoli che devono essere posseduti dal chiamante per poter accedere al servizio. In particolare si dovrà anche specificare la *fonte* di provenienza dei ruoli, che può essere *esterna*, cioè proveniente dal sistema che ha autenticato il chiamante, oppure *registro*, cioè i ruoli che sono stati censiti nel registro di GovWay e assegnati al soggetto chiamante. Inoltre si deve scegliere l'opzione *Ruoli Richiesti* per indicare se, in presenza di più di un ruolo come criterio, il chiamante deve possedere «tutti» i ruoli indicati o «almeno uno».

Per le indicazioni sul censimento dei ruoli fare riferimento alla sezione *Creazione di un ruolo*.

- *Autorizzazione per Scope*: (Fig. 2.66) criterio di autorizzazione che verifica la corrispondenza tra gli scope indicati e quelli estratti dal token presente nella richiesta ricevuta. Una volta attivata l'opzione si deve effettuare una scelta per l'elemento *Scope Richiesti*, tra i valori «tutti» (tutti gli scope indicati devono essere presenti nel token per superare l'autorizzazione) e «almeno uno» (è richiesta la presenza di almeno uno scope tra quelli

Autorizzazione

Stato

Autorizzazione per Richiedente

Abilitato ☐

Autorizzazione per Ruoli

Abilitato ☒

Fonte

Ruoli Richiesti

[Ruoli \(2\)](#)

Fig. 2.65: Configurazione Autorizzazione per Ruoli

indicati nella policy di autorizzazione). Dopo aver confermato la scelta con il pulsante «Invia» verrà richiesto di inserire gli scope tra quelli già censiti ed abilitati per l'uso nei contesti di erogazione (o qualsiasi contesto).

Per le indicazioni sul censimento degli scope fare riferimento alla sezione [Scope](#).

Nota: L'opzione di autorizzazione basata sugli scope è disponibile solo se è stata preventivamente attivata la Gestione Token e selezionata la relativa policy.

- *Autorizzazione per Token Claims:* (Fig. 2.67) Se è stata abilitata la gestione del token si ha la possibilità di autorizzare le richieste inserendo i valori ammessi per i claims contenuti nel token. La configurazione viene effettuata inserendo nel campo di testo ciascun claim in una riga, facendo seguire dopo l'uguale i valori ammessi separati da virgola.

Per le indicazioni di dettaglio sui possibili controlli effettuabili su ogni claim si faccia riferimento alla sezione [Autorizzazione per Token Claims](#).

Nota: L'opzione di autorizzazione basata sui token è disponibile solo se è stata preventivamente attivata la Gestione Token e selezionata la relativa policy.

- *XACML-Policy:* (Fig. 2.68) È possibile basare il meccanismo di autorizzazione sulla valutazione di una policy xacml selezionando la relativa opzione sulla lista «Stato».

Per le indicazioni di dettaglio sulla configurazione delle xacml-Policy si faccia riferimento alla sezione [XACML-Policy](#).

- *Custom:* Sulla lista «Stato», è possibile selezionare questo metodo di autorizzazione eventualmente fornito tramite estensione di GovWay.

Autorizzazione

Stato abilitato

Autorizzazione per Richiedente

Abilitato ☐

Autorizzazione per Ruoli

Abilitato ☐

Autorizzazione per Scope

Abilitato ☒

Scope Richiesti tutti

[Scope \(1\)](#)

Fig. 2.66: Configurazione Autorizzazione per Scope

Autorizzazione per Token Claims

Abilitato ☒

Claims

aud=AppTest
client_id=c1,c2,c3

[i](#)

Indicare per riga i claims richiesti (nome=valore); visualizzare 'info' per maggiori dettagli

Fig. 2.67: Configurazione Autorizzazione per Token Claims

Autorizzazione

Stato

Fonte Ruoli

Policy No file chosen

SAMLPolicy.xml

Fig. 2.68: Configurazione Autorizzazione XACML-Policy

2.10.4 Autorizzazione Contenuti

L'autorizzazione dei contenuti è un ulteriore meccanismo per il controllo degli accessi tramite il quale è possibile specificare regole di autorizzazione che verificano aspetti della richiesta quali ad esempio gli header http, l'url di invocazione, parti del messaggio etc.

Una volta abilitata l'autorizzazione per contenuto si possono configurare una serie di controlli di autorizzazione nella forma (risorsa=valore).

Una risorsa identifica un header, una parte dell'url o del messaggio, un claim del token o un principal etc. Per identificare una risorsa sono utilizzabili le seguenti espressioni dinamiche:

- `${header:NAME}`: valore presente nell'header http che possiede il nome "NAME"
- `${query:NAME}`: valore associato al parametro della url con nome "NAME"
- `${urlRegExp:EXPR}`: espressione regolare applicata sulla url di invocazione
- `${xpath:EXPR}`: espressione XPath applicata su un messaggio XML
- `${jsonPath:EXPR}`: espressione JSONPath applicata su un messaggio JSON
- `${tokenInfo:FIELD}`: permette di accedere ai claim di un token; il valore "FIELD" fornito deve rappresentare un field valido all'interno della classe "org.openscoop2.pdd.core.token.InformazioniToken" (es. per ottenere il valore del claim "sub" usare `${tokenInfo:sub}`)
- `${transportContext:FIELD}`: permette di accedere ai dati della richiesta http; il valore "FIELD" fornito deve rappresentare un field valido all'interno della classe "org.openscoop2.utils.transport.http.HttpServletTransportRequestContext" (es. per il principal usare `${transportContext:credential.principal}`)

Ogni valore atteso per una risorsa può essere fornito in una delle seguenti modalità:

- `${anyValue}` : indica qualsiasi valore non nullo
- `${regExpMatch:EXPR}` : la regola è soddisfatta se il valore della risorsa ha un match completo rispetto all'espressione regolare EXPR indicata
- `${regExpFind:EXPR}` : simile alla precedente regola, il match dell'espressione regolare può avvenire anche su una sottostringa del valore della risorsa
- `valore` : indica esattamente il valore (case sensitive) che deve possedere la risorsa; il valore può essere definito come costante o contenere parti dinamiche risolte a runtime dal Gateway nella forma descritta precedentemente per le risorse

- valore1,...,valoreN : è possibile elencare differenti valori ammissibili; come per la precedente opzione il valore può contenere parti dinamiche

Autorizzazione Contenuti

Stato

`${header:X-AppSender}=SenderExample1,SenderExample2
${xpath://ns2:esitoOperazione}=(ok|in|done)` ⓘ

Indicare per riga i controlli richiesti (risorsa=valore); visualizzare 'info' per maggiori dettagli

Fig. 2.69: Configurazione Autorizzazione Contenuti

Di seguito alcuni esempi:

- `${header:X-Prova}=test` : viene verificato che l'header "X-Prova" possieda il valore "test"
- `${header:X-Prova}=test,test2,test3` : viene verificato che l'header "X-Prova" possieda il valore "test" o "test2" o "test3"
- `${transportContext:credential.principal}=${header:X-SSO}` : viene verificato che l'identità principal del chiamante corrisponda al valore fornito nell'header "X-SSO"
- `${transportContext:credential.principal}=prefix${header:X-SSO}suffix` : simile alla precedente regola, dove l'identità principal viene controntata con il valore presente nell'header concatenato da un prefisso e da un suffisso statico.
- `${xpath:EXPR}=${regExpMatch:[0-9]}` : viene estratto il contenuto dalla richiesta xml tramite l'espressione XPath EXPR e verificato che sia corrispondente ad una cifra decimale attraverso l'espressione regolare "[0-9]"
- `${jsonPath:EXPR}=${transportContext:credential.principal}` : viene estratto il contenuto dalla richiesta json tramite l'espressione jsonPath EXPR e verificato che sia uguale all'identità principal del chiamante

2.10.5 Creazione di un soggetto

Affinché possano essere utilizzate le funzionalità di autenticazione ed autorizzazione, associate alle erogazioni, è necessario che vengano censiti i soggetti fruitori che inviano le richieste di servizio. La registrazione di un soggetto consente di assegnargli delle credenziali che lo identificano ed eventuali ruoli provenienti dalla fonte «Registro».

Per creare il soggetto posizionarsi nella sezione *Registro > Soggetti*, quindi premere il pulsante *Aggiungi*. Compilare il form come segue (Fig. 2.70):

- **Profilo Interoperabilità:** La scelta del profilo di interoperabilità sarà richiesta solo nel caso in cui non sia stata effettuata la relativa scelta dal menu in testata.
- **Nome:** Il nome del soggetto. È necessario che il nome indicato risulti univoco rispetto ai nomi già presenti per la modalità operativa selezionata (in questo caso API Gateway).
- **Tipologia:** Indicare se si tratta di un soggetto esclusivamente erogatore, esclusivamente fruitore o con entrambi i ruoli.
- **Descrizione:** Un testo di descrizione per il soggetto.

Soggetti > Aggiungi

Note: (*) Campi obbligatori

Soggetto

| | |
|--------------------------|------------------|
| Dominio | Esterno |
| Profilo Interoperabilità | API Gateway |
| Nome * | MinisteroEsempio |
| Tipologia | Fruitore |
| Descrizione | |

Modalità di Accesso

| | |
|-----------------------|---|
| Tipo | https |
| Configurazione | |
| Modalità | Upload Archivio |
| Formato | PKCS12 |
| Password * | 123456 |
| Archivio * | <input type="button" value="Choose File"/> pa.p12 |

Fig. 2.70: Creazione di un soggetto

- **Modalità di Accesso:** Sezione presente solo nel caso in cui il soggetto ricopra il ruolo di fruitore. Tramite il campo *Tipo* si seleziona il tipo di credenziali richieste per l'autenticazione del soggetto. In base alla scelta effettuata saranno mostrati i campi per consentire l'inserimento delle credenziali richieste. Per i dettagli sulla configurazione della modalità di accesso si faccia riferimento alla sezione [Modalità di Accesso](#).

Dopo aver creato il soggetto è opzionalmente possibile assegnargli dei ruoli, tra quelli che sono presenti nel registro e contrassegnati come *fonte registro*. Per associare ruoli ad un soggetto seguire il collegamento presente nella colonna *Ruoli*, in corrispondenza del soggetto scelto. Premere quindi il pulsante *Aggiungi*. Nel form che si apre ([Fig. 2.71](#)) è presente una lista dalla quale è possibile selezionare un ruolo alla volta, che viene aggiunto confermando con il tasto *Invia*.

Fig. 2.71: Assegnazione di ruoli ad un soggetto

2.10.6 Creazione di un applicativo

Affinché possano essere utilizzate le funzionalità di autenticazione ed autorizzazione, associate alle fruizioni, è necessario che vengano censiti gli applicativi client, interni al dominio, che inviano le richieste di servizio. La registrazione di un applicativo, di tipo client, consente di assegnargli delle credenziali che lo identificano ed eventuali ruoli provenienti dalla fonte «Registro».

Per registrare l'applicativo posizionarsi nella sezione *Registro > Applicativi*, quindi premere il pulsante *Aggiungi*. Compilare il form come segue ([Fig. 2.72](#)):

- **Profilo Interoperabilità:** Opzione visibile solo nel caso in cui non sia stata effettuata la relativa scelta sul menu della testata.
- **Nome:** Assegnare un nome all'applicativo. È necessario che il nome indicato risulti univoco rispetto ai nomi già presenti per la modalità operativa selezionata (in questo caso API Gateway).
- **Tipo:** Utilizzare il tipo "Client" per censire un'applicativo allo scopo di identificarlo ed autorizzarlo durante l'invocazione di erogazioni o fruizioni di API.
- **Modalità di Accesso:** Tramite il campo *Tipo* si seleziona il tipo di credenziali richieste per l'autenticazione dell'applicativo. In base alla scelta effettuata saranno mostrati i campi per consentire l'inserimento delle credenziali richieste. Per i dettagli sulla configurazione della modalità di accesso si faccia riferimento alla sezione [Modalità di Accesso](#).

Dopo aver creato l'applicativo è opzionalmente possibile assegnargli dei ruoli, tra quelli che sono presenti nel registro e contrassegnati come *fonte registro*. Per associare ruoli ad un applicativo seguire il collegamento presente nella colonna *Ruoli*, in corrispondenza dell'applicativo scelto. Premere quindi il pulsante *Aggiungi*. Nel form che si apre ([Fig. 2.73](#))

Applicativi > Aggiungi

Note: (*) Campi obbligatori

Applicativo

Nome *

Tipo

Modalità di Accesso

Tipo

Utente *

Password *

Fig. 2.72: Creazione di un applicativo

è presente una lista dalla quale è possibile selezionare un ruolo alla volta, che viene aggiunto confermando con il tasto *Invia*.



Fig. 2.73: Assegnazione di ruoli ad un applicativo

2.10.7 Modalità di Accesso

Agli applicativi ed ai soggetti registrati nel gateway (come indicato nelle sezioni *Creazione di un soggetto* e *Creazione di un applicativo*) devono essere assegnate delle credenziali in modo che il gateway possa effettuare:

- *autenticazione*: nel caso in cui il controllo degli accessi sia stato configurato con autenticazione “http-basic” o “api-key” (*Autenticazione Trasporto*)
- *identificazione*: l’identificazione non è obbligatoria per le autenticazioni differenti da “http-basic” e “api-key”, ma nel caso avvenga con successo l’applicativo o il soggetto verrà registrato nei log e potrà essere ricercato tramite gli strumenti di monitoraggio
- *autorizzazione*: se un applicativo o un soggetto viene identificato, può essere autorizzato puntualmente nel controllo degli accessi tramite l’autorizzazione per richiedente (*Autorizzazione*).




Fig. 2.74: Configurazione della Modalità di Accesso

Come mostrato in Fig. 2.74 l'assegnazione delle credenziali deve essere effettuata attraverso la selezione di un tipo di autenticazione tra quelli disponibili:

- *https*: richiede la registrazione di un certificato client X509
- *http-basic*: deve essere definito un username univoco e deve essere generata una password
- *apikey*: richiede la generazione di una chiave di identificazione univoca
- *principal*: deve essere assegnato un identificatore univoco

Credenziali “https”

Agli applicativi ed ai soggetti registrati nel gateway, identificabili con credenziali “https”, deve essere associato un certificato client X509.

Per la configurazione si procede selezionando dall'elemento *Modalità* una tra le seguenti opzioni:

- **Upload Archivio** (Fig. 2.75): con questa modalità di configurazione si procede con il caricamento del certificato che sarà utilizzato per l'autenticazione. È necessario indicare:
 - *Formato*: il formato del certificato fornito specificando tra le seguenti opzioni supportate:
 - * *CER*: il certificato da caricare è in formato *DER* o *PEM*.
 - * *JKS*: il certificato da caricare è contenuto in un keystore JKS.
 - * *PKCS12*: il certificato da caricare è contenuto in un keystore PKCS12.
 - *Password*: campo visibile nel caso in cui il certificato da caricare è contenuto in un keystore JKS o PKCS12. Rappresenta la password per l'accesso al keystore.
 - *Archivio*: selezionare dal proprio filesystem il file che contiene il certificato.
 - *Alias*: nel caso in cui il keystore contenga più di un certificato (frequente in formati JKS), questa lista consente di selezionare l'alias che riferisce l'elemento corretto.

Una volta caricato l'archivio verranno mostrati a video i dettagli del certificato selezionato (Fig. 2.76), al fine di poterli verificare prima di confermare l'inserimento. Verrà richiesto anche di indicare se abilitare o meno la *Verifica di tutti i campi* che comporta il confronto di tutti i campi del certificato fornito durante l'autenticazione con quelli presenti nel certificato fornito come campione in configurazione. Il fallimento di tale verifica (ad esempio anche il caso di superamento della data di scadenza) causeranno il fallimento dell'autenticazione.
- **Configurazione Manuale** (Fig. 2.77): con questa modalità di configurazione si procede con l'inserimento dei seguenti dati:
 - *Self Signed*: opzione per indicare se il certificato è self-signed oppure rilasciato da una CA.
 - *Subject*: il subject del certificato.
 - *Issuer*: l'issuer del certificato, nel caso in cui non sia self-signed.

Credenziali “http-basic”

Agli applicativi ed ai soggetti registrati nel gateway, identificabili con credenziali “http-basic”, deve essere associato un identificativo utente univoco e una password (Fig. 2.78). La password può essere generata tramite l'apposito pulsante.

Nota: La password generata e assegnata all'applicativo o al soggetto viene visualizzata solamente nell'avviso visualizzato in seguito alla creazione (Fig. 2.79) e successivamente non è più consultabile.

Nel caso di smarrimento della password è necessario procedere con la generazione di una nuova password (Fig. 2.80).

Modalità di Accesso

Tipo

https

Configurazione

Modalità

Upload Archivio

Formato

PKCS12

Password *

123456

Archivio *

Choose File

ExampleClient2.p12

CARICA CERTIFICATO

Fig. 2.75: Credenziali di tipo HTTPS (upload archivio 1/2)

Credenziali “api-key”

Agli applicativi ed ai soggetti registrati nel gateway, identificabili con credenziali “api-key” deve essere associato una chiave di identificazione univoca “Api Key” come descritto nella specifica “OAS3 API Keys” (<https://swagger.io/docs/specification/authentication/api-keys/>).

La credenziale può inoltre essere composta da un’ulteriore informazione riguardante l’identificatore dell’applicativo “App ID”; modalità denominata “Multiple API Keys” nella specifica “OAS3 API Keys”.

L’associazione di credenziali “api-key” ad un applicativo o soggetto comporta solamente l’indicazione se deve essere generato anche un “App ID” o meno (Fig. 2.81).

La generazione della “Api Key” e dell’eventuale “App ID” è automatica e viene visualizzata non appena si completa la registrazione dell’applicativo o del soggetto. Nella figura Fig. 2.82 viene riportato un avviso di generazione di una credenziale senza “App ID”, mentre nella figura Fig. 2.83 è stato generato anche l’identificatore dell’applicativo.

Nota: La chiave di identificazione generata e assegnata all’applicativo o al soggetto viene visualizzata solamente nell’avviso visualizzato in seguito alla creazione (Fig. 2.82) e successivamente non è più consultabile.

Nel caso di smarrimento della chiave è necessario procedere con la generazione di una nuova chiave (Fig. 2.84).

Credenziali “principal”

Agli applicativi ed ai soggetti registrati nel gateway, identificabili con credenziali “principal”, deve essere associato un identificativo univoco (Fig. 2.85).

Modalità di Accesso

Tipo

https

Configurazione

ExampleClient2.p12

[Cambia Archivio](#)

Verifica tutti i campi

☐

Attenzione questa opzione richiede l'aggiornamento del certificato a scadenza

Certificato X.509 v3

Subject

/I=Pisa/st=Italy/o=Example/c=IT/cn=ExampleClient2/

Issuer

/I=Pisa/st=Italy/o=Example/c=IT/cn=ExampleCA/

Serial Number

3

Self Signed

No

Not Before

09/07/2019 12:28:00

Not After

30/07/2040 12:28:00

SALVA

Fig. 2.76: Credenziali di tipo HTTPS (upload archivio 2/2)

Modalità di Accesso

Tipo

Configurazione

Modalità

Self Signed ☐

Subject *

Issuer

Fig. 2.77: Credenziali di tipo HTTPS (configurazione manuale)

Modalità di Accesso


Tipo

Utente *

Password *

Fig. 2.78: Credenziali di tipo HTTP-Basic

Attenzione




Utente e Password generata

Di seguito vengono riportate le credenziali associate all'applicativo tet.
L'informazione viene visualizzata in questo avviso e successivamente non sarà più consultabile.


Utente

utenteTest



Password

7\$94EYrdnleM3EXd6mq8



Si prega di copiarle e custodirle attentamente.

CHIUDI

Fig. 2.79: Avviso di copia delle credenziali HTTP-Basic

Modalità di Accesso

Tipo

http-basic

▼

Utente *

utenteTest

Modifica Password

☒

Nuova Password *

4d%y4iMuE8Fd87iLDYt8

Genera

Fig. 2.80: Aggiornamento delle credenziali HTTP-Basic

Modalità di Accesso

Tipo

api-key

▼

App ID

☐

Fig. 2.81: Credenziali “api-key”




Fig. 2.82: Avviso di copia delle credenziali “api-key”




Fig. 2.83: Avviso di copia delle credenziali “api-key” (con App ID)

Modalità di Accesso

Tipo

Aggiorna Api Key ☒

Nuova Api Key

App ID ☐

Fig. 2.84: Aggiornamento delle credenziali “api-key”




The image shows a form titled "Modalità di Accesso". It contains two input fields: "Tipo" with a dropdown menu showing "principal" and a "UserId" field with a red asterisk indicating it is required.

Fig. 2.85: Credenziali Principal

2.10.8 Creazione di un ruolo

È possibile censire i ruoli che potranno essere utilizzati come criterio di autorizzazione. Quelli contrassegnati come *fonte registro* potranno essere associandoli ai soggetti. Quelli invece contrassegnati come *fonte esterna* verranno assegnati dinamicamente ai soggetti che si autenticano, sulla base di quanto comunicato dal container dopo che l'utente ha effettuato l'autenticazione esternamente.

Per creare un nuovo ruolo ci si posiziona nella sezione *Registro > Ruoli* e si preme il pulsante *Aggiungi*.



The image shows a web interface for adding a role. At the top, there is a breadcrumb "Ruoli > Aggiungi". Below it, a note says "Note: (*) Campi obbligatori". The main form is titled "Ruolo" and contains several fields: "Nome" (required, value: "Sanzioni"), "Descrizione" (value: "descrizione del ruolo"), "Fonte" (dropdown, value: "Esterna"), "Identificativo Esterno" (value: "Multa"), and "Contesto" (dropdown, value: "Erogazione"). At the bottom, there are two buttons: "Invia" and "Cancella".

Fig. 2.86: Registrazione di un ruolo

Compilare il form (Fig. 2.86) nel seguente modo:

- *Nome*: identifica univocamente il ruolo.
- *Descrizione*: rappresenta una descrizione generica del ruolo.

- *Fonte*: la gestione del ruolo può essere effettuata direttamente su GovWay (fonte: registro) dove può essere assegnato ad un soggetto o applicativo. In alternativa (fonte: esterna) la gestione può essere delegata all'Application Server o a qualunque altra modalità che permetta al gateway di accedere ai ruoli tramite la api *HttpRequest.isUserInRole()*. In questo caso il nome del ruolo deve corrispondere allo stesso identificativo utilizzato nella configurazione esterna.

Se non viene specificata alcuna fonte il ruolo potrà essere utilizzato per entrambe le modalità.

- *Contesto*: l'utilizzo del ruolo può essere limitato ad un contesto di erogazione o fruizione di servizio attraverso questa opzione.
- *Identificativo Esterno*: Nei casi in cui il ruolo provenga da un sistema esterno, è possibile che il suo identificativo sia differente rispetto a quello indicato nel contesto del Registro. In tal caso inserire in questo campo tale identificativo esterno.

2.10.9 Attribuzione dei Ruoli a Soggetti ed Applicativi

È possibile attribuire un ruolo ad un soggetto cliccando sulla voce “Ruoli” presente sia nell'elenco dei soggetti che nel dettaglio di un singolo soggetto. L'attribuzione consiste nello scegliere uno dei ruoli selezionabili per il soggetto tra quelli compatibili con il contesto di erogazione di servizio e che prevedono una fonte di registrazione interna al registro.

The screenshot shows a web interface for assigning roles. At the top, there is a breadcrumb trail: "Soggetti > Elenco > Ruoli di PROXY/ENTE". Below this, there is a form titled "Ruolo". Inside the form, there is a label "Nome" followed by a text input field containing the value "ruoloEsempio". Below the input field, there are two buttons: "Invia" and "Cancella".

Fig. 2.87: Attribuzione di un ruolo ad un soggetto

In uguale maniera è possibile attribuire un ruolo ad un applicativo di tipologia *Frutore* cliccando sulla voce “Ruoli” presente nel dettaglio dell'applicativo. L'attribuzione consiste nello scegliere uno dei ruoli selezionabili per il servizio applicativo tra quelli compatibili con il contesto di fruizione di servizio e che prevedono una fonte di registrazione interna al registro.

2.10.10 Autorizzazione per Token Claims

Se è stata abilitata la gestione del token si ha la possibilità di autorizzare le richieste inserendo i valori ammessi per i claims contenuti nel token.

L'autorizzazione per token claims permette di effettuare dei semplici controlli sui valori dei claim presenti nel token, una volta verificato che il token sia valido. La funzionalità è utilizzabile nei contesti in cui il controllo di autorizzazione

Fig. 2.88: Attribuzione di un ruolo ad un applicativo

possiede una logica semplice che si basa sulla verifica del valore di uno o più claim. Dove serve una logica più complessa (ad es. con rami “if-else”) il controllo deve essere effettuato utilizzando una XACMLPolicy (*XACML-Policy*).

La configurazione viene effettuata inserendo nel campo di testo un claim da verificare per ogni riga, facendo seguire dopo l'uguale un valore fornito in una delle seguenti modalità:

- `${anyValue}` : indica qualsiasi valore non nullo
- `${regExpMatch:EXPR}` : la regola è soddisfatta se l'intero valore del claim ha un match rispetto all'espressione regolare EXPR indicata
- `${regExpFind:EXPR}` : simile alla precedente regola, il match dell'espressione regolare può avvenire anche su una sottostringa del valore del claim
- `valore` : indica esattamente il valore (case sensitive) che deve possedere il claim; il valore può essere definito come costante o contenere parti dinamiche risolte a runtime dal Gateway descritte di seguito
- `valore1,...,valoreN` : è possibile elencare differenti valori ammissibili; come per la precedente opzione il valore può contenere parti dinamiche

Le espressioni utilizzabili come parti dinamiche, risolte a runtime dal gateway, sono:

- `${header:NAME}`: valore presente nell'header http che possiede il nome “NAME”
- `${query:NAME}`: valore associato al parametro della url con nome “NAME”
- `${urlRegExp:EXPR}`: espressione regolare applicata sulla url di invocazione
- `${XPath:EXPR}`: espressione XPath applicata su un messaggio XML
- `${jsonPath:EXPR}`: espressione JSONPath applicata su un messaggio JSON
- `${transportContext:FIELD}`: permette di accedere ai dati della richiesta http; il valore “FIELD” fornito deve rappresentare un field valido all'interno della classe “org.openspcoop2.utils.transport.http.HttpServletTransportRequestContext” (es. per il principal usare `${transportContext:credential.principal}`)

Di seguito alcuni esempi:

- `client_id=3` : viene verificato che il claim “client_id” possieda il valore 3
- `client_id=3,5,6` : viene verificato che il claim “client_id” possieda il valore 3 o 5 o 6
- `client_id=${anyValue}` : viene verificato che il claim “client_id” possieda un valore (not null e not empty)

- `client_id=${regExpMatch:[0-9]}` : viene verificato che il claim “client_id” possieda esattamente una cifra decimale attraverso la verifica di un match con l’espressione regolare “[0-9]”
- `client_id=${regExpFind:[0-9]}` : viene verificato che il claim “client_id” contenga una cifra decimale attraverso l’espressione regolare “[0-9]”
- `client_id=${header:X-Prova}` : viene verificato che il claim “client_id” possieda lo stesso valore presente nell’header http “X-Prova” presente nella richiesta
- `client_id=cl-${header:X-Prova}` : viene verificato che il claim “client_id” possieda il valore presente nell’header http “X-Prova” arricchito del prefisso “cl-“
- `client_id=${query:prova}` : viene verificato che il claim “client_id” possieda lo stesso valore presente nel parametro “prova” della url di invocazione
- `client_id=${urlRegExp:EXPR}` : viene verificato che il claim “client_id” possieda lo stesso valore estratto dalla url di invocazione attraverso l’applicazione dell’espressione regolare EXPR
- `client_id=${xPath:EXPR}` : viene verificato che il claim “client_id” possieda lo stesso valore estratto dalla richiesta xml tramite l’espressione XPath EXPR.
- `client_id=${jsonPath:EXPR}` : viene verificato che il claim “client_id” possieda lo stesso valore estratto dalla richiesta json tramite l’espressione jsonPath EXPR.

2.10.11 XACML-Policy

Questa tipologia di autorizzazione prevede di limitare l’accesso ai soli applicativi o soggetti fruitori che soddisfino una determinata policy XACML. La policy deve essere caricata nel contesto dell’autorizzazione sul controllo degli accessi, come mostrato in Fig. 2.89.

Fig. 2.89: Registrazione di una XACML-Policy per l’erogazione

In fase di autorizzazione, il gateway costruisce una `XACMLRequest` contenente tutti i parametri della richiesta, comprese le informazioni relative al chiamante (credenziali ed eventuali ruoli), e la valida rispetto alla XACML-Policy associata all’erogazione. I parametri inseriti nella `XACMLRequest`, che possono essere utilizzati per effettuare la verifica all’interno di una XACML-Policy, sono i seguenti:

Tabella 2.1: Parametri inseriti in una XACMLRequest

| Nome | Descrizione |
|---|--|
| <i>Sezione “Action”</i> | |
| <code>org.govway:action:provider</code> | Indica il soggetto erogatore del servizio |
| <code>org.govway:action:service</code> | Indica il servizio nel formato tipo/nome |
| <code>org.govway:action:action</code> | Nome dell’operazione del servizio invocata |

Continua alla pagina successiva

Tabella 2.1 – continua dalla pagina precedente

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| org:govway:action:url | Url di invocazione utilizzata dal mittente |
| org:govway:action:url:parameter:NOME_PARAM | Tutti i parametri presenti nell'url di invocazione saranno inseriti nella XACMLRequest con questo formato |
| org:govway:action:transport:header:NOME_HDR | Tutti gli header http presenti nell'url di invocazione saranno inseriti nella XACMLRequest con questo formato |
| org:govway:action:soapAction | Valore della SOAPAction |
| org:govway:action:gwService | Ruolo della transazione (inbound/outbound) |
| org:govway:action:protocol | Modalità associata al servizio richiesto (es. spcoop) |
| org:govway:action:token:audience | Destinatario del token |
| org:govway:action:token:scope | Lista di scopes |
| org:govway:action:token:jwt:claim:<nome>=<valore> | Tutti i claims presenti nel jwt validato |
| org:govway:action:token:introspection:claim:<nome>=<valore> | Tutti i claims presenti nella risposta del servizio di introspection |
| <i>Sezione "Subject"</i> | |
| org:govway:subject:organization | Indica il soggetto fruitore |
| org:govway:subject:client | Identificativo del servizio applicativo client |
| org:govway:subject:credential | Rappresenta la credenziale di accesso (username, subject o il principal) utilizzata dal client per richiedere il servizio |
| org:govway:subject:role | Elenco dei ruoli che possiede il client che ha richiesto il servizio |
| org:govway:subject:token:issuer | Issuer del token |
| org:govway:subject:token:subject | Subject del token |
| org:govway:subject:token:username | Username dell'utente cui è associato il token |
| org:govway:subject:token:clientId | Identificativo del client che ha negoziato il token |
| org:govway:subject:token:userInfo:fullName | Nome completo dell'utente cui è associato il token |
| org:govway:subject:token:userInfo:firstName | Nome dell'utente cui è associato il token |
| org:govway:subject:token:userInfo:middleName | Secondo nome (o nomi aggiuntivi) dell'utente cui è associato il token |
| org:govway:subject:token:userInfo:familyName | Cognome dell'utente cui è associato il token |
| org:govway:subject:token:userInfo:email | Email dell'utente cui è associato il token |
| org:govway:subject:token:userInfo:claim:<nome>=<valore> | Tutti i claims presenti nella risposta del servizio di UserInfo |

Di seguito un esempio di XACMLPolicy che autorizza le richieste dei chiamanti che possiedono il ruolo "Amministratore" ed uno tra i due ruoli "Operatore1" e "Operatore2":

```
<Policy xmlns="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:policy:schema:os" xmlns:xsi="http://www.
w3.org/2001/XMLSchema-instance" PolicyId="Policy" RuleCombiningAlgId=
"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-combining-algorithm:permit-overrides"
xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:policy:schema:os http://docs.oasis-
open.org/xacml/2.0/access_control-xacml-2.0-policy-schema-os.xsd">
  <Target />
  <Rule Effect="Permit" RuleId="ok">
    <Condition>
```

(continues on next page)

(continua dalla pagina precedente)

```

    <Apply FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:and">
      <Apply FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-at-least-
↪one-member-of">
        <SubjectAttributeDesignator AttributeId="org:govway:subject:role" ↪
↪DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />
        <Apply FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-bag">
          <AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
↪Amministratore</AttributeValue>
        </Apply>
      </Apply>
      <Apply FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-at-least-
↪one-member-of">
        <SubjectAttributeDesignator AttributeId="org:govway:subject:role" ↪
↪DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />
        <Apply FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-bag">
          <AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
↪Operatore1</AttributeValue>
          <AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
↪Operatore2</AttributeValue>
        </Apply>
      </Apply>
    </Condition>
  </Rule>
  <Rule Effect="Deny" RuleId="ko" />
</Policy>

```

Un altro esempio di policy che verifica l'uguaglianza tra il valore del claim "sub" presente nel token e quello fornito nel query parameter "sub" è la seguente:

```

<Policy PolicyId="Policy"
  RuleCombiningAlgId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-combining-algorithm:permit-
↪overrides"
  xmlns="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:policy:schema:os" xmlns:xsi="http://www.w3.
↪org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:policy:schema:os http://docs.
↪oasis-open.org/xacml/2.0/access_control-xacml-2.0-policy-schema-os.xsd">
  <Target />
  <Rule Effect="Permit" RuleId="ok">
    <Condition>
      <Apply FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:or">

          <Apply FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.
↪0:function:any-of-any">
            <Function FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.
↪0:function:string-equal"/>
            <ActionAttributeDesignator
              AttributeId=
↪"org:govway:action:url:parameter:sub"
              DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
↪#string"
              MustBePresent="false"
            />
            <ActionAttributeDesignator
              AttributeId=
↪"org:govway:action:token:introspection:claim:sub"

```

(continues on next page)

(continua dalla pagina precedente)

```
        <#string"
        DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
        MustBePresent="false"
        />
    </Apply>
</Apply>
</Condition>
</Rule>
<Rule Effect="Deny" RuleId="ko" />
</Policy>
```

2.10.12 Scope

Nella sezione *Registro > Scope* è possibile gestire il censimento degli scope da utilizzare successivamente per le politiche di autorizzazione nell'ambito del controllo degli accessi.

La maschera di creazione di uno scope è quella mostrata in Fig. 2.90.

Scope > **Aggiungi**

Note: (*) Campi obbligatori

Scope

Nome *

Descrizione

Identificativo Esterno

Contesto

Invia **Cancella**

Fig. 2.90: Creazione di uno Scope

I dati da fornire sono:

- *Nome*: nome assegnato internamente allo scope
- *Descrizione*: un testo di descrizione
- *Identificativo Esterno*: nome originale dello scope presente nel token

- *Contesto*: specifica se lo scope si utilizza solo nei contesti di erogazione, fruizione o entrambe le possibilità.

2.11 Rate Limiting

Questa sezione di configurazione, specifica per erogazioni e fruizioni (o specifico gruppo di configurazione nell'ambito di un'erogazione/fruizione), consente di attivare delle policy di Rate Limiting specifiche per l'istanza configurata.

L'attivazione di policy di rate limiting rientra nell'ambito degli strumenti per il controllo del traffico. La descrizione di dettaglio di questi strumenti è presente nella sezione *Controllo del Traffico*, dove viene illustrato il meccanismo per configurare le policy e più in dettaglio nella sezione *Policy Globali* riguardo l'attivazione di policy a valenza globale.

Una policy di rate limiting si compone concettualmente dei seguenti elementi:

- *Criterio di Misurazione*: elemento che consente di calcolare un valore utile per la valutazione della policy. Il valore calcolato dipende dalla **metrica** scelta. La metrica viene scelta in fase di configurazione tra quelle disponibili, che sono:
 - *Numero Richieste*: consente di limitare il numero totale massimo di richieste consentite.
 - *Numero Richieste Simultanee*: limita il numero totale massimo di richieste simultanee consentite.
 - *Occupazione Banda*: limita il numero totale massimo di KB consentiti.
 - *Tempo Medio Risposta*: la policy blocca ogni successiva richiesta se viene rilevato un tempo medio di risposta elevato.
 - *Tempo Complessivo Risposta*: la policy limita il numero totale massimo di secondi consentiti.
 - *Numero Richieste Completate con Successo*: vengono conteggiate solamente il numero di richieste completate con successo; raggiunto il limite, ogni successiva richiesta viene bloccata.
 - *Numero Richieste Fallite*: vengono conteggiate il numero di richieste fallite; raggiunto il limite, ogni successiva richiesta viene bloccata.
 - *Numero Fault Applicativi*: vengono conteggiate il numero di richieste che veicolano un fault applicativo; raggiunto il limite, ogni successiva richiesta viene bloccata.
 - *Numero Richieste Fallite o Fault Applicativi*: vengono conteggiate il numero di richieste fallite o che veicolano un fault applicativo; raggiunto il limite, ogni successiva richiesta viene bloccata.

Per ottenere un valore di confronto, alla metrica è necessario associare un intervallo di osservazione che consente di stabilire univocamente il conteggio risultante (fa eccezione "Numero Richieste Simultanee"). L'intervallo di osservazione può essere espresso scegliendone uno tra i seguenti:

- *Minuti*
- *Orario*
- *Giornaliero*
- *Soglia di Confronto*: elemento della policy che fornisce il valore di soglia da confrontare con il valore ottenuto dalla metrica impostata.
- *Filtro di Applicabilità*: elemento della policy che stabilisce i criteri per i quali è applicabile la policy sui flussi in elaborazione sul Gateway (filtro su mittente, api, applicativo, ecc.).

Per ogni singola erogazione o fruizione di API è possibile definire più politiche di Rate Limiting, anche con medesima metrica. Per ogni richiesta viene applicato un algoritmo di valutazione delle policy che è il seguente (una descrizione di dettaglio viene fornita nelle sezioni successive):

- le policy vengono raggruppate «per metrica» e per ogni metrica vengono valutate nell'ordine di elenco.

- per ogni metrica vengono valutate le policy applicabili, cioè per le quali risultano soddisfatti il filtro e le condizioni di applicabilità.
- se la policy viola i livelli di soglia previsti, la transazione viene bloccata (o segnalata se configurata come «warning only») e la valutazione delle policy viene terminata.
- se la policy non viola invece i livelli di soglia previsti, si prosegue nella valutazione di ulteriori policy per quella metrica, solo se la policy è marcata come «prosegui».

2.11.1 Registrazione di una policy

Per attivare una nuova policy dalla sezione di rate limiting si procede utilizzando il pulsante *Aggiungi* che apre il form di Fig. 2.91.

Si compilano i campi seguenti:

- *Policy*: la policy da attivare. Si compone di:
 - *Nome*: Identificativo univoco della policy.
 - *Stato*: Lo stato della policy. Sono disponibili le seguenti opzioni:
 - * *Abilitato*: le violazioni rilevate saranno gestite in maniera restrittiva (negazione del servizio).
 - * *WarningOnly*: la policy è abilitata in modalità WarningOnly. Questo significa che le violazioni rilevate saranno solo segnalate tramite messaggi diagnostici ma non ci saranno ripercussioni sull'elaborazione della richiesta.
 - * *Disabilitato*: La policy è disabilitata.
 - *Elaborazione*: Indica quale azione attuare per la policy, nell'ambito del flusso di elaborazione delle policy di eguale metrica, nel caso in cui venga superato il controllo (maggiori dettagli sull'algoritmo di valutazione delle policy sono disponibili nella sezione *Criteri di valutazione delle policy*):
 - * *Interrompi*: non verranno valutate ulteriori policy che seguono nell'ordine tra quelle di eguale metrica.
 - * *Prosegui*: si procede con la valutazione della successiva policy nell'ordine tra quelle di eguale metrica.
 - *Identificazione Policy*: Scelta tra due opzioni:
 - * *Scegli Criteri*: permette di indicare direttamente i criteri che la politica deve garantire; tra i criteri utilizzabili: la metrica (numero richieste, occupazione banda, tempi medi, ...), l'intervallo temporale (minuto, ora, giorno) e le condizioni di applicabilità (congestione, degrado prestazionale).
 - * *Selezione dal Registro*: permette di utilizzare una politica arbitraria, precedentemente definita dall'utente.

Nota: La descrizione che segue assume che venga attuata una identificazione della policy per criteri. Per i dettagli sulla configurazione di policy personalizzate dall'utente si faccia riferimento alla sezione *Rate Limiting*.

- *Criteri*: devono essere forniti la metrica e l'intervallo di osservazione scelti tra i valori descritti in precedenza (*Rate Limiting*). Possono inoltre essere indicate le seguenti opzioni:
 - * *Applicata solo in presenza di Congestione del Traffico*: attivando questa opzione la policy risulta applicabile solo nel caso in cui il gateway sia entrato in modalità «Congestione», sulla base di quanto descritto nella sezione *Controllo del Traffico*.

Erogazioni > api-monitor v1 (Ente) > Configurazione > Rate Limiting > Aggiungi

Note: (*) Campi obbligatori

Policy

Nome *

Stato ⓘ

Elaborazione ⓘ

Identificazione Policy

Criteri

Metrica

Intervallo Osservazione

☐ Applicata solo in presenza di Congestione del Traffico ⓘ

☐ Applicata solo in presenza di Degrado Prestazionale ⓘ

Valori di Soglia

Ridefinisci Valori di Soglia ☐

Num. Massimo Richieste 100

Raggruppamento

Se abilitato, il calcolo del valore della soglia avviene raggruppando le richieste in funzione dei criteri selezionati

Stato

Filtro

Stato

SALVA

Fig. 2.91: Attivazione di una policy di Rate Limiting

- * *Applicata solo in presenza di Degradamento Prestazionale*: attivando questa opzione la policy risulta applicabile solo nel caso in cui il gateway abbia rilevato un degrado prestazionale e cioè un tempo medio di risposta del servizio superiore alla soglia configurata.
- *Valori di Soglia*: Le soglie per la valutazione della policy:
 - *Ridefinisci Valori di Soglia*: Opzione che consente di variare la soglia predefinita.
 - *Soglia*: Questo campo riporta, in base alla metrica selezionata sopra, il valore di riferimento. Tale valore risulta modificabile attivando l'opzione al punto precedente.
 - *Raggruppamento*: In questa sezione è possibile attivare opzionalmente alcuni criteri per il raggruppamento dei dati utilizzati come soglie di confronto. Ad esempio se la policy limita a 20 il numero di richieste su base per minuti, significa che al raggiungimento della ventunesima richiesta, nella stessa finestra temporale, si otterrà una violazione della policy. Aggiungendo un raggruppamento per risorsa, saranno conteggiate separatamente le richieste in base alla specifica risorsa invocata. In questo caso la policy risulterà violata solo al raggiungimento della ventunesima richiesta, nella stessa finestra temporale, relativa alla medesima risorsa. È ammesso anche il raggruppamento su criteri multipli. La logica è del tutto analoga a quella dell'operatore GROUP BY del linguaggio SQL. I criteri di raggruppamento selezionabili sono:
 - * *Risorsa/Azione*: il valore di soglia rappresenta il totale per ciascuna azione/risorsa
 - * *Richiedente*: il valore di soglia rappresenta il totale ripartito per ciascun mittente
 - * *Token*: il valore di soglia rappresenta il totale ripartito tra le richieste in base al token di provenienza. Si possono specificare i «claims» da prendere in considerazione per distinguere i token.
 - * *Chiave*: il valore di soglia rappresente il totale ripartito tra le richieste raggruppate in base ad una chiave personalizzata il cui valore viene fornito secondo uno dei metodi selezionati tra i seguenti:
 - *Header HTTP*: La chiave è presente nell'header di trasporto indicato nella proprietà «Nome».
 - *Url di Invocazione*: La chiave è presente nella URL ricavabile tramite l'espressione regolare fornita nell'elemento seguente.
 - *Parametro della Url*: La chiave viene fornita in modalità Form Encoded con il parametro indicato nell'elemento «Nome».
 - *SOAPAction*: La chiave corrisponde al valore della SoapAction.
 - *Contenuto*: La chiave è presente nel body del messaggio e viene ricavata tramite una espressione XPath o JsonPath fornito nell'elemento seguente.
 - *Client IP*: La chiave corrisponde all'indirizzo IP del client.
 - *X-Forwarded-For*: La chiave corrisponde all'indirizzo IP del client presente negli header http utilizzati per il mantenimento dell'IP di origine nel caso di nodi intermedi (es. X-Forwarded-For).
 - *Plugin Personalizzato*: La chiave viene restituita tramite l'esecuzione di una classe il cui nome viene fornito con il campo «Tipo». Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione [Filtro o Raggruppamento Personalizzato](#)
- *Filtro*: Abilitando questa sezione è possibile indicare i criteri affinché la policy sia applicabile in base alle caratteristiche di ciascuna richiesta in ingresso. In assenza di filtro, la policy sarà valutata su tutte le richieste in ingresso che riguardano l'erogazione/fruizione che si sta configurando. Per la creazione del filtro sono disponibili i seguenti campi:
 - *Risorsa/Azione*: Opzione per filtrare le richieste in base all'azione/risorsa invocata.
 - *Ruolo Richiedente*: Opzione per filtrare le richieste in base al ruolo posseduto dal richiedente (sia che si tratti di un soggetto che di un applicativo).
 - *Soggetto o Applicativo Fruitore*: In alternativa al filtro per ruolo, è possibile specificare un soggetto fruitore ed eventualmente uno dei suoi applicativi.

- *Chiave*: Si tratta di un'opzione avanzata che consente di filtrare le richieste in ingresso sul gateway in base ad una chiave che può essere specificata in maniera personalizzata effettuando una delle seguenti scelte per il campo *Tipologia*:
 - * *Header HTTP*: Occorre fornire i dati “Nome” e “Valore”. La policy si applicherà soltanto alle richieste che hanno un header http che corrisponde.
 - * *Url di Invocazione*: Occorre fornire i dati “Espressione Regolare” e “Valore”. La policy si applicherà soltanto alle richieste ove, applicando l'espressione regolare alla URL di invocazione, si ottiene un valore identico a quello fornito.
 - * *Parametro della Url*: Occorre fornire i dati “Nome” e “Valore”. La policy si applicherà soltanto alle richieste che contengono nella url di invocazione un parametro corrispondente ai dati forniti.
 - * *SOAPAction*: Occorre fornire il dato “Valore”. La policy si applicherà soltanto alle richieste che si presentano con una SOAPAction avente il valore fornito.
 - * *Contenuto*: Occorre fornire i dati “Pattern” e “Valore”. La policy si applicherà soltanto alle richieste dove, applicando l'espressione XPath o JsonPath al messaggio di richiesta, si ottiene un valore identico a quello fornito.
 - * *Client IP*: La policy si applicherà soltanto alle richieste che provengono dall'indirizzo IP indicato.
 - * *X-Forwarded-For*: La policy si applicherà soltanto alle richieste che provengono dall'indirizzo IP indicato presente negli header http utilizzati per il mantenimento dell'IP di origine nel caso di nodi intermedi (es. X-Forwarded-For).
 - * *Plugin Personalizzato*: Permette di definire un criterio di filtro personalizzato. Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione [Filtro o Raggruppamento Personalizzato](#)

2.11.2 Criteri di valutazione delle policy

Le policy di rate limiting create, per la data erogazione/fruizione, sono visualizzate in un elenco che filtra automaticamente su una singola metrica (ad esempio «Numero Richieste» o «Occupazione Banda»). L'elenco delle policy visualizzato è analogo a quello riportato in Fig. 2.92.

| Ordine | Stato | Nome | Soglia | Runtime | Elaborazione |
|--------|-------|----------------------|--------|----------------------------|--------------|
| 1 | ✓ | numeroMax | 100 | Visualizza | ↓ |
| 2 | ✓ | limiteMaxGiornaliero | 1000 | Visualizza | × |
| 3 | ✓ | sogliaMinuto | 10 | Visualizza | × |

[ELIMINA](#)
[AGGIUNGI](#)

Fig. 2.92: Elenco delle policy di Rate Limiting

Ciascun elemento in elenco riporta le seguenti informazioni:

- *Ordine*: pulsanti per variare la posizione della policy nell'elenco per la data metrica.
- *Stato*: lo stato di abilitazione della policy, sulla base di quanto descritto in precedenza ([Registrazione di una policy](#)).
- *Nome*: il nome della policy.
- *Soglia*: il valore di soglia impostato per la policy.
- *Runtime*: permette di effettuare una verifica in tempo reale della metrica interrogando il runtime del gateway. Maggiori dettagli sono presenti nella sezione [Visualizzazione Statistiche Policy](#).
- *Elaborazione*: flusso di elaborazione (prosegui, interrompi) nel caso di superamento del controllo relativo alla policy.

L'elenco delle policy può essere aggiornato utilizzando il meccanismo di filtro presente nell'intestazione della tabella. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- *Metrica*: permette di stabilire le policy da visualizzare in base alla rispettiva metrica.
- *Ricerca*: permette di visualizzare le policy in base alla presenza di un pattern nel nome.

Per ogni richiesta relativa alla specifica erogazione/fruizione viene applicato l'algoritmo di valutazione delle policy che è il seguente:

- le policy vengono raggruppate «per metrica» e per ogni metrica vengono valutate nell'ordine di elenco prima utilizzando le politiche di Rate Limiting definite sull'API e poi, se esistenti, le politiche a valenza globale ([Policy Globali](#)).
- per ogni metrica vengono valutate le policy applicabili, cioè per le quali risultano soddisfatti il filtro e le condizioni di applicabilità.
- se la policy viola i livelli di soglia previsti, la transazione viene bloccata (o segnalata se configurata come «warning only») e la valutazione delle policy viene terminata.
- se la policy non viola invece i livelli di soglia previsti, si prosegue nella valutazione di ulteriori policy per quella metrica, solo se la policy è marcata come «prosegui».

2.12 Validazione dei messaggi

Per attivare la validazione dei messaggi in transito sul gateway si accede al collegamento presente nella colonna *Validazione* presente tra gli elementi di configurazione della specifica erogazione/fruizione.

Compilare il form di configurazione ([Fig. 2.93](#)):

- *Stato*: Consente di abilitare/disabilitare la funzionalità di validazione sulla voce di configurazione scelta. L'opzione *warnignOnly* consente di attivare la funzionalità di validazione evitando però che, se tale fase non viene superata, venga bloccato il messaggio e restituito un errore. In quest'ultimo caso, gli errori di validazione verranno segnalati solo tramite l'emissione di opportuni messaggi diagnostici dal servizio di tracciamento.
- *Tipo*: Nel caso si sia abilitato il servizio di validazione, questo campo consente di selezionare la metodologia che si vuole utilizzare. I valori selezionabili da questo elenco cambiano in base alla tipologia delle API cui fa riferimento l'erogazione/fruizione.

I tipi di validazione previsti sono:

- *Schemi XSD*, la validazione si basa sugli schemi xsd allegati alle API. Utilizzato per la validazione sintattica dei messaggi XML sia nel caso Soap che Rest.

Erogazioni > Configurazioni di PetstoreAPI:1 (EntelInterno) > Validazione di Default

Validazione

Stato:

Tipo:

Fig. 2.93: Validazione dei messaggi

- *WSDL*, la validazione si basa sull'interfaccia wsdl fornita con la API. Questo tipo di validazione è più rigorosa in quanto controlla non solo la conformità sintattica ma viene validato il messaggio in transito verificando che sia idoneo al PortType e Operation in uso. Questo tipo di validazione è applicabile solo al caso Soap.

Swagger 2.0 o OpenAPI 3.0, nei casi in cui si è fornito un descrittore formale per una API Rest, la validazione sarà effettuata utilizzando gli strumenti associati allo specifico formato.

Nel caso di servizi Soap, se i messaggi che transitano sulla porta di dominio possiedono il formato MTOM, per poterli validare è necessario attivare l'opzione *Accetta MTOM*. Tale opzione normalizza i messaggi prima di effettuarne la validazione e ripristina il formato originale una volta completato il processo di validazione.

Nota: Per la validazione dei messaggi riguardanti API REST con specifiche di interfaccia OpenAPI 3.x, è possibile attuare una configurazione avanzata del tipo di validazione effettuato. Maggiori dettagli vengono forniti nella sezione [Validazione dei messaggi con OpenAPI 3.x](#).

Validazione differente tra richiesta e risposta

Attivando la validazione dei messaggi, questa riguarderà sia le richieste, inviate al servizio, che le conseguenti risposte.

È possibile differenziare il tipo di validazione registrando le seguenti *Proprietà* sull'erogazione o sulla fruizione:

- *validation.request.enabled* o *validation.response.enabled* : consentono di modificare l'impostazione configurata rispettivamente per la richiesta o la risposta. I valori associabili alle proprietà sono "true", "false" o "warning".
- *validation.request.type* o *validation.response.type* : consentono di modificare il tipo di validazione. Per una validazione basata sulla Specifica dell'API utilizzare il valore "interface", mentre per utilizzare solamente gli schemi indicare il valore "xsd".
- *validation.request.acceptMtom* o *validation.response.acceptMtom* : consentono di modificare l'impostazione configurata per i messaggi che possiedono il formato MTOM. I valori associabili alle proprietà sono "true" o "false".

2.13 Caching Risposta

In GovWay è possibile abilitare il salvataggio delle risposte in una cache sia globalmente, in modo che sia attivo per tutte le APIs, che singolarmente sulla singola erogazione o fruizione. Questa funzionalità permette ad un backend server di non dover riprocessare le stesse richieste più volte.

Tramite il collegamento *Caching Risposta*, presente nella sezione di configurazione della specifica erogazione/fruizione, è possibile agire sulla configurazione di tale funzionalità. L'impostazione permette di ridefinire la configurazione globale; i campi del form sono i medesimi descritti nella configurazione globale (sezione *Caching Risposta*).

2.14 Sicurezza a livello del messaggio

Tramite il collegamento *Sicurezza Messaggio*, presente nella sezione di configurazione della specifica erogazione/fruizione, è possibile impostare criteri di elaborazione dei messaggi in transito, attuati dal gateway, al fine di gestire i meccanismi di sicurezza previsti a livello del messaggio.

Il form presenta inizialmente lo *Stato* disabilitato. Per abilitare la sicurezza, impostare il valore dello stato su abilitato e confermare con il pulsante *Invia*. Appariranno gli elementi *Richiesta* e *Risposta*, come nella figura seguente.

Erogazioni > Configurazioni di HelloPortType:1 (EntelInterno) > Sicurezza Messaggio di Default

Message-Security

Stato

Richiesta

Schema Sicurezza

Risposta

Schema Sicurezza

Fig. 2.94: Abilitazione Sicurezza Messaggio

Il form consente di selezionare uno schema di sicurezza, tra quelli disponibili, da applicare al messaggio di richiesta ed a quello di risposta. Gli schemi di sicurezza applicabili cambiano in base alla tipologia del messaggio sul quale si applica.

Per la gestione della sicurezza sul messaggio di richiesta, nel caso di una erogazione, il gateway agisce con il ruolo *Receiver* che comporta la seguente casistica:

- *Nel caso del protocollo SOAP:*
 - *WSSEC Signature*, in ricezione si attende un messaggio firmato; l'azione è quella di verificare la firma presente
 - *WSSEC Decrypt*, il messaggio ricevuto verrà decifrato
 - *WSSEC SAML Token*, si attende un messaggio contenente una asserzione SAML; viene effettuata la verifica dell'asserzione presente.
 - *WSSEC Username Token*, viene effettuata la validazione del token di autenticazione
 - *WSSEC Timestamp*, se è prevista una scadenza all'interno del timestamp presente nel messaggio, se ne verificherà la validità
- *Nel caso del protocollo REST*
 - *JWT Decrypt*: il messaggio JSON ricevuto viene decifrato.
 - *JWT Verifier Signature*: al messaggio JSON ricevuto viene verificata la firma.
 - *XML Decrypt*: il messaggio XML ricevuto viene decifrato.
 - *XML Verifier Signature*: al messaggio XML ricevuto viene verificata la firma.

Per la gestione della sicurezza sul messaggio di risposta, nel caso di una erogazione, il gateway agisce con il ruolo *Sender* che comporta la seguente casistica:

- *Nel caso del protocollo SOAP:*
 - *WSSEC Signature*, il messaggio verrà firmato
 - *WSSEC Encrypt*, il messaggio verrà cifrato
 - *WSSEC SAML Token*, sul messaggio verrà inserita una asserzione SAML
 - *WSSEC Username Token*, il messaggio verrà arricchito di un token di autenticazione
 - *WSSEC Timestamp*, il messaggio verrà arricchito di una informazione temporale (tipicamente utilizzato insieme alla firma del messaggio)
- *Nel caso del protocollo REST:*
 - *JWT Encrypt*: il messaggio JSON di risposta viene cifrato prima dell'invio.
 - *JWT Signature*: il messaggio JSON di risposta viene firmato prima dell'invio.
 - *XML Encrypt*: il messaggio XML di risposta viene cifrato prima dell'invio.
 - *XML Signature*: il messaggio XML di risposta viene firmato prima dell'invio.

Nota: Si tenga presente che, nel caso di una fruizione, il ruolo del gateway si inverte diventando *Sender* nel caso della richiesta e *Receiver* nel caso della risposta. Gli schemi di sicurezza disponibili, nel caso della fruizione, rimangono quelli già descritti per *Sender* e *Receiver*.

2.15 Trasformazioni

Tra le attività di elaborazione, svolte dal gateway sui flussi di comunicazione in ingresso e uscita, vi è la possibilità di applicare delle *Regole di Trasformazione* che consentono di modificare dinamicamente i contenuti in transito prima che vengano instradati alla relativa destinazione.

2.15.1 Valori dinamici

Le regole di trasformazione possono avvalersi di un contesto di risorse, con valori aggiornati dinamicamente dal gateway, cui attingere per le trasformazioni da attuare. Tali risorse sono utilizzabili quando si procede con la definizione di una regola di trasformazione. Elenchiamo le risorse disponibili:

- **header.NAME**: valore dell'header http, corrispondente all'identificativo NAME, della richiesta e/o della risposta.
- **query.NAME**: valore di un parametro della url di invocazione, corrispondente all'identificativo NAME.
- **urlRegExp.EXPR**: applicazione di un'espressione regolare, rappresentata dal valore EXPR, alla url di invocazione.
- **xPath.EXPR**: applicazione di un'espressione XPath, rappresentata dal valore EXPR, al messaggio xml o in alternativa un'espressione JsonPath se si tratta di un messaggio Json.
- **transaction.id**: l'identificativo UUID della transazione corrente.
- **date.FORMAT**: la data di elaborazione del messaggio; il formato fornito deve essere conforme a quanto richiesto dalla classe java "java.text.SimpleDateFormat" (es. `${date:yyyyMMdd_HH:mm:ssSSS}`)
- **busta.FIELD**: accesso alle informazioni proprie del profilo di interoperabilità utilizzato; il valore "FIELD" fornito deve rappresentare un field valido all'interno della classe "org.openspcoop2.protocol.sdk.Busta" (ad es. per il mittente usare *busta.mittente*)
- **property.NAME**: accesso alle proprietà contenute nella traccia (ad esempio l'identificativo SDI); Il valore "NAME" indica il nome della proprietà da utilizzare.
- **tokenInfo.FIELD**: accesso ai claim di un token precedentemente validato; il valore "FIELD" fornito deve rappresentare un field valido all'interno della classe "org.openspcoop2.pdd.core.token.InformazioniToken" (es. per ottenere il valore del claim "sub" usare `${tokenInfo:sub}`)
- **transportContext.FIELD**: accesso ai dati della richiesta http; il valore "FIELD" fornito deve rappresentare un field valido all'interno della classe "org.openspcoop2.utils.transport.http.HttpServletTransportRequestContext" (es. per il principal usare `${transportContext:credential.principal}`)
- **config.NAME**: accesso alle proprietà configurate per l'API; il valore "NAME" indica la proprietà desiderata

L'utilizzo dei suddetti elementi, come placeholder all'interno di template, comporta l'automatica sostituzione con il valore attuale a runtime da parte del gateway.

La sintassi per accedere le proprietà dinamiche sopraelencate è differente in base allo specifico contesto di utilizzo. Se si tratta di un testo interpretato direttamente da GovWay le proprietà saranno direttamente accessibili utilizzando il seguente formato:

- `${header:NAME}`
- `${query:NAME}`
- `${XPath:EXPR}`
- `${jsonPath:EXPR}`
- `${urlRegExp:EXPR}`
- `${transaction:id}`

- `${date:FORMAT}`
- `${busta:FIELD}`
- `${property:NAME}`
- `${tokenInfo:FIELD}`
- `${transportContext:FIELD}`
- `${config:NAME}`

Nei casi in cui il testo della trasformazione è interpretato da framework esterni (quali Freemarker o Velocity) le proprietà vengono rese disponibili da Govway inizializzando una mappa contenente i valori come oggetti. In questo caso le chiavi della mappa sono le seguenti (tra parentesi sono indicati i tipi di dato corrispondenti):

- `header` (`java.util.Map<String, String>`)
- `query` (`java.util.Map<String, String>`)
- `xPath` (`org.openspcoop2.pdd.core.dynamic.PatternExtractor`)
- `jsonPath` (`org.openspcoop2.pdd.core.dynamic.PatternExtractor`)
- `urlRegExp` (`org.openspcoop2.pdd.core.dynamic.URLRegExpExtractor`)
- `transactionId` (`java.lang.String`)
- `date` (`java.util.Date`)
- `busta` (`org.openspcoop2.protocol.sdk.Busta`)
- `property` (`java.util.Map<String, String>`)
- `tokenInfo` (`org.openspcoop2.pdd.core.token.InformazioniToken`)
- `transportContext` (`org.openspcoop2.utils.transport.http.HttpServletTransportRequestContext`)
- `config` (`java.util.Map<String, String>`)

Nel caso di utilizzo di template “Freemarker” o “Velocity” sono disponibili i seguenti ulteriori oggetti:

- `class`; permette di definire classi. L'utilizzo varia a seconda del tipo di template engine:
 - `velocity`: `class.forName(«my.package.name»)`
 - `freemarker`: `class[«my.package.name»]`
- `new`; permette di istanziare una classe. L'utilizzo varia a seconda del tipo di template engine:
 - `velocity`: `new.instance(«my.package.name»,»Parametro1»,»ParametroN»)`
 - `freemarker`: `new(«my.package.name»,»Parametro1»,»ParametroN»)`
- `transportContext` (`org.openspcoop2.utils.transport.http.HttpServletTransportRequestContext`); permette di accedere ai dati della richiesta http (`servlet request`, `principal ...`)
- `request/response`: permette di accedere al contenuto della richiesta/risposta (`org.openspcoop2.pdd.core.dynamic.ContentExtractor`)
- `context` (`java.util.Map<String, Object>`); permette di accedere al contesto della richiesta.
- `errorHandler` (`org.openspcoop2.pdd.core.dynamic.ErrorHandler`); permette di generare risposte personalizzate che segnalano l'impossibilità di proseguire la trasformazione.

Nel caso di utilizzo di template “ZIP”, “TGZ” o “TAR” sono disponibili le seguenti le proprietà dinamiche, interpretate direttamente da GovWay, utilizzabili per accedere a parti della richiesta o della risposta:

- `${content}` : payload http del messaggio

- `${soapEnvelope}` : soap envelope del messaggio
- `${soapBody}` : contenuto del soap body
- `${attachment[index]}` : attachment presente in un messaggio multipart alla posizione indicata dall'intero "index"
- `${attachmentId[id]}` : attachment presente in un messaggio multipart che possiede il Content-ID indicato

2.15.2 Trasformazione

Nel contesto della configurazione specifica di una erogazione o di una fruizione si può accedere alla funzionalità «Trasformazioni» per inserire una lista di definizioni che applicano trasformazioni ai flussi in entrata e/o uscita. Le trasformazioni create hanno la struttura di una lista ordinata e a ciascun elemento della lista è associato un insieme di criteri di applicabilità. La logica del gateway è quella di analizzare le trasformazioni nell'ordine della lista, selezionando la prima di esse i cui criteri di applicabilità sono tutti soddisfatti.

Tramite il pulsante *Aggiungi* è possibile inserire una nuova trasformazione (Fig. 2.95).

Fig. 2.95: Nuova Trasformazione

La creazione di una trasformazione richiede che vengano inseriti i seguenti dati:

- Nome: identificativo che rappresenta il nome assegnato alla trasformazione
- Applicabilità: sono i campi che vanno a comporre il criterio di applicabilità della trasformazione:
 - Risorse/Azioni: le operazioni sulle quali è applicabile la trasformazione.
 - Content-Type: i content-type sui quali è applicabile la trasformazione.
 - Pattern: il pattern inserito viene confrontato con il messaggio di richiesta del flusso di comunicazione al fine di verificare l'eventuale match. Il pattern può essere espresso nella sintassi «XPath», nel caso di messaggi XML, o JSONPath, nel caso di messaggi JSON.

Le trasformazioni create sono visualizzate nella forma di elenco ordinato (Fig. 2.96). L'icona iniziale di ciascun elemento consente di modificarne la posizione.

Erogazioni > api-config v1 (Ente) > Configurazione > Trasformazioni

| Trasformazioni | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|---|------------------|---------|------------------------------|---------------------------------|
| Visualizzati record [1-2] su 2 | | | | | | | |
| | | Nome | Risorse | Content Type | Pattern | Soggetti | Applicativi |
| ■ | ▼ | Trasformazione Delete | DELETE /api/{nome}/{versione} , DELETE /api/{nome}/{versione}/allegati/{nome_allegato} , DELETE /api/{nome}/{versione}/risorse/{nome_risorsa} , DELETE /api/{nome}/{versione}/servizi/{nome_servizio} , DELETE... | application/json | | Soggetti (0) | Applicativi (0) |
| ■ | ▲ | Trasformazione Standard | Qualsiasi | application/json | | Soggetti (0) | Applicativi (0) |

ELIMINA AGGIUNGI

Fig. 2.96: Lista regole di trasformazione

Ciascuna regola elencata visualizza i dati che sono stati forniti come criterio di applicabilità. A quelli inseriti in fase di creazione si aggiungono i Soggetti e gli Applicativi, che possono essere forniti accedendo a rispettivi collegamenti. I soggetti/applicativi associati ad una regola saranno confrontati con l'identità del soggetto/applicativo mittente di ciascuna richiesta.

Accedendo il dettaglio di una regola di trasformazione vengono presentate le due sezioni:

- Trasformazione: per aggiornare il nome o i criteri di applicabilità.
- Regole di Trasformazione: per aggiornare le regole di trasformazione attuate sulla richiesta e sulla risposta.

Regole di Trasformazione della Richiesta

Selezionando il collegamento «Richiesta», nel riquadro delle Regole di Trasformazione, si procede con la definizione formale della trasformazione attuata sulle richieste in ingresso sulle quali è applicabile la trasformazione corrente. Le trasformazioni possono essere applicate sia a livello del trasporto che del contenuto, come mostrano le sezioni visualizzate in Fig. 2.97.

A livello del trasporto è possibile applicare trasformazioni sugli «HTTP Headers», selezionando l'omonimo collegamento e quindi aggiungendo le operazioni da effettuare (Fig. 2.98).

Ciascuna operazione può essere selezionata tra le seguenti:

- add: per aggiungere un nuovo header specificando successivamente nome e valore
- delete: per eliminare un header indicandone successivamente il nome
- update: per modificare un header indicandone successivamente il nome ed il nuovo valore

Trasformazione

Trasporto

[HTTP Headers \(0\)](#)

[URL Parameters \(0\)](#)

Contenuto

Abilitato ☐

SALVA

Fig. 2.97: Regola di trasformazione della richiesta

Note: (*) Campi obbligatori

HTTP Header

Operazione *

Nome *

Valore *

SALVA

Fig. 2.98: Operazioni sugli Header HTTP

- `updateOrAdd`: per modificare un header indicandone successivamente il nome ed il nuovo valore. Nel caso l'header non si presente, verrà aggiunto.

Nota: i valori specificati per gli header http possono contenere le proprietà dinamiche descritte nella sezione [Valori dinamici](#).

Sempre a livello del trasporto è possibile applicare trasformazioni anche sui parametri presenti nella Query String, selezionando il collegamento «URL Parameters». La modalità di configurazione è del tutto analoga a quanto appena descritto per gli Header HTTP.

Abilitando l'opzione sul Contenuto è possibile procedere con la definizione di operazioni sul contenuto della richiesta (Fig. 2.99).

The screenshot shows a configuration panel titled "Contenuto". It includes a checkbox labeled "Abilitato" which is checked. Below this is a dropdown menu labeled "Tipo Conversione" with "Template" selected. To the left of the dropdown is a red asterisk and the word "Template". Below the dropdown is a "Browse..." button and the text "No file selected.". At the bottom is a text input field labeled "Content Type".

Fig. 2.99: Modifica del Contenuto della Richiesta

Per la modifica del contenuto della richiesta devono essere forniti i seguenti dati:

- **Tipo Conversione:** indica il tipo di trasformazione da applicare al contenuto. Si può scegliere una tra le seguenti opzioni:
 - **HTTP Payload Vuoto:** opzione presente nel caso REST. Il contenuto della richiesta diventa un payload http vuoto.
 - **SOAP Body Vuoto:** opzione presente nel caso SOAP. Il contenuto della richiesta diventa un messaggio SOAP con SoapBody vuoto.
 - **Template:** il contenuto della richiesta viene assegnato utilizzando il template fornito in configurazione.
 - **Freemarker Template:** il contenuto della richiesta viene assegnato utilizzando il template «Freemarker» (<https://freemarker.apache.org/>) fornito in configurazione.
 - **Freemarker Template (Archivio Zip):** il file fornito deve essere un archivio zip contenenti dei files che rispettano la sintassi del template engine “Freemarker”. Viene richiesta la presenza, all’interno dell’archivio zip, di un file indice che possieda il nome “index.ftl”.
 - **Velocity Template:** il contenuto della richiesta viene assegnato utilizzando il template «Velocity» (<http://velocity.apache.org/>) fornito in configurazione.
 - **Velocity Template (Archivio Zip):** il file fornito deve essere un archivio zip contenenti dei files che rispettano la sintassi del template engine “Velocity”. Viene richiesta la presenza, all’interno dell’archivio zip, di un file indice che possieda il nome “index.vm”.

- XSLT: il contenuto della richiesta viene modificato applicando la trasformazione XSLT fornita in configurazione. Questo metodo è applicabile nel caso di messaggi XML o SOAP.
- ZIP Compressor: il contenuto della richiesta verrà trasformato in un archivio zip il cui contenuto viene definito dal file fornito che deve contenere proprietà indicate come nome=valore in ogni linea. Il nome della proprietà corrisponde all'entry name all'interno dell'archivio (es. dir/subDir/entryName1). Il valore della proprietà corrisponde al contenuto dell'entry. È possibile selezionare parti del messaggio, per associarle come contenuto dell'entry, utilizzando le espressioni dinamiche risolte a runtime dal Gateway (sezione *Valori dinamici*).
- TGZ Compressor: il contenuto della richiesta verrà trasformato in un archivio tgz il cui contenuto è definito tramite il file fornito che deve possedere la medesima struttura descritta per il tipo "ZIP".
- TAR Compressor: il contenuto della richiesta verrà trasformato in un archivio tar il cui contenuto è definito tramite il file fornito che deve possedere la medesima struttura descritta per il tipo "ZIP".
- Template: nei casi che lo prevedono, con questo elemento si fornisce il template da utilizzare per ottenere il nuovo contenuto della richiesta.
- Content-Type: opzionalmente, tramite questo elemento, è possibile assegnare un content-type alla richiesta modificata.

Nota: i template possono contenere le proprietà dinamiche descritte nella sezione *Valori dinamici*. La sintassi adottata dipende dal template. Una finestra di help contestuale, presente nell'interfaccia, guiderà l'utente nell'applicazione della sintassi corretta.

Conversione da REST a SOAP

Una particolare trasformazione del contenuto della richiesta è quella di convertire il formato da REST a SOAP. Questa funzionalità si ottiene abilitando la sezione «Trasformazione SOAP», presente nel caso di servizi REST. I dati da fornire per la configurazione sono (Fig. 2.100):

- Versione: selezione della versione del protocollo SOAP
- SOAP Action: indicazione della SOAP Action da utilizzare
- Imbustamento SOAP: se il messaggio ottenuto con le operazioni di trasformazione applicate non è in formato SOAP è possibile decidere di far generare al gateway gli elementi di imbustamento. Le opzioni possibili sono:
 - Disabilitato: nessun imbustamento.
 - Utilizza contenuto come SOAP Body: il contenuto attuale viene utilizzato come SOAP Body nel contesto dell'envelope creato.
 - Utilizza contenuto come Attachment: il contenuto attuale viene inserito come attachment relativo al messaggio SOAP generato. Se viene selezionata questa opzione dovranno essere forniti ulteriori dati, quali:
 - * Content Type Attachment: è possibile specificare un Content-Type per l'attachment.
 - * SOAP Body: stabilire quale deve essere il contenuto del SOAP Body. Per questo punto si procede analogamente a quanto già descritto per la trasformazione del contenuto principale della richiesta.

Trasformazione SOAP

Abilitato ☒

Versione

SOAP Action ⓘ

Imbustamento SOAP

Fig. 2.100: Conversione da REST a SOAP

Conversione da SOAP a REST

Una particolare trasformazione del contenuto della richiesta è quella di convertire il formato da SOAP a REST. Questa funzionalità si ottiene abilitando la sezione «Trasformazione REST», presente nel caso di servizi SOAP. I dati da fornire per la configurazione sono (Fig. 2.101):

- Path: path della risorsa cui deve fare riferimento il nuovo messaggio di richiesta REST-
- HTTP Method: il metodo HTTP utilizzato.

Trasformazione Rest

Abilitato ☒

Path *

HTTP Method

Fig. 2.101: Conversione da SOAP a REST

Regole di Trasformazione della Risposta

Analogamente a quanto visto per la richiesta è possibile utilizzare il link «Risposte», nell'area «Regole di Trasformazione», per procedere con l'impostazione di regole per trasformare le risposte. A differenza del caso della richiesta, dove si può definire un unico meccanismo di trasformazione, in questo caso è possibile definire diverse regole di trasformazione basate sulla casistica delle risposte che si può presentare.

Quando si aggiunge una nuova regola di trasformazione della risposta si procede inserendo le seguenti informazioni (Fig. 2.102):

- Nome: nome assegnato alla regola di trasformazione
- Codice Risposta: Come criterio di applicabilità della regola, è possibile indicare il codice di risposta con le seguenti opzioni:

- Qualsiasi: qualunque codice di risposta ottenuto
- Singolo: si inserisce un specifico codice di risposta per il quale è applicabile la regola
- Intervallo: si inseriscono gli estremi dell'intervallo di codici di risposta per il quale è applicabile la regola
- Content-Type: criterio di corrispondenza con uno dei content-type indicati
- Pattern: espressione XPath o JsonPath da confrontare con il contenuto della risposta per un eventuale match

Erogazioni > api-config v1 (Ente) > Configurazione > Trasformazioni > Trasformazione Standard > Risposte > Aggiungi

Note: (*) Campi obbligatori

Trasformazione

Nome *

Applicabilità

Codice Risposta

*

Content Type ⓘ

Pattern ⓘ

SALVA

Fig. 2.102: Creazione regola di trasformazione della risposta

Le operazioni di trasformazione sulla risposta sono attuabili in maniera del tutto analoga a quanto già descritto per la richiesta. Diversamente dal caso della richiesta, al posto delle modifiche sui parametri della URL (non presenti nella risposta) è possibile modificare il Codice Risposta restituito.

Nota: Se sulla richiesta si è scelto di attuare la conversione da SOAP a REST, o viceversa, la trasformazione complementare risulterà disponibile anche nella configurazione della risposta.

2.16 Tracciamento

Il tracciamento è la funzionalità del gateway che comporta la registrazione dei dati relativi alle comunicazioni in transito riguardanti i servizi erogati e fruiti. Nella logica del gateway, tutte le informazioni che riguardano una sin-

gola interlocuzione, a partire dalla richiesta pervenuta fino alla conclusione con l'invio dell'eventuale risposta, sono riconducibili ad un'unica entità denominata *Transazione*.

Una transazione registrata dal gateway ha la seguente struttura:

- *Dati di Identificazione Generale*. Sono le informazioni che identificano la comunicazione specifica in termini dei soggetti coinvolti e del servizio richiesto: Soggetto Erogatore, Soggetto Fruitore, Servizio, Azione, Esito, ...
- *Dati della Richiesta*. Sono le informazioni di dettaglio relative alla richiesta: Identificativo del Messaggio, Timestamp di ingresso, Timestamp di uscita, dimensioni del messaggio, ...
- *Dati della Risposta*. Sono le medesime informazioni già citate al punto precedente, ma relative alla comunicazione di risposta.
- *Traccia Richiesta*. La traccia emessa dal gateway con i dettagli relativi alla richiesta.
- *Traccia Risposta*. La traccia emessa dal gateway con i dettagli relativi alla risposta.
- *Messaggi Diagnostici*. La sequenza dei messaggi diagnostici, ordinati cronologicamente, emessi dal gateway nel corso dell'elaborazione dell'intera transazione.
- *Fault di Ingresso*. Viene registrato come Fault di Ingresso l'eventuale messaggio di errore ricevuto dal gateway durante l'invocazione di un servizio (interno o esterno al dominio gestito).
- *Fault di Uscita*. Viene registrato come Fault di Uscita l'eventuale messaggio di errore inoltrato dal gateway al mittente della richiesta (interno o esterno al dominio gestito), dopo aver ricevuto un fault dal servizio invocato.
- *Parametri e Misurazioni*. Sono i parametri e le misurazioni che riguardano la transazione, come ad esempio: l'identificativo della transazione, le url invocate, i tempi di latenza, ...

In questa sezione è possibile personalizzare la configurazione di default del tracciamento definita in accordo a quanto descritto in sezione [Tracciamento](#). Le personalizzazioni inserite in questo contesto avranno validità per le sole comunicazioni riguardanti la specifica erogazione/fruizione ([Fig. 2.103](#)).

Le sezioni presenti nella pagina sono:

- *Transazioni Registrate*: l'utente ha l'opzione per mantenere il default definito nella sezione di configurazione generale (sezione [Tracciamento](#)) oppure ridefinirlo.
- *Messaggi Diagnostici*: l'utente ha l'opzione per mantenere il default definito nella sezione di configurazione generale (sezione [Tracciamento](#)) oppure ridefinire il criterio per la sola memorizzazione su Database.
- *Correlazione Applicativa*: consente di impostare delle regole per estrarre dai messaggi in transito, codici, riferimenti, o altri contenuti al fine di arricchire i dati tracciamento generati dal gateway (sezione [Correlazione Applicativa](#)).

2.17 Correlazione Applicativa

La funzione di *Correlazione Applicativa* consente al gateway che elabora il messaggio di richiesta, di estrarre un identificatore relativo al contenuto applicativo. L'identificatore, se presente, finisce nei sistemi di tracciamento e diagnostici, a completamento delle informazioni già presenti. I dati per configurare la correlazione applicativa consistono in un insieme di regole per l'estrazione di tale identificatore.

Per accedere alla configurazione della correlazione applicativa, per una data erogazione/fruizione, si utilizza la sezione «Correlazione Applicativa» presente nell'ambito della configurazione del tracciamento di una fruizione/erogazione (sezione [Tracciamento](#)).

Erogazioni > ForProcedimento:1 (ENTE) > Gestione Configurazione > **Tracciamento**

Tracciamento

Transazioni Registrate
Stato

Messaggi Diagnostici
Stato

Correlazione Applicativa

Richiesta
[Regole \(0\)](#)

Risposta
[Regole \(0\)](#)

SALVA

Fig. 2.103: Tracciamento per la singola erogazione/fruizione

Utilizzando il collegamento *Regole*, presente nel riquadro della Richiesta o Risposta, si accede all'elenco delle regole di correlazione applicativa presenti. Premere il pulsante *Aggiungi* per aggiungere una nuova regola (Fig. 2.104)

Fig. 2.104: Creazione di una regola di correlazione applicativa

Per la creazione di una regola di correlazione applicativa si devono indicare i seguenti dati:

- *Elemento*: Questo dato serve per capire su quali messaggi è applicabile la regola di correlazione applicativa che si sta definendo. Lasciando il campo vuoto si intende che la regola si applica a tutti i messaggi. In alternativa è possibile indicare:
 - *Nome Azione o Risorsa*: il nome esatto dell'azione o della risorsa su cui verrà applicativa la regola
 - *LocalName dell'elemento xml*: in caso il messaggio sia un xml (soap o rest), è possibile indicare il local name del root element xml su cui verrà applicativa la regola
 - *XPath o JSONPath*: Espressione che può rappresentare un XPath o JSONPath. Se l'espressione ha un match con il contenuto la regola verrà applicata
- *Modalità Identificazione*: rappresenta la modalità di acquisizione dell'identificatore applicativo. Può assumere i seguenti valori:
 - *Url di Invocazione*: il valore viene preso dalla url utilizzata dal servizio applicativo per l'invocazione. La regola per l'estrazione dalla url viene specificata tramite un'espressione regolare inserita nel campo pattern.
 - *Contenuto*: Il valore viene estratto direttamente dal messaggio applicativo. La regola per l'estrazione dal messaggio è specificata tramite un'espressione XPath o JSONPath inserita nel campo pattern;
 - *Header HTTP*: Il valore viene estratto dall'header di trasporto avente il nome indicato nel campo successivo.
 - *Header di Integrazione*: il valore viene estratto dall'header di integrazione GovWay presente nel valore della proprietà *IDApplicativo*.

- *Disabilitata*: l'identificatore applicativo non viene estratto. Questa opzione è utile quando si vuole disabilitare l'estrazione dell'id applicativo solo per specifici messaggi;
- *Pattern*: definisce l'espressione regolare, nel caso di identificazione urlBased, o l'espressione XPath/JSONPath, nel caso di identificazione contentBased, utilizzata per l'acquisizione dell'identificatore applicativo.
- *Identificazione Fallita*: azione da intraprendere nel caso fallisca l'estrazione dell'identificatore applicativo tramite la regola specificata. Nel caso sia stato indicato *blocca*, tali richieste non verranno accettate con restituzione di un errore al mittente;
- *Riuso ID*: opzione per abilitare/disabilitare il riuso dell'identificatore del messaggio (assegnato dal gateway) nel caso in cui vengano inviati messaggi con identificatori applicativi già processati in precedenza.

2.18 MTOM

Nei casi in cui il mittente e il destinatario si scambiano messaggi con allegati (nell'ambito del protocollo SOAP), utilizzando il protocollo MTOM, GovWay è in grado di gestire tali comunicazioni in modalità trasparente e quindi senza alcun intervento.

In altre situazioni è possibile sfruttare le funzionalità di GovWay per beneficiare delle ottimizzazioni del protocollo MTOM quando uno dei due interlocutori non è in grado di supportare tale protocollo, oppure per effettuare verifiche di congruità dei messaggi in transito basati su MTOM.

Nel caso di una erogazione, per il messaggio di richiesta, le opzioni disponibili sono:

- *disable*. Non viene svolta alcuna azione.
- *unpackaging*. In questo scenario il client fruitore invia dati binari nel formato MTOM ma l'erogatore non supporta tale formato. Il gateway effettua la trasformazione del messaggio inserendo i dati binari in modalità *Base64 encoded* prima che venga inviato al destinatario. Sulla risposta sarà effettuato il processo inverso.
- *verify*. Sia il fruitore che l'erogatore utilizzano MTOM ma si vogliono validare i messaggi. Il gateway effettua, tramite opportuni pattern xpath forniti, la validazione dei messaggi al fine di verificare la conformità del formato del messaggio rispetto a quanto atteso dall'erogatore.

Sempre nel caso di una erogazione, per il messaggio di risposta, le opzioni disponibili sono:

- *disable*. Non viene svolta alcuna azione.
- *packaging*. In questo scenario il client fruitore invia dati binari nella modalità *Base64 encoded* ma l'erogatore richiede il formato MTOM. Il gateway effettua la trasformazione del messaggio secondo il protocollo MTOM prima che venga inviato al destinatario. Sulla risposta sarà effettuato il processo inverso.
- *verify*. Analogamente a quanto descritto per il messaggio di richiesta.

Nota: Nel caso si utilizzi la validazione dei contenuti, basata su xsd o wsdl, è possibile che la struttura MTOM non sia stata prevista negli schemi e quindi faccia fallire l'esito della stessa. In questo caso, quando si attiva la validazione è necessario abilitare l'opzione *Accetta MTOM/XOP-Message* affinché il processo di validazione tenga conto del formato MTOM.

Nota: Nel caso di una fruizione, le opzioni di configurazione disponibili per la richiesta diventano quelle per la risposta e viceversa.

2.19 Registrazione Messaggi

Nella sezione *Tracciamento* sono descritte le configurazioni per attivare il salvataggio dei messaggi in transito sul gateway. In questa sezione si ha la possibilità di ridefinire le opzioni di configurazione, stabilite a livello generale, al fine di personalizzare il servizio di registrazione dei messaggi per la specifica configurazione dell'erogazione/fruizione.

Per la descrizione delle opzioni di configurazione si faccia riferimento alla sezione generale precedentemente indicata.

2.20 Proprietà

Ad una API è possibile associare una serie di proprietà consultabili da una qualsiasi delle funzionalità precedentemente descritte.

(Fig. 2.19).




Fig. 2.105: Elenco di proprietà di una API

Questa funzionalità è frequentemente utilizzata in combinazione con le *Trasformazioni* per poter permettere all'utente di configurarne il comportamento senza dover modificare e caricare un nuovo file template di trasformazione. All'interno di un template di trasformazione è possibile accedere alle proprietà tramite la sintassi "config" come descritto nella sezione *Valori dinamici*.

Le proprietà permettono inoltre di effettuare la configurazione di aspetti avanzati di una funzionalità che non rientrano nel suo normale utilizzo. Ad esempio è possibile differenziare il comportamento della validazione dei messaggi, tra richiesta e risposta, utilizzando le proprietà descritte nella sezione *Validazione dei messaggi*.

Profilo “ModI PA”

Il profilo “ModI PA” consente in maniera del tutto trasparente alle applicazioni interne al dominio, la conformità delle API (sia in fruizione che in erogazione) alle nuove *Linee Guida AGID di Interoperabilità* (<https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/lg-modellointeroperabilita-docs/it/bozza/>).

La struttura complessiva del processo di configurazione si mantiene analoga a quanto già descritto per il profilo API Gateway. Le differenze, con rispetto al profilo API Gateway, presentate in questa sezione, riguardano vincoli sulle scelte operabili dalla console e le informazioni di configurazione aggiuntive specifiche per la realizzazione degli scenari in accordo al Modello di Interoperabilità.

3.1 Concetti Preliminari

Il Modello di Interoperabilità mantiene sostanzialmente invariato il concetto di *dominio* di un’amministrazione rispetto a quanto prevedeva il precedente modello SPCoop. Resta quindi fondamentale individuare il perimetro d’azione delle interfacce dei servizi rispetto al sistema informativo dell’ente e i propri interlocutori.

Il concetto di dominio, che riveste particolare importanza nella gestione degli aspetti di sicurezza, si sposa perfettamente con i modelli di configurazione di GovWay dove è possibile attivare:

- *erogazioni di API*: richieste che provengono da amministrazioni esterne al dominio e sono dirette ad applicativi interni.
- *fruizioni di API*: richieste che provengono dagli applicativi interni del dominio e sono dirette verso altre amministrazioni.

La govwayConsole, all’atto della registrazione di Soggetti (Enti/Organizzazioni) e Applicativi (Sistemi/Applicazioni di un ente), consente di specificarne il *Dominio*, interno o esterno, al fine della corretta rappresentazione degli scenari di configurazione dei servizi.

Il profilo ModI PA prevede che i servizi siano basati su SOAP o REST fornendo sempre un descrittore formale delle interfacce basato su uno specifico IDL (Interface Description Language):

- WSDL 1.1 e successivi, per la descrizione delle interfacce SOAP
- OpenAPI 3.0 e successivi, per la descrizione delle interfacce REST

Nel processo di configurazione, tramite la govwayConsole, sono inoltre tenuti in considerazione tutti gli aspetti previsti dalle Linee Guida:

- *URL di Invocazione API*: le linee guida richiedono che deve essere indicato in modo esplicito la tecnologia utilizzata (REST o SOAP) e la versione. Le url con cui vengono esposte le API su GovWay soddisfano entrambi i requisiti.
- *Profili di Interazione*: definiscono la modalità con cui fruitore ed erogatore di un servizio interagiscono. Sono previsti i seguenti due profili:
 - *Bloccante*: il fruitore invia la richiesta e resta bloccato in attesa di ricevere la risposta, completa dei dati attesi, dall'erogatore
 - *Non Bloccante*: il fruitore non resta bloccato dopo aver inviato la richiesta, se non per ricevere una notifica di presa in carico. Per ottenere la risposta sarà necessario effettuare una distinta interazione, prevista nello scenario del servizio.
- *Sicurezza Canale*: gestione della sicurezza inerente il canale di comunicazione tra i domini fruitore ed erogatore. La specifica prevede i seguenti due profili:
 - *[IDAC01] Direct Trust Transport-Level Security*: comunicazione basata sul canale SSL dopo aver effettuato il trust del certificato X509 fornito dal dominio erogatore.
 - *[IDAC02] Direct Trust mutual Transport-Level Security*: comunicazione basata sul canale SSL dopo aver effettuato il trust dei certificati X509, del fruitore e dell'erogatore, nella modalità di mutua autenticazione.
- *Sicurezza Messaggio*: gestione della sicurezza inerente lo scambio di informazioni tra le applicazioni agli estremi del flusso di comunicazione. I profili di sicurezza previsti si distinguono per il caso SOAP e per quello REST:
 - *[IDAS01 o IDAR01] Direct Trust con certificato X.509 su SOAP o REST*: Tramite la validazione del certificato X509, inserito dall'applicazione mittente nel token di sicurezza della richiesta, l'applicativo destinatario verifica la corrispondenza delle identità e la validità del messaggio, prima di procedere con la produzione della risposta.
 - *[IDAS02 o IDAR02] Direct Trust con certificato X.509 su SOAP o REST con unicità del token/messaggio*: estensione del profilo precedente con l'aggiunta di un meccanismo di filtro che impedisce il processamento di un messaggio di richiesta duplicato.
 - *[IDAS03 o IDAR03] Integrità del payload del messaggio SOAP o REST*: profilo che estende i profili precedenti aggiungendo la gestione della firma del payload come verifica di integrità del messaggio ricevuto.
- *URL di Invocazione API*: le linee guida richiedono una indicazione esplicita della tecnologia utilizzata (REST o SOAP) e la versione. Le url con cui vengono esposte le API su GovWay soddisfano entrambi i requisiti.

Tutti questi concetti sono stati recepiti e gestiti nelle maschere di configurazione della govwayConsole, adottando il profilo ModI PA. Le sezioni seguenti illustrano in dettaglio gli elementi di configurazione integrativi rispetto al profilo API Gateway.

3.2 Sicurezza Canale

I profili di sicurezza a livello del canale riguardano le modalità di trasporto dei messaggi tra il dominio fruitore e quello erogatore. La specifica tecnica del Modello di Interoperabilità prevede, per questa tipologia, i seguenti due profili:

- *[IDAC01] Direct Trust Transport-Level Security*: comunicazione basata sul canale SSL dopo aver effettuato il trust del certificato X509 fornito dal dominio erogatore.
- *[IDAC02] Direct Trust mutual Transport-Level Security*: comunicazione basata sul canale SSL dopo aver effettuato il trust dei certificati X509, del fruitore e dell'erogatore, nella modalità di mutua autenticazione.

Il concetto di ente/dominio, previsto dalle specifiche del Modello di Interoperabilità, viene riportato su quello di Soggetto nell'ambito delle entità di configurazione di GovWay.

Vediamo nelle sezioni seguenti come si possono effettuare le configurazioni per i profili di sicurezza canale.

3.2.1 [IDAC01] Direct Trust Transport-Level Security

Questo profilo di sicurezza prevede l'utilizzo del canale HTTPS, per le comunicazioni sul confine tra i due domini, con validazione del certificato dell'ente destinatario della comunicazione.

Descriviamo di seguito i passi di configurazione da effettuare:

- La creazione della relativa API prevede che nella sezione «Modi PA», elemento «Profilo Sicurezza Canale», venga selezionato il profilo «IDAC01» come indicato in Fig. 3.1.

The screenshot shows a configuration window titled 'Modi PA'. Inside, there are two sections. The first section is 'Profilo Sicurezza Canale' with a dropdown menu showing 'IDAC01 - Direct Trust Transport-Level Security'. The second section is 'Profilo Sicurezza Messaggio' with a dropdown menu showing '-'.

Fig. 3.1: Selezione del profilo IDAC01 per l'API

- Nel caso si voglia configurare una fruizione, le maschere di configurazione terranno conto degli aspetti di sicurezza sul canale garantendo che l'endpoint specificato nel connettore di uscita sia di tipo HTTPS, indipendentemente dal profilo adottato nella API (SSL sempre obbligatorio). L'autenticazione HTTPS può essere gestita opzionalmente da GovWay o, in alternativa, delegata alla configurazione della JVM sull'application server. Per la gestione in GovWay sono disponibili i campi per la configurazione HTTPS, lasciando opzionalmente la possibilità di impostare l'autenticazione client (vedi sez. [Autenticazione Https](#)).
- Nel caso si voglia configurare una erogazione, il profilo di sicurezza IDAC01 impatta sulla configurazione del Controllo Accessi, previsto nella configurazione specifica dell'erogazione:
 - La sezione «Autenticazione Canale» è impostata a «HTTPS» ammettendo il flag «Opzionale» (Fig. 3.2).

The screenshot shows a configuration window titled 'Autenticazione Canale'. Inside, there are two fields. The first field is 'Stato' with the value 'https'. The second field is 'Opzionale' with a checked checkbox.

Fig. 3.2: Autenticazione Canale HTTPS con flag opzionale

- La sezione «Autorizzazione Canale» è per default disabilitata (Fig. 3.3). Abilitando tale sezione sarà possibile inserire i criteri di autorizzazione, come descritto nella sez. [Autorizzazione](#), con la differenza che in questo caso le politiche saranno riferite esclusivamente ai soggetti censiti in configurazione (e non gli applicativi, per i quali si rimanda alla sez. [Sicurezza Messaggio](#)).

Fig. 3.3: Autorizzazione Canale Disabilitata

3.2.2 [IDAC02] Direct Trust mutual Transport-Level Security

Questo profilo di sicurezza prevede l'utilizzo del canale HTTPS con autenticazione client, per le comunicazioni sul confine tra i due domini, con reciproca validazione dei certificati degli enti in gioco.

Descriviamo di seguito i passi di configurazione da effettuare:

- La creazione della relativa API prevede che nella sezione «Modi PA», elemento «Profilo Sicurezza Canale», venga selezionato il profilo «IDAC02» come indicato in Fig. 3.4.

Fig. 3.4: Selezione del profilo IDAC02 per l'API

- Nel caso si voglia configurare una fruizione, le maschere di configurazione terranno conto degli aspetti di sicurezza sul canale garantendo che l'endpoint specificato nel connettore di uscita sia di tipo HTTPS, indipendentemente dal profilo adottato nella API (SSL sempre obbligatorio). L'autenticazione HTTPS può essere gestita opzionalmente da GovWay o, in alternativa, delegata alla configurazione della JVM sull'applicazione server. Per la gestione in GovWay sono disponibili i campi per la configurazione HTTPS, con l'obbligo di impostare l'autenticazione client (vedi sez. [Autenticazione Https](#)).
- Nel caso si voglia configurare una erogazione, il profilo di sicurezza IDAC02 impatta sulla configurazione del Controllo Accessi, previsto nella configurazione specifica dell'erogazione:
 - La sezione «Autenticazione Canale» è impostata forzatamente a «HTTPS» (Fig. 3.5).

3.3 Sicurezza Messaggio

Il profilo di sicurezza sul messaggio definisce le modalità di comunicazione dei messaggi tra componenti interne ai domini delle entità coinvolte. Tali profili sono distinti per il caso SOAP e per quello REST:

- *[IDAS01 o IDAR01] Direct Trust con certificato X.509 su SOAP o REST*: Tramite la validazione del certificato X509, inserito dall'applicazione mittente nel token di sicurezza, l'applicativo destinatario verifica la corrispondenza delle identità e la validità del messaggio, prima di procedere con il processamento del messaggio.




Fig. 3.5: Autenticazione Canale HTTPS

- Nella sezione «Autorizzazione Canale» è possibile attivare l'autorizzazione per richiedente inserendo gli identificativi dei soggetti autorizzati tra quelli identificati tramite il certificato SSL (Fig. 3.6). Abilitando tale sezione sarà possibile inserire i criteri di autorizzazione, come descritto nella sez. [Autorizzazione](#), con la differenza che in questo caso le politiche saranno riferite esclusivamente ai soggetti censiti in configurazione (e non gli applicativi, per i quali si rimanda alla sez. [Sicurezza Messaggio](#)).




Fig. 3.6: Autorizzazione Canale su soggetti

- *[IDAS02 o IDAR02] Direct Trust con certificato X.509 su SOAP o REST con unicità del token/messaggio*: estensione del profilo precedente con l'aggiunta di un meccanismo di filtro che impedisce il processamento di un messaggio duplicato.
- *[IDAS03 o IDAR03] Integrità del payload del messaggio SOAP o REST*: profilo che estende i profili precedenti aggiungendo la gestione della firma del payload come verifica di integrità del messaggio ricevuto.

Le applicazioni di un dominio interno o esterno, descritte negli scenari del Modello di Interoperabilità, vengono rappresentate in GovWay tramite la registrazione di Applicativi come entità di configurazione. In accordo al modello di GovWay, ciascun applicativo è associato al soggetto di riferimento che, nell'ottica ModI PA, rappresenta il dominio di appartenenza.

Per quanto concerne le fruizioni, le richieste che provengono dagli applicativi interni del dominio e sono dirette verso altre amministrazioni vengono arricchite del token di sicurezza ModIPA associato all'operazione invocata. Gli applicativi vengono identificati attraverso una delle modalità di autenticazione previste da GovWay (vedi sez. [Autenticazione Trasporto](#)) ed una volta identificato viene utilizzato il certificato X509 associatogli in fase di registrazione da utilizzare per effettuare la firma del token di sicurezza ModIPA (Fig. 3.7).




Fig. 3.7: Fruizione con Profilo di Interoperabilità "ModI PA"

Nelle erogazioni invece, le richieste provengono da amministrazioni esterne al dominio e sono dirette ad applicativi interni. Prima di procedere con l'inoltro della richiesta verso il backend interno, GovWay valida il token di sicurezza ricevuto rispetto al profilo associato all'operazione invocata: verifica firma, validazione temporale, filtro duplicati, verifica integrità del messaggio ... (Fig. 3.8)




Fig. 3.8: Erogazione con Profilo di Interoperabilità “ModI PA”

Vediamo nelle sezioni seguenti come si possono effettuare le configurazioni relative ai profili di sicurezza messaggio.

3.3.1 Passi preliminari di configurazione

In questa sezione viene indicato come effettuare una configurazione iniziale dei seguenti aspetti di gestione dei certificati X509 utilizzati all'interno dei token di sicurezza “ModI PA”.

TrustStore per la validazione dei Certificati

Per le richieste, provenienti da amministrazioni esterne, GovWay deve validare il certificato presente all'interno del token di sicurezza al fine di verificare che sia rilasciato da una della CA conosciute, che non sia scaduto e che

non sia stato eventualmente revocato. Per poter effettuare la validazione, deve essere configurato opportunamente GovWay per quanto riguarda le seguenti proprietà presenti nel file “/etc/govway/modipa_local.properties” (dove si assume che “/etc/govway” sia la directory di configurazione indicata in fase di installazione) tutte con prefisso “org.openspcoop2.protocol.modipa.sicurezzaMessaggio.certificati.”:

- *trustStore.path* (obbligatorio): indica il path su file system di un trustStore contenente le CA conosciute.
- *trustStore.tipo* (obbligatorio): indica il tipo di trustStore (JKS)
- *trustStore.password* (obbligatorio): password per accedere al trustStore
- *trustStore.crls* (opzionale): permette di indicare un elenco, separato da virgola, di file CRL.

La configurazione sopra indicata rappresenta la configurazione di default che verrà proposta durante la gestione di una erogazione o di una fruizione. È sempre possibile ridefinire per ogni singola API tale configurazione

Nota: TrustStore delle comunicazioni HTTPS

Nei profili di sicurezza per API REST, dove il riferimento al certificato utilizzato viaggia tramite il claim “x5u”, è possibile che GovWay debba effettuare il download del certificato tramite url https che espongono certificati server non validabili tramite le CA note. In tale contesto è possibile configurare un trustStore personalizzato agendo sulle proprietà presenti nel file “/etc/govway/modipa_local.properties” in maniera simile al trustStore dei certificati. Tali proprietà possiedono il prefisso “org.openspcoop2.protocol.modipa.sicurezzaMessaggio.ssl.”.

KeyStore per la firma della Risposte

Nella figura Fig. 3.7 della sezione *Sicurezza Messaggio* è stato descritto come GovWay utilizzerà la chiave privata associata all’applicativo interno che ha scaturito la richiesta per firmare il token di sicurezza aggiunto al messaggio in uscita dal dominio di gestione. Per quanto concerne invece le risposte che GovWay processa in una erogazione, la chiave privata utilizzata per firmare il token di sicurezza aggiunto alla risposta viene preso da una configurazione di default descritta di seguito. È sempre possibile ridefinire per ogni singola API tale configurazione.

Per poter firmare i token di sicurezza delle risposte, deve essere configurato opportunamente GovWay per quanto riguarda le seguenti proprietà presenti nel file “/etc/govway/modipa_local.properties” tutte con prefisso “org.openspcoop2.protocol.modipa.sicurezzaMessaggio.certificati.”:

- *keyStore.path* (obbligatorio): indica il path su file system di un keyStore contenente la chiave privata.
- *keyStore.tipo* (obbligatorio): indica il tipo di trustStore (JKS)
- *keyStore.password* (obbligatorio): password per accedere al keyStore
- *key.alias* (obbligatorio): alias della chiave privata all’interno del keyStore.
- *key.password* (obbligatorio): password della chiave privata all’interno del keyStore.

3.3.2 [IDAS01 / IDAR01] Direct Trust con certificato X.509

Nota: La sigla che identifica il profilo di sicurezza messaggio varia a seconda se l’API sia di tipo REST, per cui la sigla corrisponde a *IDAR01*, o SOAP dove viene utilizzata la sigla *IDAS01*.

L’adozione di questo profilo consente, alla ricezione di un messaggio, di validare il certificato fornito dall’applicativo mittente, la porzione di messaggio firmata, la validità temporale nonché la corrispondenza del destinatario della comunicazione.

Nel processo di configurazione, per i servizi con questo profilo, la registrazione delle API prevede che nella sezione «ModIPA», elemento «Profilo Sicurezza Messaggio», venga selezionato il profilo «IDAR01» (o IDAS01 per SOAP) come indicato in Fig. 3.9.

ModI PA

Profilo Sicurezza Canale

Profilo IDAC01 - Direct Trust Transport-Level Security

Profilo Sicurezza Messaggio

Profilo IDAR01 - Direct Trust con certificato X.509

Fig. 3.9: Profilo di sicurezza messaggio IDAR01 per l'API

Nel contesto della configurazione della specifica operation/risorsa è presente anche la sezione «Profilo Sicurezza Messaggio» che consente di intervenire sul profilo di sicurezza messaggio in modo puntuale. È quindi possibile lasciare l'impostazione del profilo al valore già stabilito a livello della API, oppure decidere di ridefinirlo andando a fornire una configurazione specifica per la singola operation/risorsa come indicato in Fig. 3.9.

ModI PA

Profilo Interazione

Profilo Bloccante

Profilo Sicurezza Messaggio

Profilo Ridefinito

-
-
- IDAR01 - Direct Trust con certificato X.509
- IDAR02 - Direct Trust con certificato X.509 con unicità del token
- IDAR03 (IDAR01) - Integrità della payload del messaggio**
- IDAR03 (IDAR02) - Integrità della payload del messaggio + unicità del token

Fig. 3.10: Profilo di sicurezza messaggio ridefinito per una risorsa dell'API

Il processo prosegue con alcune differenze in base al tipo di servizio che si vuole configurare.

Fruizione

Le richieste che provengono dagli applicativi interni del dominio e sono dirette verso altre amministrazioni verranno arricchite del token di sicurezza ModIPA previsto dall'operazione invocata, come indicato precedentemente nella sezione *[IDAS01 / IDAR01] Direct Trust con certificato X.509*.

Per la configurazione delle fruizioni con i profili di sicurezza messaggio è necessario registrare ciascun applicativo interno coinvolto al fine principale di associargli una chiave privata e un certificato X509 che GovWay utilizza per firmare il token di sicurezza ModIPA prodotto. Gli applicativi vengono identificati da GovWay tramite una delle modalità di autenticazione supportate descritte nella sezione *Autenticazione Trasporto* (Fig. 3.11).




Fig. 3.11: Fruizione con Profilo di Interoperabilità "Modi PA"

La registrazione dell'applicativo avviene come già descritto nella sez. *Creazione di un applicativo*. In questo contesto sarà necessario specificare il dominio «Interno» dell'applicativo e procedere all'inserimento dei dati nel form «ModI PA» (Fig. 3.12).

Fig. 3.12: Dati ModI PA relativi ad un applicativo interno

I dati da inserire sono:

- *Archivio*: il file che corrisponde al keystore contenente la chiave privata utilizzata per la firma dei messaggi
- *Tipo*: il formato del keystore (jks, pkcs12)
- *Password*: la password per l'accesso al keystore
- *Alias Chiave Privata*: l'alias con cui è riferita la chiave privata nel keystore
- *Password Chiave Privata*: la password della chiave privata
- *Reply Audience/WSA-To*: identificativo dell'applicativo, utilizzato come clientId in uscita, e verificato con il valore «Audience» eventualmente presente nelle risposte.

L'interfaccia per la creazione della fruizione, basata su una API con profilo IDAR01 (o IDAS01), presenta le sezioni «ModI PA - Richiesta» e «ModI PA - Risposta»:

- **ModI PA - Richiesta** (Fig. 3.13): la maschera relativa alla richiesta prevede la configurazione del meccanismo di firma digitale del messaggio, ad opera dell'applicativo mittente, e la produzione del relativo token di sicurezza:
 - **Algoritmo**: l'algoritmo che si vuole utilizzare per la firma digitale del messaggio
 - **Riferimento X.509**: il metodo da utilizzare per l'inserimento del certificato dell'applicativo nel token di sicurezza. I valori possibili sono (differenziati per il caso REST e SOAP) quelli previsti nelle Linee Guida di Interoperabilità:
 - **Time to Live**: tempo di validità del token prodotto (in secondi)
 - **Audience**: identificativo dell'applicativo destinatario da indicare come audience nel token di sicurezza; se non viene indicato alcun valore verrà utilizzato la url del connettore.
- **ModI PA - Risposta** (Fig. 3.14): la maschera relativa alla risposta prevede la configurazione del meccanismo di validazione del token ricevuto da parte dell'applicativo destinatario:

Modi PA - Richiesta

Profilo Sicurezza Messaggio

Algoritmo: RS256

Riferimento X.509: x5c (Certificate Chain)
x5t#256 (Certificate SHA-256 Thumbprint)
x5u (URL)

Time to Live (secondi) *: 300
Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token

Audience:
Indica a chi è riferito il security token; se non viene fornito un valore verrà utilizzata la url del connettore

Fig. 3.13: Dati per la configurazione della sicurezza messaggio sulla richiesta di una fruizione

- Riferimento X.509: il metodo per la localizzazione del certificato del destinatario nel messaggio di risposta. Si può mantenere la medesima impostazione prevista per il messaggio di richiesta o ridefinirla.
- TrustStore Certificati: Riferimento al truststore che contiene le CA, i certificati e le CRL da utilizzare per poter verificare i token di sicurezza ricevuti nelle risposte. È possibile mantenere l'impostazione di default che è stata fornita al momento dell'installazione del prodotto, oppure definire un diverso riferimento (opzione «Ridefinito») fornendo Path, Tipo, Password del TrustStore e CRL.
- Verifica Audience: Se abilitata questa opzione, viene effettuata la verifica che il campo Audience, presente nel token di sicurezza della risposta, corrisponda a quello indicato per l'applicativo mittente.

Modi PA - Risposta

Profilo Sicurezza Messaggio

Riferimento X.509: Utilizza impostazioni della Richiesta

TrustStore Certificati: Default

Verifica Audience: ☒
Se abilitato viene verificato che il valore corrisponde a quello indicato nella configurazione dell'applicativo

Fig. 3.14: Dati per la configurazione della sicurezza messaggio sulla risposta di una fruizione

Erogazione

Nelle erogazioni, le richieste provengono da amministrazioni esterne al dominio e sono dirette ad applicativi interni. Prima di procedere con l'inoltro della richiesta verso il backend interno, GovWay valida il token di sicurezza ricevuto rispetto al profilo associato all'operazione invocata (come descritto nella sezione [\[IDAS01 / IDAR01\] Direct Trust con certificato X.509](#)): verifica firma, validazione temporale, filtro duplicati, verifica integrità del messaggio ... (Fig. 3.15)




Fig. 3.15: Erogazione con Profilo di Interoperabilità "ModI PA"

Per la configurazione di erogazioni basate su una API con profilo IDAR01 (o IDAS01), nella relativa maschera della govwayConsole saranno presenti le sezioni «ModI PA - Richiesta» e «ModI PA - Risposta»:

- ModI PA - Richiesta (Fig. 3.16): la maschera relativa alla richiesta prevede la configurazione del meccanismo di validazione del token ricevuto sul messaggio di richiesta:
 - Riferimento X.509: il metodo per la localizzazione del certificato dell'applicativo mittente nel messaggio di richiesta. Il valore fornito deve corrispondere alla scelta operata dai mittenti. I valori possibili (differenziati per il caso REST e SOAP) sono quelli previsti nella specifica AGID.
 - TrustStore Certificati: Riferimento al truststore che contiene le CA, i certificati e le CRL da utilizzare per poter verificare i token di sicurezza ricevuti nelle richieste. È possibile mantenere

l'impostazione di default che è stata fornita al momento dell'installazione del prodotto, oppure definire un diverso riferimento (opzione «Ridefinito») fornendo Path, Tipo, Password del TrustStore e CRL.

- Audience: valore del campo Audience atteso nel token di sicurezza della richiesta.

Modi PA - Richiesta

Profilo Sicurezza Messaggio

Riferimento X.509: x5c (Certificate Chain), x5t#256 (Certificate SHA-256 Thumbprint), x5u (URL)

TrustStore Certificati: Default

Audience: [Empty text box]

Se non viene fornito un valore, il valore atteso all'interno del security token corrisponderà all'url di invocazione

Fig. 3.16: Dati per la configurazione della sicurezza messaggio sulla richiesta di una erogazione

- **Modi PA - Risposta (Fig. 3.17):** la maschera prevede la configurazione del meccanismo di firma digitale del messaggio di risposta, e la produzione del relativo token di sicurezza, da inviare all'applicativo mittente:
 - Algoritmo: l'algoritmo che si vuole utilizzare per la firma digitale del messaggio di risposta
 - Riferimento X.509: il metodo da utilizzare per l'inserimento del certificato nel messaggio di risposta. Si può mantenere la medesima impostazione prevista per il messaggio di richiesta o ridefinirla.
 - Keystore: il keystore da utilizzare per la firma del messaggio di risposta. È possibile mantenere il riferimento al keystore di default, fornito in fase di installazione del prodotto, oppure indicare un diverso riferimento (opzione «Ridefinito») fornendo il path sul filesystem, o in alternativa direttamente l'archivio, unitamente a Tipo, Password, Alias Chiave Privata e Password Chiave Privata.
 - Time to Live (secondi): validità temporale del token prodotto.

Nel contesto dei profili di sicurezza messaggio è possibile registrare anche gli applicativi dei domini esterni al fine di:

1. identificare puntualmente le componenti esterne coinvolte nella comunicazione abilitando le funzionalità di tracciamento e statistica per tali elementi.
2. abilitare le funzionalità di autorizzazione sugli applicativi identificando puntualmente chi autorizzare dopo il superamento del processo di autenticazione/autorizzazione canale e validazione del token di sicurezza (Fig. 3.18).

Per abilitare quanto al punto 1 è sufficiente la sola registrazione degli applicativi esterni coinvolti (Fig. 3.19).

Dopo aver indicato il dominio «Esterno» per l'applicativo, sarà necessario selezionare il soggetto che identifica il dominio esterno di riferimento.

La registrazione dell'applicativo esterno comprende anche la sezione con i dati relativi alla sicurezza messaggio (Fig. 3.20).

Modi PA - Risposta

Profilo Sicurezza Messaggio

Algoritmo:

Riferimento X.509:

KeyStore:

Time to Live (secondi) *

Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token della risposta

Fig. 3.17: Dati per la configurazione della sicurezza messaggio sulla risposta di una erogazione




Fig. 3.18: Erogazione con Profilo di Interoperabilità “ModI PA” e criteri di autorizzazione puntuali

Applicativo

Dominio:

Soggetto:

Nome *

Fig. 3.19: Registrazione di un applicativo esterno

The screenshot shows a web form titled 'ModI PA' with a sub-section 'Sicurezza Messaggio'. It contains the following fields and controls:

- Modalità:** A dropdown menu currently set to 'Upload Archivio'.
- Formato:** A dropdown menu currently set to 'CER', with an information icon (i) to its right.
- Certificato ***: A section containing a 'Browse...' button and the text 'No file selected.'.
- Reply Audience/WSA-To:** A large text input field.
- Identificativo dell'Applicativo scambiato nei token di sicurezza delle risposte:** A label positioned below the 'Reply Audience/WSA-To' field.

Fig. 3.20: Dati ModI PA relativi ad un applicativo esterno con upload del certificato

I dati da fornire sono:

- **Modalità:** si seleziona tra il caricamento del certificato e la configurazione manuale
- **Caso Upload Archivio:**
 - **Formato:** formato dell'archivio fornito (CER, JKS; PKCS12)
 - **Certificato:** elemento per l'upload dell'archivio che contiene il certificato
 - **Reply Audience/WSA-To:** identificativo dell'applicativo da confrontare con il valore «Audience» eventualmente presente nelle richieste.
- **Caso Configurazione Manuale (Fig. 3.21):**
 - **Self Signed:** opzione per indicare se il certificato è self-signed oppure rilasciato da una CA
 - **Subject:** il subject del certificato
 - **Issuer:** l'issuer del certificato, nel caso in cui non sia self-signed
 - **Reply Audience/WSA-To:** identificativo dell'applicativo da confrontare con il valore «Audience» eventualmente presente nelle richieste.

Per abilitare le funzionalità di autorizzazione dei singoli applicativi (punto 2 del precedente elenco) si deve procedere alla configurazione della sezione «Controllo Accessi» relativa all'erogazione. Quando attiva la sicurezza messaggio, questa sezione conterrà il form «Autorizzazione ModI PA» (Fig. 3.22). Qui è possibile specificare un elenco di applicativi (esterni) autorizzati, ad accedere all'erogazione, tra quelli identificati nella fase di verifica del relativo certificato. Gli applicativi esterni saranno selezionabili tra quelli censiti nella sezione «Applicativi» (Fig. 3.22).

Nota: L'autorizzazione basata sugli identificativi degli applicativi mittenti del dominio fruitore esterno, è possibile soltanto se è stata effettuata la registrazione degli applicativi interessati, in associazione al soggetto esterno di riferimento.

ModI PA

Sicurezza Messaggio

Modalità

Self Signed ☐

Subject *

Issuer

Reply Audience/WSA-To

Identificativo dell'Applicativo scambiato nei token di sicurezza delle risposte

Fig. 3.21: Dati ModI PA relativi ad un applicativo esterno con configurazione manuale dei dati di sicurezza

Autorizzazione ModI PA

Sicurezza Messaggio

[Applicativi \(2\)](#)

Fig. 3.22: Autorizzazione di singoli applicativi per l'accesso all'erogazione

3.3.3 [IDAS02 / IDAR02] Direct Trust con certificato X.509 con unicità del token/messaggio

Nota: La sigla che identifica il profilo di sicurezza messaggio varia a seconda se l'API sia di tipo REST, per cui la sigla corrisponde a *IDAR02*, o SOAP dove viene utilizzata la sigla *IDAS02*.

Questo profilo di sicurezza presenta le medesime caratteristiche di *[IDAS01 / IDAR01] Direct Trust con certificato X.509*, con l'unica differenza di prevedere un meccanismo di filtro che impedisce la ricezione di messaggi duplicati da parte di ciascun ricevente.

L'attivazione di questo profilo avviene a livello della relativa API, nella sezione «ModIPA», elemento «Profilo Sicurezza Messaggio», selezionando il profilo «IDAR02» (o IDAS02 per SOAP) come indicato in Fig. 3.23.

The screenshot shows a configuration window titled "Modi PA". Inside, there are two sections: "Profilo Sicurezza Canale" and "Profilo Sicurezza Messaggio". Each section has a "Profilo" label and a dropdown menu. In the "Profilo Sicurezza Canale" section, the dropdown shows "IDAC01 - Direct Trust Transport-Level Security". In the "Profilo Sicurezza Messaggio" section, the dropdown shows "IDAR02 - Direct Trust con certificato X.509 con unicità de".

Fig. 3.23: Profilo di sicurezza messaggio IDAR02 per l'API

Per le configurazioni successive procedere come già descritto in precedenza per il profilo *[IDAS01 / IDAR01] Direct Trust con certificato X.509*.

3.3.4 [IDAS03 / IDAR03] Integrità payload del messaggio

Nota: La sigla che identifica il profilo di sicurezza messaggio varia a seconda se l'API sia di tipo REST, per cui la sigla corrisponde a *IDAR03*, o SOAP dove viene utilizzata la sigla *IDAS03*.

Questo profilo di sicurezza consente di estendere IDAR01 e IDAR02 aggiungendo un meccanismo che garantisce l'integrità del messaggio scambiato grazie all'invio, nel token di sicurezza, della firma digitale del payload.

L'attivazione di questo profilo avviene a livello della relativa API, nella sezione «ModIPA», elemento «Profilo Sicurezza Messaggio», selezionando il profilo «IDAR03 (IDAR01)» nel caso si voglia estendere IDAR01, oppure il profilo «IDAR03 (IDAR02)» nel caso si voglia estendere IDAR02 con il meccanismo di garanzia dell'integrità del payload (Fig. 3.24).

Per le configurazioni successive procedere come già descritto in precedenza per il profilo *[IDAS01 / IDAR01] Direct Trust con certificato X.509*.

Occorre solo tenere presente che per questo profilo di sicurezza sono presenti le seguenti differenze sulle maschere di configurazione delle API di tipo REST:

ModI PA

Profilo Sicurezza Canale

Profilo

Profilo Sicurezza Messaggio

Profilo

Fig. 3.24: Profilo di sicurezza messaggio IDAR03 per l'API

- Nel contesto della configurazione di una fruizione, relativamente alla sezione «ModI PA - Richiesta», oltre ai dati da fornire per la produzione della firma digitale deve essere aggiunta anche l'indicazione degli eventuali Header HTTP da firmare. Tale indicazione viene fornita con il campo «HTTP Headers da firmare» (Fig. 3.25).

ModI PA - Richiesta

Profilo Sicurezza Messaggio

Algoritmo

HTTP Headers da firmare *

Riferimento X.509

Time to Live (secondi) *

Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token

Audience

Indica a chi è riferito il security token; se non viene fornito un valore verrà utilizzata la url del connettore

Fig. 3.25: Fruizione IDAR03 - Configurazione richiesta con indicazione HTTP Headers da firmare

- Nel contesto della configurazione di una erogazione, relativamente alla sezione «ModI PA - Risposta», oltre ai dati da fornire per la produzione della firma digitale deve essere aggiunta anche l'indicazione degli eventuali Header HTTP da firmare. Tale indicazione viene fornita con il campo «HTTP Headers da firmare» (Fig. 3.26).

Modi PA - Risposta

Profilo Sicurezza Messaggio

Algoritmo: RS256

HTTP Headers da firmare *
 Digest x Content-Type x Content-Encoding x

Riferimento X.509: Utilizza impostazioni della Richiesta

KeyStore: Default

Time to Live (secondi) * 300

Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token della risposta

Fig. 3.26: Erogazione IDAR03 - Configurazione risposta con indicazione HTTP Headers da firmare

3.3.5 Informazioni Utente

Questa funzionalità consente di estendere IDAR03 aggiungendo all'interno del token di sicurezza le informazioni sull'utente che ha effettuato la richiesta.

Nota: La sigla che identifica il profilo di sicurezza messaggio varia a seconda se l'API sia di tipo REST, per cui la sigla corrisponde a *IDAR03*, o SOAP dove viene utilizzata la sigla *IDAS03*.

L'attivazione di questo profilo avviene a livello della relativa API, nella sezione «ModIPA», elemento «Profilo Sicurezza Messaggio», selezionando la voce «Informazioni Utente» (Fig. 3.27).

Nota: Poichè la funzionalità è una estensione di IDAR03, la voce «Informazioni Utente» compare solamente se è stato selezionato il profilo «IDAR03 (IDAR01)» o «IDAR03 (IDAR02)»

Le informazioni aggiuntive presenti all'interno del token riguardano:

- UserID Utente: identificativo univoco dell'utente all'interno del dominio rappresentato dal «Codice Ente»;
- Indirizzo IP Utente: identifica la postazione da cui l'utente ha effettuato la richiesta;
- Codice Ente: dominio di appartenenza dell'utente.

Nella figura Fig. 3.28 viene riportato un esempio del payload relativo al token di sicurezza ModI PA di una API REST, contenente le informazioni aggiuntive sull'utente che ha effettuato la richiesta.

Nella figura Fig. 3.29 viene riportato un esempio relativo al token di sicurezza ModI PA per una API SOAP. Le informazioni aggiuntive sull'utente che ha effettuato la richiesta sono incluse in una Asserzione SAML.

API > SoapBlocking v1 > Profilo Interoperabilità

Profilo Interoperabilità

Modi PA

Profilo Sicurezza Canale

Profilo: IDAC02 - Direct Trust mutual Transport-Level Security ▼

Profilo Sicurezza Messaggio

Profilo: IDAS03 (IDAS02) - Integrità payload del messaggio + un ▼

Informazioni Utente ☒

Digest Richiesta ☐

SALVA

Fig. 3.27: Profilo di sicurezza messaggio IDAR03 + Informazioni Utente

PAYLOAD: DATA

```
{
  "iat": 1592905216,
  "nbf": 1592905216,
  "exp": 1592935216,
  "jti": "750e45fd-02b9-4630-9ad8-5fa31f18b53d",
  "aud": "https://api.agenziaentrate.it/allegati-demo",
  "client_id": "AvvocaturaStato/App2",
  "iss": "EnteFruitore",
  "sub": "mariorossi",
  "user_ip": "10.114.87.24",
  "signed_headers": [
    {
      "digest": "SHA-256=bd9e1f64cbc5b602eee10dd2202c6cf3cf9bdcfac8305756c79d13cb523048b3"
    },
    {
      "content-type": "application/json"
    }
  ]
}
```

Fig. 3.28: Payload del Token di Sicurezza REST con profilo IDAR03 + Informazioni Utente

```

</wsu:Timestamp>
<saml2:Assertion xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" ID="4d961d77-fac5-4f9c-a5a6-3fb7506b058f" IssueInstant="2020-06-23T09:46:40.112Z" Version="2.0"
xsi:type="saml2:AssertionType">
  <saml2:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">EnteFruitore</saml2:Issuer>
  <saml2:Subject>
    <saml2:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">EnteFruitore</saml2:NameID>
    <saml2:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:sender-vouches">
      <saml2:SubjectConfirmationData NotBefore="2020-06-23T09:46:40.112Z" NotOnOrAfter="2020-06-23T10:46:40.112Z"/>
    </saml2:SubjectConfirmation>
  </saml2:Subject>
  <saml2:Conditions NotBefore="2020-06-23T09:46:40.112Z" NotOnOrAfter="2020-06-23T10:46:40.112Z"/>
  <saml2:AuthnStatement AuthnInstant="2020-06-23T09:46:40.112Z" SessionNotOnOrAfter="2020-06-23T10:46:40.112Z">
    <saml2:AuthnContext>
      <saml2:AuthnContextClassRef urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified</saml2:AuthnContextClassRef>
    </saml2:AuthnContext>
  </saml2:AuthnStatement>
  <saml2:AttributeStatement>
    <saml2:Attribute Name="User" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
      <saml2:AttributeValue xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xsi:type="xsd:string">mariorossi</saml2:AttributeValue>
    </saml2:Attribute>
    <saml2:Attribute Name="IP-User" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
      <saml2:AttributeValue xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xsi:type="xsd:string">10.114.87.24</saml2:AttributeValue>
    </saml2:Attribute>
  </saml2:AttributeStatement>
</saml2:Assertion>
</wsse:Security>
<wsa:To xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"

```

Fig. 3.29: Payload del Token di Sicurezza SOAP con profilo IDAS03 + Informazioni Utente

In una fruizione, le informazioni aggiuntive che vengono aggiunte nel token, sono per default attese nella richiesta pervenuta a GovWay sotto forma di header http o parametro della url:

- UserID Utente: l'identificativo dell'utente deve essere indicato nella richiesta di fruizione all'interno dell'header http "GovWay-CS-User" o del parametro della url con nome "govway_cs_user";
- Indirizzo IP Utente: la postazione dell'utente deve essere indicata nell'header http "GovWay-CS-IPUser" o del parametro della url con nome "govway_cs_ipuser";
- Codice Ente: per default questa informazione assume il valore del soggetto registrato su GovWay, di dominio interno, per il quale si sta effettuando la richiesta di fruizione dell'API.

Il comportamento di default, per l'acquisizione dei valori utilizzati per le tre informazioni aggiuntive, può essere personalizzato accedendo nella sezione «ModIPA» di una fruizione, e modificando le voci «Informazioni Utente» (Fig. 3.30) indicando un valore statico o utilizzando le proprietà dinamiche descritte nella sezione *Valori dinamici*.

3.3.6 Digest della Richiesta

Questa funzionalità consente di estendere IDAR03 aggiungendo all'interno del token di sicurezza della risposta il digest della richiesta.

La funzionalità consente di implementare la soluzione per la non ripudiabilità della trasmissione come suggerito nelle linee guida di interoperabilità (Fig. 3.31): https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/lg-modellointeroperabilita-docs/it/bozza/doc/doc_04/soluzioni-di-sicurezza.html#soluzioni-per-la-non-ripudiabilita-della-trasmissione.

Modi PA - Richiesta

Profilo Sicurezza Messaggio

Algoritmo: RSA-SHA-256

Forma Canonica XML: Exclusive XML Canonicalization 1.0

Riferimento X.509: Binary Security Token

Certificate Chain: ☐

Time to Live (secondi) * 300
Indica la validità temporale, in secondi, a partire dalla data di creazione del security token

WSAddressing To: SOAPBlockingImpl
Indica a chi è riferito il security token; se non viene fornito un valore verrà utilizzata la url del connettore

Informazioni Utente

Codice Ente: Ridefinito

* ⓘ

UserID Utente: Ridefinito

* ⓘ

Indirizzo IP Utente: Ridefinito

* ⓘ

Fig. 3.30: Personalizzazione dell'acquisizione delle Informazioni Utente

D: Risposta

L'erogatore costruisce un messaggio di conferma includendo un identificativo che permetta di associare univocamente al messaggio di richiesta (ad esempio il digest presente nel messaggio di richiesta) e l'istante di trasmissione.

Fig. 3.31: Punto "D" della soluzione di sicurezza per la non ripudiabilità della trasmissione

Nota: La sigla che identifica il profilo di sicurezza messaggio varia a seconda se l'API sia di tipo REST, per cui la sigla corrisponde a *IDAR03*, o SOAP dove viene utilizzata la sigla *IDAS03*.

L'attivazione di questo profilo avviene a livello della relativa API, nella sezione «ModIPA», elemento «Profilo Sicurezza Messaggio», selezionando la voce «Digest Richiesta» (Fig. 3.32).

API > SoapBlocking v1 > Profilo Interoperabilità

Profilo Interoperabilità

ModI PA

Profilo Sicurezza Canale

Profilo: IDAC02 - Direct Trust mutual Transport-Level Security ▼

Profilo Sicurezza Messaggio

Profilo: IDAS03 (IDAS02) - Integrità payload del messaggio + un ▼

Informazioni Utente ☐

Digest Richiesta ☒

SALVA

Fig. 3.32: Profilo di sicurezza messaggio IDAR03 + Digest Richiesta

Nota: Poiché la funzionalità è una estensione di IDAR03, la voce “Digest Richiesta” compare solamente se è stato selezionato il profilo «IDAR03 (IDAR01)» o «IDAR03 (IDAR02)»

Nella figura Fig. 3.33 viene riportato un esempio del payload, relativo al token di sicurezza ModI PA della risposta per una API REST, contenente il digest della richiesta.

Nella figura Fig. 3.34 viene riportato un esempio relativo al token di sicurezza ModI PA della risposta per una API SOAP. Tutti i digest degli elementi firmati nella richiesta vengono riportati all'interno di un header soap “X-Digest-Richiesta” della risposta. Il nuovo header “X-Digest-Richiesta” sarà aggiunto agli elementi firmati nella risposta.

PAYLOAD: DATA

```
{
  "iat": 1592905216,
  "nbf": 1592905216,
  "exp": 1592905276,
  "jti": "39f616f1-1bb5-47f4-9d14-db1b130e0a35",
  "aud": "AvvocaturaStato/App2",
  "client_id": "Allegati/v1",
  "request_digest": "SHA-
256=bd9e1f64cbc5b602eee10dd2202c6cf3cf9bdcfac8305756c79d13
cb523048b3",
  "iss": "AgenziaEntrate",
  "sub": "Allegati/v1",
  "signed_headers": [
    {
      "digest": "SHA-
256=2d784a4770350388efa147054fe223d1420ede681d46e8d6956c97
7d897b45b9"
    },
    {
      "content-type": "application/json"
    }
  ]
}
```

Fig. 3.33: Payload del Token di Sicurezza REST con profilo IDAR03 + Digest Richiesta

```
<wsu:Expires>2020-06-23T09:51:40.499Z</wsu:Expires>
</wsu:Timestamp>
</wsse:Security>
<ns2:X-RequestDigest xmlns:ns2="http://amministrazioneesempio.it/nomeinterfacciaservizio"
xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd" env:mustUnderstand="false" wsu:Id="id-fc810b92-431a-4f5f-a917-df88f173472d">
  <ds:Reference xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" URI="#TS-1d254b27-62ab-4798-bcd7-1b636a7af6f6">
    <ds:Transforms>
      <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
        <ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="wsse soap"/>
      </ds:Transform>
    </ds:Transforms>
    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256"/>
    <ds:DigestValue>mNF7nyQtYMEh9r28c5I0dzHt+G6xQsna1BG8Nl+KKxw</ds:DigestValue>
  </ds:Reference>
  <ds:Reference xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" URI="#id-59659b84-bbe8-401c-bba0-25c731086b4b">
    <ds:Transforms>
      <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
        <ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="soap"/>
      </ds:Transform>
    </ds:Transforms>
    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256"/>
    <ds:DigestValue>Bz5zFFxlzesguIinBsug0Dk+URQTKLeSIs+Uj8Fap4</ds:DigestValue>
  </ds:Reference>
  <ds:Reference xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" URI="#id-8bce48ae-9c13-40ae-b888-8e3a6131b71c">
    <ds:Transforms>
      <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
        <ec:InclusiveNamespaces xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="soap"/>
      </ds:Transform>
    </ds:Transforms>
  </ds:Reference>
</ns2:X-RequestDigest>
```

Fig. 3.34: Payload del Token di Sicurezza SOAP con profilo IDAS03 + Informazioni Utente

3.3.7 Funzionalità Avanzate

I Token di sicurezza, dopo essere stati validati da GovWay, vengono eliminati dai messaggi in modo da rendere trasparente agli applicativi la gestione della sicurezza che è stata effettuata sul Gateway.

È possibile, se necessario, configurare GovWay al fine di non fargli eliminare il token di sicurezza dai messaggi dopo averli validati. Per farlo si deve utilizzare la govwayConsole in modalità avanzata (vedi sezione [Modalità Avanzata](#)).

Per quanto concerne le richieste inoltrate ad un backend, durante la gestione di una erogazione, è possibile disabilitare l'eliminazione del token di sicurezza intervenendo sul connettore dell'erogazione e disabilitando la voce "Sbustamento ModI PA" all'interno della sezione "Trattamento Messaggio" come mostrato nella figura [Fig. 3.35](#).

Connettore

Note: (*) Campi obbligatori

Trattamento Messaggio

Sbustamento ModI PA: disabilitato

Connettore

Tipo: http

Debug: ☐

Endpoint *: http://localhost:9001/

Autenticazione Http: ☐

Autenticazione Token: ☐

Proxy: ☐

Ridefinisci Tempi Risposta: ☐

Opzioni Avanzate: ☐

Fig. 3.35: Funzionalità "Sbustamento ModI PA" disabilitata per la Richiesta

Sulle risposte ritornate all'applicativo mittente, durante la gestione di una fruizione, è possibile disabilitare l'eliminazione del token di sicurezza intervenendo sull'applicativo e disabilitando la voce "Sbustamento ModI PA" all'interno della sezione "Trattamento Messaggio" come mostrato nella figura [Fig. 3.36](#).

Applicativi > ExampleClient1

ExampleClient1

Note: (*) Campi obbligatori

Applicativo

| | |
|----------|----------------|
| Dominio | Interno |
| Soggetto | EnteFruitore |
| Nome | ExampleClient1 |

Modalità di Accesso

| | |
|------------|----------------|
| Tipo | http-basic ▼ |
| Utente * | ExampleClient1 |
| Password * | 123456 |

Ruoli

[visualizza\(0\)](#)

Trattamento Messaggio

| | |
|----------------------------|----------------|
| Sbustamento ModI PA | disabilitato ▼ |
|----------------------------|----------------|

ModI PA

Sicurezza Messaggio

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Abilitato | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------|-------------------------------------|

Fig. 3.36: Funzionalità “Sbustamento ModI PA” disabilitata per la Risposta

3.4 Profili di Interazione

Le specifiche del Modello di Interoperabilità definiscono i Profili di Interazione come le modalità secondo le quali un erogatore e un fruitore possono interagire. La distinzione operata a livello della specifica è quella tra il profilo «Bloccante» e quello «Non Bloccante». Per le differenze di dettaglio tra i due profili si rimanda al testo della specifica.

Il profilo di interazione viene definito nell'interfaccia del servizio e conseguentemente GovWay recepisce tale informazioni nell'ambito della configurazione di una API nel contesto del profilo ModI PA.

La configurazione di API con il profilo ModI PA produce per default servizi con profilo di interazione «Bloccante». Se si desidera, è possibile modificare questa impostazione intervenendo puntualmente sulle singole operation/risorse della API.

La maschera di editing della singola operation/risorsa possiede la sezione ModI PA per consentire di specificare le seguenti informazioni (Fig. 3.37):

- *Profilo di Interazione*: specifica il profilo di interazione che si vuole associare alla specifica operation/risorsa
 - *Profilo*: indica il nome del profilo di interazione, a scelta tra Bloccante e Non Bloccante
 - *Interazione*: (solo per il profilo non bloccante) indica se l'interazione prevista è di tipo PUSH (iniziativa del mittente) o PULL (iniziativa del destinatario)
 - *Funzione*: (solo per il profilo non bloccante) indica se l'operation/risorsa ha la funzione di inviare una richiesta, chiedere lo stato di avanzamento dell'elaborazione della risposta o inviare una risposta.
 - *Richiesta Correlata*: (solo per la funzione Richiesta Stato e Risposta) indica l'operation/risorsa correlata che corrisponde all'invio della richiesta.

The screenshot shows a configuration window titled "ModI PA". Inside, there are two sections. The first section, "Profilo Interazione", contains three dropdown menus: "Profilo" (set to "Non Bloccante"), "Interazione" (set to "PULL"), and "Funzione" (set to "Richiesta"). The second section, "Profilo Sicurezza Messaggio", contains one dropdown menu: "Profilo" (set to "Usa profilo API").

Fig. 3.37: Profili di interazione ModI PA per operation/risorse dell'API

Nelle sezioni seguenti vengono forniti maggiori dettagli su come siano gestiti i profili non bloccanti.

3.4.1 Profilo di Interazione PUSH per API SOAP

Il profilo di interazione, denominato PUSH, è utilizzabile nel caso in cui il fruitore abbia a sua volta la possibilità di esporre una interfaccia di servizio per la ricezione delle risposte (Fig. 3.38).

Come riportato dalle Linee Guida di Interoperabilità ModI PA:




Fig. 3.38: Flusso previsto in un Profilo di Interazione PUSH

- Al passo (1), il fruitore DEVE indicare l'endpoint della callback utilizzando l'header SOAP custom "X-ReplyTo";
- Al passo (2), l'erogatore DEVE fornire insieme all'acknowledgement della richiesta nel body, il correlation ID utilizzando l'header SOAP custom X-Correlation-ID;
- Al passo (3), l'erogatore DEVE riutilizzare lo stesso correlation ID fornito al passo (2) sempre utilizzando l'header SOAP custom X-Correlation-ID;
- Al passo (4), il fruitore DEVE riconoscere tramite un messaggio di acknowledgement il ricevimento della risposta.

Configurazione delle API

Per attuare la configurazione su GovWay si deve procedere con la registrazione delle due API che definiscono il servizio di ricezione della richiesta e il servizio di Callback dove l'erogatore deve inoltrare la risposta.

- Richiesta

Effettuata la registrazione delle API, accedere al dettaglio dell'azione relativa al servizio di richiesta ed impostare nella sezione "ModI PA" un profilo di interazione non bloccante "PUSH" con ruolo "Richiesta" come mostrato nella figura Fig. 3.39:

- Risposta

Successivamente, accedere al dettaglio dell'azione relativa al servizio di callback ed impostare nella sezione "ModI PA" un profilo di interazione non bloccante "PUSH" con ruolo "Risposta". Definire anche la correlazione verso il servizio e l'azione relativa alla richiesta come mostrato nella figura Fig. 3.40:

Configurazione dell'Erogazione

Sul dominio dell'erogatore deve essere definita sia un'erogazione dell'API relativa al servizio di richiesta che una fruizione del servizio di callback.

- Erogazione del Servizio di Richiesta

Le richieste ricevute sull'erogazione vengono validate da GovWay verificando la presenza dell'header SOAP custom "X-ReplyTo" come previsto dal profilo "ModI PA". Effettuata la validazione del messaggio di richiesta, eventualmente gestendo anche gli aspetti di sicurezza descritti nella sezione *Sicurezza Messaggio*, GovWay inoltra il messaggio al backend e rimane in attesa dell'acknowledgement.

Fig. 3.39: Configurazione della richiesta dell'API SOAP (PUSH)

Ricevuto il messaggio di acknowledgement GovWay verifica la presenza dell'header SOAP custom "X-Correlation-ID". Se tale header non risulta presente viene generato da GovWay impostando come valore l'identificativo della transazione, che è stato inoltrato con la richiesta al backend tramite gli header di integrazione descritti nella sezione *Scambio di informazioni nella richiesta inoltrata dal gateway al server* e *Altri header di Integrazione* (per default tramite l'header http "GovWay-Transaction-ID").

Nota: Header "X-Correlation-ID" generato da GovWay

La generazione dell'header soap "X-Correlation-ID", se non presente, è disabilitabile intervenendo sulla proprietà «org.openspcoop2.protocol.modipa.soap.push.request.correlationId.header.useTransactionIdIfExists» presente nel file "/etc/govway/modipa_local.properties" (si assume che "/etc/govway" sia la directory di configurazione indicata in fase di installazione). Se si disabilita la proprietà, GovWay termina con errore la transazione se rileva l'assenza dell'header soap "X-Correlation-ID" nel messaggio di acknowledgement ricevuto dal backend.

- Fruizione del Servizio di Callback per la Risposta

Le risposte devono essere inoltrate dall'applicativo mittente utilizzando la fruizione del servizio di Callback configurata su GovWay. Le risposte vengono validate da GovWay verificando la presenza dell'header SOAP custom "X-Correlation-ID". GovWay permette di fornire l'informazione sull'identificativo di correlazione anche tramite modalità alternative all'header soap (header http, parametri della url...) per poi generare un header soap "X-Correlation-ID" come previsto dalla specifica "ModI PA" valorizzato con il valore fornito. Le modalità alternative sono le seguenti:

- Header HTTP "X-Correlation-ID"
- Header HTTP "GovWay-Conversation-ID" o parametro della url "govway_conversation_id" previsto per la correlazione tramite identificativo di collaborazione descritta nella sezione *Correlazione tra transazioni differenti*.

API > SOAPBlockingPUSHResponse v1 > Servizi > Azioni di SOAPCallbackClient > MRequestResponse

MRequestResponse

Azione

| | |
|------|------------------|
| Nome | MRequestResponse |
|------|------------------|

Informazioni Protocollo


| | |
|---------|------------------------|
| Profilo | usa profilo servizio ▼ |
|---------|------------------------|

Modi PA

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Profilo Interazione | |
| Profilo | Non Bloccante ▼ |
| Interazione | PUSH ▼ |
| Funzione | Risposta ▼ |
| API Richiesta Correlata | SOAPBlockingPUSHRequest v1 ▼ |
| Servizio | SOAPCallback ▼ |
| Azione | MRequest ▼ |
| Profilo Sicurezza Messaggio | |
| Profilo | Usa profilo API ▼ |

Fig. 3.40: Configurazione della risposta dell'API SOAP (PUSH)


Questa modalità richiede che sia abilitata l'indicazione dell'identificativo di collaborazione nell'API o sulla singola azione come mostrato nella seguente Fig. 3.41:



The screenshot shows the 'MRequest' configuration page. At the top, there is a breadcrumb trail: 'API > SOAPBlockingPUSHRequest v1 > Servizi > Azioni di SOAPCallback > MRequest'. Below this is a header bar with the title 'MRequest'. The main content area is divided into two sections. The first section, 'Azione', contains a table with two columns: 'Nome' and 'MRequest'. The second section, 'Informazioni Protocollo', contains several configuration options: 'Profilo' (a dropdown menu set to 'ridefinisci'), 'Profilo di collaborazione' (a dropdown menu set to 'sincrono'), 'ID Collaborazione' (a checkbox that is checked), and 'Riferimento ID Richiesta' (a checkbox that is unchecked).

Fig. 3.41: Abilitazione funzionalità di correlazione govway tramite identificativo di collaborazione

- Header HTTP “GovWay-Relates-To” o parametro della url “govway_relates_to” previsto per la correlazione tramite riferimento della richiesta descritta nella sezione [Correlazione tra transazioni differenti](#). Questa modalità richiede che sia abilitata l'indicazione dell'identificativo di riferimento alla richiesta nell'API o sulla singola azione come mostrato nella figura Fig. 3.42:



The screenshot shows the 'MRequest' configuration page, similar to the previous one. The breadcrumb trail and header are the same. In the 'Informazioni Protocollo' section, the 'ID Collaborazione' checkbox is now unchecked, and the 'Riferimento ID Richiesta' checkbox is checked.

Fig. 3.42: Abilitazione funzionalità di correlazione govway tramite identificativo della richiesta

Configurazione della Fruizione

Sul dominio del fruitore deve essere definita sia una fruizione dell'API relativa al servizio di richiesta che un'erogazione del servizio di callback.

- Fruizione del Servizio di Richiesta

Le richieste devono essere inoltrate dall'applicativo mittente utilizzando la fruizione del servizio di richiesta configurata su GovWay. Su ogni richiesta GovWay crea, o ne modifica il valore se già presente, dell'header soap “X-ReplyTo” previsto dal profilo “ModI PA”. L'header viene valorizzato con l'url di invocazione utilizzabile dalla controparte per invocare il servizio di callback configurato su GovWay.

Nota: Header “X-ReplyTo” generato da GovWay

La valorizzazione dell'header soap "X-ReplyTo" da parte di GovWay è disabilitabile intervenendo sulla proprietà «org.openspcoop2.protocol.modipa.soap.push.replyTo.header.updateOrCreate» presente nel file «/etc/govway/modipa_local.properties» (si assume che «/etc/govway» sia la directory di configurazione indicata in fase di installazione). Se si disabilita la proprietà, GovWay termina con errore la transazione se rileva l'assenza dell'header soap "X-ReplyTo" nel messaggio di richiesta ricevuto dal backend.

Il messaggio di acknowledgement ricevuto viene anch'esso validato al fine di verificare la presenza dell'header soap "X-Correlation-ID" come previsto dalla specifica "ModI PA". L'informazione sull'id di correlazione è ottenibile dall'applicativo mittente sulla risposta, oltre che tramite l'header soap "X-Correlation-ID", anche tramite gli header di integrazione descritti nella sezione *Scambio di informazioni nella richiesta inoltrata dal gateway al server* e *Altri header di Integrazione* (per default tramite l'header http "GovWay-Conversation-ID").

- Erogazione del Servizio di Callback per la Risposta

Le risposte ricevute sull'erogazione del servizio di Callback vengono validate da GovWay verificando la presenza dell'header SOAP custom "X-Correlation-ID" come previsto dal profilo "ModI PA". Effettuata la validazione del messaggio di risposta, eventualmente gestendo anche gli aspetti di sicurezza descritti nella sezione *Sicurezza Messaggio*, GovWay inoltra il messaggio al backend e rimane in attesa dell'acknowledgement. L'informazione sull'id di correlazione è inoltrato al backend, oltre che tramite l'header soap "X-Correlation-ID", anche tramite gli header di integrazione descritti nella sezione *Scambio di informazioni nella richiesta inoltrata dal gateway al server* e *Altri header di Integrazione* (per default tramite l'header http "GovWay-Conversation-ID").

3.4.2 Profilo di Interazione PUSH per API REST

Il profilo di interazione, denominato PUSH, è utilizzabile nel caso in cui il fruitore abbia a sua volta la possibilità di esporre una interfaccia di servizio per la ricezione delle risposte (Fig. 3.43).




Fig. 3.43: Flusso previsto in un Profilo di Interazione PUSH

Come riportato dalle Linee Guida di Interoperabilità ModI PA:

- Al passo (1), il fruitore DEVE indicare l'endpoint della callback utilizzando l'header HTTP custom X-ReplyTo ed usando HTTP method POST;
- Al passo (2), l'erogatore DEVE fornire insieme all'acknowledgement della richiesta nel body, il correlation ID utilizzando l'header HTTP custom X-Correlation-ID; Il codice HTTP di stato DEVE essere HTTP status 202 Accepted a meno che non si verifichino errori;

- Al passo (3), l'erogatore DEVE riutilizzare lo stesso correlation ID fornito al passo (2) sempre utilizzando l'header HTTP custom X-Correlation-ID; Il verbo HTTP utilizzato deve essere POST;
- Al passo (4), il fruitore DEVE riconoscere tramite un messaggio di acknowledgement il ricevimento della risposta; Il codice HTTP di stato DEVE essere HTTP status 200 OK a meno che non si verifichino errori.

Configurazione delle API

Per attuare la configurazione su GovWay si deve procedere con la registrazione delle due API che definiscono il servizio di ricezione della richiesta e il servizio di Callback dove l'erogatore deve inoltrare la risposta.

- Richiesta

Effettuata la registrazione delle API, accedere al dettaglio della risorsa relativa al servizio di richiesta ed impostare nella sezione “Modi PA” un profilo di interazione non bloccante “PUSH” con ruolo “Richiesta” come mostrato nella figura Fig. 3.44:

The screenshot shows the configuration interface for an API resource. The breadcrumb trail at the top is: API > RESTBlockingPUSHRequest v1 > Risorse > POST /resources/{id_resource}/M. The main title of the configuration panel is 'POST /resources/{id_resource}/M'. A note indicates that fields marked with an asterisk (*) are mandatory.


The configuration is divided into three main sections:

- Risorsa**: Contains fields for 'HTTP Method' (set to POST), 'Path' (marked with a red asterisk, set to /resources/{id_resource}/M), 'Nome' (set to POST_resources.id_resource.M, with a note that a unique identifier will be generated if not defined), and 'Descrizione' (an empty text area).
- Informazioni Protocollo**: Contains two checkboxes: 'ID Collaborazione' and 'Riferimento ID Richiesta', both of which are currently unchecked.
- Modi PA**: Contains two sub-sections:
 - Profilo Interazione**: Includes 'Profilo' (set to Non Bloccante), 'Interazione' (set to PUSH), and 'Funzione' (set to Richiesta).
 - Profilo Sicurezza Messaggio**: Includes 'Profilo' (set to Usa profilo API).

Fig. 3.44: Configurazione della richiesta dell'API REST (PUSH)

- Risposta

Successivamente, accedere al dettaglio della risorsa relativa al servizio di callback ed impostare nella sezione “ModI PA” un profilo di interazione non bloccante “PUSH” con ruolo “Risposta”. Definire anche la correlazione verso l’API e l’azione relativa alla richiesta come mostrato nella figura Fig. 3.45:



API > RESTBlockingPUSHResponse v1 > Risorse > POST /MResponse

POST /MResponse

Note: (*) Campi obbligatori

Risorsa

HTTP Method: POST

Path *: /MResponse

Nome: POST_MResponse

Se non definito verrà automaticamente generato un identificativo univoco

Descrizione:

Informazioni Protocollo

ID Collaborazione: ☐

Riferimento ID Richiesta: ☐

ModI PA

Profilo Interazione

Profilo: Non Bloccante

Interazione: PUSH

Funzione: Risposta

API Richiesta Correlata: RESTBlockingPUSHRequest v1

Risorsa: POST /resources/{id_resource}/M

Profilo Sicurezza Messaggio

Profilo: Usa profilo API

Fig. 3.45: Configurazione della risposta dell’API REST (PUSH)

Configurazione dell’Erogazione

Sul dominio dell’erogatore deve essere definita sia un’erogazione dell’API relativa al servizio di richiesta che una fruizione del servizio di callback.

- Erogazione del Servizio di Richiesta

Le richieste ricevute sull’erogazione vengono validate da GovWay verificando la presenza dell’header HTTP custom “X-ReplyTo” come previsto dal profilo “ModI PA”. Effettuata la validazione del messaggio di richiesta, eventualmente gestendo anche gli aspetti di sicurezza descritti nella sezione *Sicurezza Messaggio*, GovWay inoltra il messaggio al backend e rimane in attesa dell’acknowledgement.

Ricevuto il messaggio di acknowledgement GovWay verifica che il codice HTTP di stato sia 202 e verifica la presenza dell’header HTTP custom “X-Correlation-ID”. Se tale header non risulta presente viene generato da GovWay impostando come valore l’identificativo della transazione, che è stato inoltrato con la richiesta al backend tramite gli header

di integrazione descritti nella sezione *Scambio di informazioni nella richiesta inoltrata dal gateway al server e Altri header di Integrazione* (per default tramite l'header http "GovWay-Transaction-ID").

Nota: Header "X-Correlation-ID" generato da GovWay

La generazione dell'header HTTP "X-Correlation-ID", se non presente, è disabilitabile intervenendo sulla proprietà «org.openspcoop2.protocol.modipa.rest.push.request.correlationId.header.useTransactionIdIfExists» presente nel file "/etc/govway/modipa_local.properties" (si assume che "/etc/govway" sia la directory di configurazione indicata in fase di installazione). Se si disabilita la proprietà, GovWay termina con errore la transazione se rileva l'assenza dell'header HTTP "X-Correlation-ID" nel messaggio di acknowledgement ricevuto dal backend.

- Fruizione del Servizio di Callback per la Risposta

Le risposte devono essere inoltrate dall'applicativo mittente utilizzando la fruizione del servizio di Callback configurata su GovWay. Le risposte vengono validate da GovWay verificando la presenza dell'header HTTP custom "X-Correlation-ID". GovWay permette di fornire l'informazione sull'identificativo di correlazione anche tramite modalità alternative all'header HTTP custom per poi generarlo come previsto dalla specifica "ModI PA" valorizzato con il valore fornito. Le modalità alternative sono le seguenti:

- Header HTTP "GovWay-Conversation-ID" o parametro della url "govway_conversation_id" previsto per la correlazione tramite identificativo di collaborazione descritta nella sezione *Correlazione tra transazioni differenti*. Questa modalità richiede che sia abilitata l'indicazione dell'identificativo di collaborazione nell'API o sulla singola azione come mostrato nella figura Fig. 3.46:

API > RESTBlockingPUSHRequest v1 > Risorse > POST /resources/{id_resource}/M

POST /resources/{id_resource}/M

Note: (*) Campi obbligatori

Risorsa

HTTP Method: POST

Path *: /resources/{id_resource}/M

Nome: POST_resources.id_resource.M

Se non definito verrà automaticamente generato un identificativo univoco

Descrizione:

Informazioni Protocollo

ID Collaborazione: ☒

Riferimento ID Richiesta: ☐

Fig. 3.46: Abilitazione funzionalità di correlazione govway tramite identificativo di collaborazione

- Header HTTP "GovWay-Relates-To" o parametro della url "govway_relates_to" previsto per la correlazione tramite riferimento della richiesta descritta nella sezione *Correlazione tra transazioni differenti*. Questa modalità richiede che sia abilitata l'indicazione dell'identificativo di riferimento alla richiesta nell'API o sulla singola azione come mostrato nella figura Fig. 3.47:

Configurazione della Fruizione

Sul dominio del fruitore deve essere definita sia una fruizione dell'API relativa al servizio di richiesta che un'erogazione del servizio di callback.

API > RESTBlockingPUSHRequest v1 > Risorse > POST /resources/{id_resource}/M

POST /resources/{id_resource}/M

Note: (*) Campi obbligatori

Risorsa

HTTP Method: POST

Path: /resources/{id_resource}/M

Nome: POST_resources.id_resource.M

Se non definito verrà automaticamente generato un identificativo univoco

Descrizione:

Informazioni Protocollo

ID Collaborazione: ☐

Riferimento ID Richiesta: ☒

Fig. 3.47: Abilitazione funzionalità di correlazione govway tramite identificativo della richiesta

- Fruizione del Servizio di Richiesta

Le richieste devono essere inoltrate dall'applicativo mittente utilizzando la fruizione del servizio di richiesta configurata su GovWay. Su ogni richiesta GovWay crea, o ne modifica il valore se già presente, dell'header HTTP "X-ReplyTo" previsto dal profilo "ModI PA". L'header viene valorizzato con l'url di invocazione utilizzabile dalla controparte per invocare il servizio di callback configurato su GovWay.

Nota: Header "X-ReplyTo" generato da GovWay

La valorizzazione dell'header HTTP "X-ReplyTo" da parte di GovWay è disabilitabile intervenendo sulla proprietà «org.openspcoop2.protocol.modipa.rest.push.replyTo.header.updateOrCreate» presente nel file «/etc/govway/modipa_local.properties» (si assume che «/etc/govway» sia la directory di configurazione indicata in fase di installazione). Se si disabilita la proprietà, GovWay termina con errore la transazione se rileva l'assenza dell'header HTTP "X-ReplyTo" nel messaggio di richiesta ricevuto dal backend.

Il messaggio di acknowledgement ricevuto viene anch'esso validato al fine di verificare la presenza dell'header HTTP "X-Correlation-ID" come previsto dalla specifica "ModI PA". L'informazione sull'id di correlazione è ottenibile dall'applicativo mittente sulla risposta, oltre che tramite l'header HTTP "X-Correlation-ID", anche tramite gli header di integrazione descritti nella sezione *Scambio di informazioni nella richiesta inoltrata dal gateway al server e Altri header di Integrazione* (per default tramite l'header http "GovWay-Conversation-ID").

- Erogazione del Servizio di Callback per la Risposta

Le risposte ricevute sull'erogazione del servizio di Callback vengono validate da GovWay verificando la presenza dell'header HTTP custom "X-Correlation-ID" come previsto dal profilo "ModI PA". Effettuata la validazione del messaggio di risposta, eventualmente gestendo anche gli aspetti di sicurezza descritti nella sezione *Sicurezza Messaggio*, GovWay inoltra il messaggio al backend e rimane in attesa dell'acknowledgement. L'informazione sull'id di correlazione è inoltrato al backend, oltre che tramite l'header HTTP "X-Correlation-ID", anche tramite gli header di integrazione descritti nella sezione *Scambio di informazioni nella richiesta inoltrata dal gateway al server e Altri header di Integrazione* (per default tramite l'header http "GovWay-Conversation-ID").

3.4.3 Profilo di Interazione PULL per API SOAP

Il profilo di interazione, denominato PULL, prevede che il fruitore non fornisca un indirizzo di callback, mentre l'erogatore fornisce un indirizzo interrogabile per verificare lo stato di processingo di una richiesta e, al fine dell'elaborazione della stessa, il risultato (Fig. 3.48).




Fig. 3.48: Flusso previsto in un Profilo di Interazione PULL per API SOAP

Come riportato dalle Linee Guida di Interoperabilità ModI PA:

- L'interfaccia di servizio dell'erogatore fornisce tre metodi differenti al fine di inoltrare una richiesta, controllarne lo stato ed ottenerne il risultato
- Al passo (1), il fruitore effettua una richiesta;
- Al passo (2), l'erogatore DEVE fornire insieme all'acknowledgement della richiesta nel body, un correlation ID riportato nel header custom SOAP X-Correlation-ID;
- Al passo (3), il fruitore DEVE utilizzare il correlation ID ottenuto al passo (2) per richiedere lo stato di processingo di una specifica richiesta;
- Al passo (4) l'erogatore, quando il processingo non si è ancora concluso fornisce informazioni circa lo stato della lavorazione della richiesta, quando invece il processingo si è concluso risponde indicando in maniera esplicita il completamento;
- Al passo (5), il fruitore utilizza il correlation ID di cui al passo (2) al fine di richiedere il risultato della richiesta;
- Al passo (6), l'erogatore fornisce il risultato del processingo.

Configurazione delle API

Per attuare la configurazione su GovWay si deve procedere con la registrazione dell'API che deve contenere i tre metodi differenti descritti precedentemente.

- Richiesta

Effettuata la registrazione delle API, accedere al dettaglio dell'azione corrispondente alla richiesta ed impostare nella sezione "ModI PA" un profilo di interazione non bloccante "PULL" con ruolo "Richiesta" come mostrato nella figura Fig. 3.49:

Fig. 3.49: Configurazione della richiesta dell'API SOAP (PULL)

- Richiesta Stato

Successivamente, accedere al dettaglio dell'azione che consente di richiedere lo stato di processing ed impostare nella sezione "ModI PA" un profilo di interazione non bloccante "PULL" con ruolo "Richiesta Stato". Definire anche la correlazione verso l'azione relativa alla richiesta come mostrato nella figura [Fig. 3.50](#):

- Risposta

Accedere al dettaglio dell'azione corrispondente alla risposta ed impostare nella sezione "ModI PA" un profilo di interazione non bloccante "PULL" con ruolo "Risposta". Definire anche la correlazione verso l'azione relativa alla richiesta come mostrato nella figura [Fig. 3.51](#):

Configurazione dell'Erogazione

Sul dominio dell'erogatore deve essere definita l'erogazione dell'API.

- Richiesta

Le richieste ricevute sull'erogazione vengono inoltrate al backend da GovWay rimanendo poi in attesa dell'acknowledgement.

Ricevuto il messaggio di acknowledgement GovWay verifica la presenza dell'header SOAP custom "X-Correlation-ID". Se tale header non risulta presente viene generato da GovWay impostando come valore l'identificativo della transazione, che è stato inoltrato con la richiesta al backend tramite gli header di integrazione descritti nella sezione

API > SOAPBlockingPULL v1 > Servizi > Azioni di SOAPPull > MProcessingStatus

MProcessingStatus

Azione

| | |
|------|-------------------|
| Nome | MProcessingStatus |
|------|-------------------|

Informazioni Protocollo

| | |
|---------|------------------------|
| Profilo | usa profilo servizio ▼ |
|---------|------------------------|

Modi PA

Profilo Interazione

| | |
|---------------------|-------------------|
| Profilo | Non Bloccante ▼ |
| Interazione | PULL ▼ |
| Funzione | Richiesta Stato ▼ |
| Richiesta Correlata | MRequest ▼ |

Profilo Sicurezza Messaggio

| | |
|---------|-------------------|
| Profilo | Usa profilo API ▼ |
|---------|-------------------|

Fig. 3.50: Configurazione della richiesta stato di processamento dell'API SOAP (PULL)

API > SOAPBlockingPULL v1 > Servizi > Azioni di SOAPPull > MResponse

MResponse

Azione

| | |
|------|-----------|
| Nome | MResponse |
|------|-----------|

Informazioni Protocollo

| | |
|---------|------------------------|
| Profilo | usa profilo servizio ▼ |
|---------|------------------------|

Modi PA

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Profilo Interazione | |
| Profilo | Non Bloccante ▼ |
| Interazione | PULL ▼ |
| Funzione | Risposta ▼ |
| Richiesta Correlata | MRequest ▼ |
| Profilo Sicurezza Messaggio | |
| Profilo | Usa profilo API ▼ |

Fig. 3.51: Configurazione della risposta dell'API SOAP (PUSH)

Scambio di informazioni nella richiesta inoltrata dal gateway al server e Altri header di Integrazione (per default tramite l'header http "GovWay-Transaction-ID").

Nota: Header "X-Correlation-ID" generato da GovWay

La generazione dell'header soap "X-Correlation-ID", se non presente, è disabilitabile intervenendo sulla proprietà «org.openspcoop2.protocol.modipa.soap.pull.request.correlationId.header.useTransactionIdIfExists» presente nel file "/etc/govway/modipa_local.properties" (si assume che "/etc/govway" sia la directory di configurazione indicata in fase di installazione). Se si disabilita la proprietà, GovWay termina con errore la transazione se rileva l'assenza dell'header soap "X-Correlation-ID" nel messaggio di acknowledgement ricevuto dal backend.

- **Richiesta Stato di Processamento**

Le richieste che richiedono uno stato del processamento vengono validate da GovWay verificando la presenza dell'header soap "X-Correlation-ID" come previsto dal profilo "ModI PA". Effettuata la validazione del messaggio di richiesta, eventualmente gestendo anche gli aspetti di sicurezza descritti nella sezione *Sicurezza Messaggio*, GovWay inoltra il messaggio al backend e rimane in attesa dell'acknowledgement. L'informazione sull'id di correlazione è inoltrato al backend, oltre che tramite l'header soap "X-Correlation-ID", anche tramite gli header di integrazione descritti nella sezione *Scambio di informazioni nella richiesta inoltrata dal gateway al server e Altri header di Integrazione* (per default tramite l'header http "GovWay-Conversation-ID").

- **Risposta**

Le risposte vengono gestite da GovWay in maniera simile a quanto indicato per le richieste di stato del processamento.

Configurazione della Fruizione

Sul dominio del fruitore deve essere definita una fruizione dell'API.

- **Richiesta**

Le richieste devono essere inoltrate dall'applicativo mittente utilizzando la fruizione dell'API configurata su GovWay.

Il messaggio di acknowledgement ricevuto viene validato al fine di verificare la presenza dell'header soap "X-Correlation-ID" come previsto dalla specifica "ModI PA". L'informazione sull'id di correlazione è ottenibile dall'applicativo mittente sulla risposta, oltre che tramite l'header soap "X-Correlation-ID", anche tramite gli header di integrazione descritti nella sezione *Scambio di informazioni nella richiesta inoltrata dal gateway al server e Altri header di Integrazione* (per default tramite l'header http "GovWay-Conversation-ID").

- **Richiesta Stato di Processamento**

Le richieste che richiedono uno stato del processamento devono essere inoltrate dall'applicativo mittente utilizzando la fruizione dell'API configurata su GovWay. Le richieste vengono validate da GovWay verificando la presenza dell'header soap "X-Correlation-ID". GovWay permette di fornire l'informazione sull'identificativo di correlazione anche tramite modalità alternative all'header soap per poi generarlo come previsto dalla specifica "ModI PA" valorizzato con il valore fornito. Le modalità alternative sono le seguenti:

- Header HTTP "X-Correlation-ID"
- Header HTTP "GovWay-Conversation-ID" o parametro della url "govway_conversation_id" previsto per la correlazione tramite identificativo di collaborazione descritta nella sezione *Correlazione tra transazioni differenti*. Questa modalità richiede che sia abilitata l'indicazione dell'identificativo di collaborazione nell'API o sulla singola azione come mostrato nella figura [Fig. 3.52](#):
- Header HTTP "GovWay-Relates-To" o parametro della url "govway_relates_to" previsto per la correlazione tramite riferimento della richiesta descritta nella sezione *Correlazione tra transazioni differenti*. Questa modalità richiede che sia abilitata l'indicazione dell'identificativo di riferimento alla richiesta nell'API o sulla singola azione come mostrato nella figura [Fig. 3.53](#):

API > SOAPBlockingPUSHRequest v1 > Servizi > Azioni di SOAPCallback > MRequest

MRequest

Azione

| | |
|------|----------|
| Nome | MRequest |
|------|----------|

Informazioni Protocollo

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Profilo | ridefinisci |
| Profilo di collaborazione | sincrono |
| ID Collaborazione | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Riferimento ID Richiesta | <input type="checkbox"/> |

Fig. 3.52: Abilitazione funzionalità di correlazione govway tramite identificativo di collaborazione

API > SOAPBlockingPUSHRequest v1 > Servizi > Azioni di SOAPCallback > MRequest

MRequest

Azione

| | |
|------|----------|
| Nome | MRequest |
|------|----------|

Informazioni Protocollo

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Profilo | ridefinisci |
| Profilo di collaborazione | sincrono |
| ID Collaborazione | <input type="checkbox"/> |
| Riferimento ID Richiesta | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fig. 3.53: Abilitazione funzionalità di correlazione govway tramite identificativo della richiesta

- Risposta

Le risposte vengono gestite da GovWay in maniera simile a quanto indicato per le richieste di stato del processing.

3.4.4 Profilo di Interazione PULL per API REST

Il profilo di interazione, denominato PULL, prevede che il fruitore non fornisca un indirizzo di callback, mentre l'erogatore fornisce un indirizzo interrogabile per verificare lo stato di processing di una richiesta e, al fine dell'elaborazione della stessa, il risultato (Fig. 3.54).




Fig. 3.54: Flusso previsto in un Profilo di Interazione PULL per API REST

Come riportato dalle Linee Guida di Interoperabilità ModI PA:

- L'interfaccia di servizio dell'erogatore fornisce tre metodi differenti al fine di inoltrare una richiesta, controllarne lo stato ed ottenerne il risultato
- Al passo (1), il fruitore DEVE utilizzare il verbo HTTP POST;
- Al passo (2), l'erogatore DEVE fornire insieme all'acknowledgement della richiesta, un percorso di risorsa per interrogare lo stato di processing utilizzando HTTP header Location ; Il codice HTTP di stato DEVE essere HTTP status 202 Accepted a meno che non si verifichino errori;
- Al passo (3), il fruitore DEVE utilizzare il percorso di cui al passo (2) per richiedere lo stato della risorsa; Il verbo HTTP utilizzato deve essere GET;
- Al passo (4) l'erogatore indica che la risorsa non è ancora pronta, fornendo informazioni circa lo stato della lavorazione della richiesta; il codice HTTP restituito è HTTP status 200 OK;
- Al passo (6) l'erogatore indica che la risorsa è pronta, utilizzando HTTP header Location ; per indicare il percorso dove recuperare la risorsa, il codice HTTP restituito è HTTP status 303 See Other;


- Al passo (8) l'erogatore risponde con la rappresentazione della risorsa, Il codice HTTP restituito è HTTP status 200 OK;

Configurazione delle API

Per attuare la configurazione su GovWay si deve procedere con la registrazione dell'API che deve contenere le tre risorse differenti descritti precedentemente.

- Richiesta

Effettuata la registrazione delle API, accedere al dettaglio della risorsa corrispondente alla richiesta ed impostare nella sezione "ModI PA" un profilo di interazione non bloccante "PULL" con ruolo "Richiesta" come mostrato nella figura Fig. 3.55:



API > RESTBlockingPULL v1 > Risorse > POST /tasks/queue

POST /tasks/queue

Note: (*) Campi obbligatori

Risorsa

HTTP Method: POST

Path *: /tasks/queue

Nome: POST_tasks.queue

Se non definito verrà automaticamente generato un identificativo univoco

Descrizione:

Informazioni Protocollo

ID Collaborazione: ☐

Riferimento ID Richiesta: ☐

ModI PA

Profilo Interazione

Profilo: Non Bloccante

Interazione: PULL

Funzione: Richiesta

Profilo Sicurezza Messaggio

Profilo: Usa profilo API

Fig. 3.55: Configurazione della richiesta dell'API REST (PULL)

- Richiesta Stato

Successivamente, accedere al dettaglio dell'azione che consente di richiedere lo stato di processing ed impostare nella sezione "ModI PA" un profilo di interazione non bloccante "PULL" con ruolo "Richiesta Stato". Definire anche la correlazione verso la risorsa relativa alla richiesta come mostrato nella figura Fig. 3.56:

- Risposta

API > RESTBlockingPULL v1 > Risorse > GET /tasks/queue/{id_task}/

GET /tasks/queue/{id_task}/

Note: (*) Campi obbligatori

Risorsa

HTTP Method: GET

Path *: /tasks/queue/{id_task}/

Nome: GET_tasks.queue.id_task

Se non definito verrà automaticamente generato un identificativo univoco

Descrizione:

Informazioni Protocollo

ID Collaborazione: ☐

Riferimento ID Richiesta: ☐

Modi PA

Profilo Interazione

Profilo: Non Bloccante

Interazione: PULL

Funzione: Richiesta Stato


Richiesta Correlata: POST /tasks/queue

Profilo Sicurezza Messaggio

Profilo: Usa profilo API

Fig. 3.56: Configurazione della richiesta stato di processingo dell'API REST (PULL)

Accedere al dettaglio dell'azione corrispondente alla risposta ed impostare nella sezione “ModI PA” un profilo di interazione non bloccante “PULL” con ruolo “Risposta”. Definire anche la correlazione verso la risorsa relativa alla richiesta come mostrato nella figura Fig. 3.57:



API > RESTBlockingPULL v1 > Risorse > GET /tasks/result/{id_task}/

GET /tasks/result/{id_task}/

Note: (*) Campi obbligatori

Risorsa

HTTP Method: GET

Path *: /tasks/result/{id_task}/

Nome: GET_tasks.result.id_task

Se non definito verrà automaticamente generato un identificativo univoco

Descrizione:

Informazioni Protocollo

ID Collaborazione: ☐

Riferimento ID Richiesta: ☐

ModI PA

Profilo Interazione

Profilo: Non Bloccante

Interazione: PULL

Funzione: Risposta

Richiesta Correlata: POST /tasks/queue

Profilo Sicurezza Messaggio

Profilo: Usa profilo API

Fig. 3.57: Configurazione della risposta dell'API REST (PUSH)

Configurazione dell'Erogazione

Sul dominio dell'erogatore deve essere definita l'erogazione dell'API.

- Richiesta

Le richieste ricevute sull'erogazione vengono inoltrate al backend da GovWay rimanendo poi in attesa dell'acknowledgement.

Ricevuto il messaggio di acknowledgement GovWay verifica che il codice HTTP di stato sia 202 e verifica la presenza dell'header HTTP “Location”.

- Richiesta Stato di Processamento

Le richieste che richiedono uno stato del processamento vengono validate da GovWay verificando che il codice HTTP di stato sia 200 (risposta non ancora pronta) o 303 (risposta pronta ad essere recuperata). Nel caso il codice HTTP sia 303 viene anche verificata la presenza dell'header HTTP “Location”.

- Risposta

Le risposte vengono gestite da GovWay vengono validate da GovWay verificando che il codice HTTP di stato sia 200.

Nota: Id Correlazione

GovWay estrae dal valore presente nell'header "Location" (per la richiesta e la richiesta stato) e dall'endpoint (per la risposta) l'identificativo di correlazione al fine di correlare la richiesta con le successive operazioni.

Configurazione della Fruizione

Sul dominio del fruitore deve essere definita una fruizione dell'API.

- Richiesta

Le richieste devono essere inoltrate dall'applicativo mittente utilizzando la fruizione dell'API configurata su GovWay.

Il messaggio di acknowledgement ricevuto viene validato al fine di verificare la presenza dell'header http "Location" come previsto dalla specifica "ModI PA". L'informazione sull'id di correlazione è ottenibile dall'applicativo mittente sulla risposta tramite gli header di integrazione descritti nella sezione *Scambio di informazioni nella richiesta inoltrata dal gateway al server* e *Altri header di Integrazione* (per default tramite l'header http "GovWay-Conversation-ID").

- Richiesta Stato di Processamento e Risposta

Le successive operazioni devono essere inoltrate dall'applicativo mittente utilizzando la fruizione dell'API configurata su GovWay.

Nota: Id Correlazione

GovWay estrae dal valore presente nell'header "Location" (per la richiesta) e dall'endpoint (per la richiesta stato e per la risposta) l'identificativo di correlazione al fine di correlare la richiesta con le successive operazioni.

Profilo “eDelivery”

Il profilo eDelivery consente di produrre configurazioni di scenari di interoperabilità che si basano sullo standard europeo eDelivery. Per rendere il trattamento dei messaggi conforme a tale standard, GovWay si interfaccia ad una installazione del software Domibus (<https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Domibus>).

Il processo di configurazione rimane strutturalmente analogo a quanto già descritto per la modalità API Gateway. Sono però presenti proprietà specifiche del contesto eDelivery i cui valori devono essere forniti affinché il dialogo con l’access point Domibus possa essere realizzato correttamente.

Nel seguito andiamo a descrivere i passi di configurazione evidenziando, per differenza con il caso API Gateway, gli elementi di eDelivery che dovranno essere gestiti. Al termine della configurazione è necessario procedere con l’export dei dati in formato *PMODE*. Il file prodotto è quello necessario per permettere la configurazione dell’access point Domibus.

4.1 Passi preliminari di configurazione

Per gestire in maniera più semplice i passi di configurazione dei servizi eDelivery è consigliabile impostare l’opportuna modalità operativa della govwayConsole selezionando la voce *eDelivery* sul selettore di modalità presente nella testata dell’applicazione.

Prima di procedere con la configurazione dei servizi si devono verificare i dati relativi ai soggetti interlocutori. Nel caso del soggetto interno al proprio dominio, i dati di configurazione possono essere gestiti alla sezione *Configurazione > Generale* (Fig. 4.1).

Sono presenti valori iniziali, inseriti dal processo di installazione, che devono essere verificati ed eventualmente aggiornati:

- *Base URL Erogazione*: Indirizzo pubblico del Domibus per la ricezione dei messaggi sul canale eDelivery.
- *Base URL Fruizione*: Indirizzo del servizio di GovWay riservato ai client per l’invio di messaggi sul canale eDelivery.

Tramite il collegamento *Visualizza Dati Soggetto* è possibile accedere alla configurazione del soggetto interno (Fig. 4.2).

The screenshot shows a configuration form for eDelivery. At the top, the title 'eDelivery' is centered. Below it, there are three rows of configuration fields:

- Base URL Erogazione:** A text input field containing the URL 'http://localhost:8080/domibus/services/msh'.
- Base URL Fruizione:** A text input field containing the URL 'http://localhost:8080/openspcoop2/as4/PD/'.
- Soggetto:** A text input field containing the value 'EnteInterno'.

Below the 'Soggetto' field, there is a blue, underlined link that reads 'Visualizza Dati Soggetto'.

Fig. 4.1: Configurazione delle Base URL eDelivery per il soggetto interno

Le proprietà eDelivery da fornire sono le seguenti:

- *Party Info - Id:* Identificativo del soggetto utilizzato nel canale eDelivery.
- *Party Info - Type Name:* Nome assegnato internamente allo schema indicato nel Type Value.
- *Party Info - Type Value:* Schema di generazione riferito all'identificativo del soggetto eDelivery.
- *Party Endpoint - URL:* Indirizzo pubblico del Domibus per la ricezione dei messaggi sul canale eDelivery.
- *Party Endpoint - Common Name:* Valore della omonima proprietà del certificato utilizzato dall'access point Domibus cui afferisce. Questo nome coincide con quello dell'access point.

4.2 Erogazione di servizi in modalità eDelivery

Configurare un'erogazione eDelivery permette ad un'applicazione interna di ricevere i messaggi inviati da un generico access point eDelivery esterno.

Il primo passo di configurazione prevede che venga censito il soggetto esterno mittente dei messaggi. La creazione di tale soggetto si realizza dalla sezione *Registro > Soggetti* della govwayConsole, impostando le proprietà eDelivery già descritte nella sezione precedente per il soggetto interno.

Il passo successivo è quello di registrare le API corrispondenti al servizio eDelivery alla sezione *Registro > API*. Le proprietà eDelivery, presenti nel form di creazione, sono quelle mostrate in Fig. 4.3.

Le proprietà da specificare sono le seguenti:

- *Service Info - Type:* Identificativo assegnato come tipo del servizio (opzionale).
- *Service Info - Name:* Nome del servizio.
- *Payload Profiles - File:* Campo per l'upload del descrittore XML che rappresenta il formato dei messaggi inviati dal mittente. Campo opzionale, utilizzabile per aggiungere nuovi profili rispetto a quelli già presenti nell'installazione standard di Domibus. Per la specifica del formato XML da adottare si consulti la documentazione ufficiale di Domibus.
- *Properties - File:* Campo per l'upload del descrittore XML che definisce le proprietà custom che saranno presenti nei messaggi inviati dal mittente. Campo opzionale, utilizzabile per aggiungere nuove property rispetto a quelle già presenti nell'installazione standard di Domibus. Per la specifica del formato XML da adottare si consulti la documentazione ufficiale di Domibus.

Soggetti > EntelInterno

Note: (*) Campi obbligatori

Soggetto

Nome * EntelInterno

Descrizione soggetto per edelivery

eDelivery

Party Info

Id * EntelInterno

Type Name * partyTypeUrn

Type Value * urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:unregistered

Party Endpoint

URL * http://domibus:8080/domibus/services/msh

Common Name * blue_gw

Invia **Cancella**

Fig. 4.2: Configurazione delle proprietà eDelivery per il soggetto interno

The screenshot shows the 'eDelivery' configuration interface. It has a header 'eDelivery' and two main sections: 'Service Info' and 'Payload Profiles'. In 'Service Info', there are two text input fields: 'Type' and 'Name *'. In 'Payload Profiles', there is a 'Browse...' button and the text 'No file selected.'.

Fig. 4.3: Registrazione API eDelivery - Proprietà specifiche

Dopo aver effettuato il salvataggio è necessario completare la configurazione del servizio utilizzando il link presente nella colonna *Risorse* o *Servizi*, a seconda che si tratti di un servizio Rest o Soap, in corrispondenza dell'elemento presente nell'indice dei servizi. Per ciascuna delle azioni/risorse elencate per il servizio (o create, nel caso che, non disponendo del descrittore del servizio, si proceda con la configurazione manuale delle azioni), si accede al dettaglio per completare la configurazione delle property eDelivery (Fig. 4.4).

The screenshot shows the 'eDelivery' configuration interface for an action. It has a header 'eDelivery' and two main sections: 'Action Info' and 'Payload'. In 'Action Info', there is a 'Name *' text input field containing 'POST_store.pdf'. In 'Payload', there is a 'Profile' dropdown menu showing 'DefaultBinaryProfile' and a 'Compress' checkbox which is checked.

Fig. 4.4: Proprietà eDelivery relative alle azioni delle API

I valori da impostare nel form sono:

- *Action Info - Name*: Nome dell'azione.
- *Payload - Profile*: Payload Profile, tra quelli disponibili, da utilizzare per l'azione.
- *Payload - Compress*: Indicare se l'invio del messaggio farà uso di compressione dei dati.

Dopo aver creato l'API si procede con la configurazione dell'erogazione alla sezione *Registro > Erogazioni* della govwayConsole (Fig. 4.5).



Fig. 4.5: Proprietà eDelivery relative all'erogazione del servizio

L'unica impostazione eDelivery da fornire in questo contesto è:

- *Security Profile*: profilo di sicurezza adottato dagli access point durante la comunicazione. E' necessario scegliere tra i valori presenti, che corrispondono alle policy standard, già presenti in Domibus con l'installazione.

Nota: L'endpoint fornito alla voce Connettore sarà quello utilizzato da GovWay per la consegna dei messaggi consegnati all'access point Domibus interno.

Nota: Affinché le configurazioni apportate in modalità eDelivery possano essere attuate sull'access point Domibus è necessario procedere alla generazione del PMODE nel modo descritto alla sezione [Generazione del PMODE Domibus](#).

4.3 Fruizione di servizi in modalità eDelivery

Configurare una fruizione eDelivery permette ad un'applicazione interna di inviare messaggi da veicolare verso un generico access point eDelivery esterno.

Il processo di configurazione della fruizione eDelivery prevede inizialmente i medesimi passi già descritti per l'erogazione nella sezione [Erogazione di servizi in modalità eDelivery](#). Dovranno quindi essere configurati i dati eDelivery relativi ai soggetti interlocutori, interno ed esterno, dovranno inoltre essere censite le API relative al servizio da fruire.

Dopo aver censito le API si procede con la configurazione della fruizione creando un nuovo elemento nella sezione *Registro > Fruizioni* della govwayConsole. Analogamente al caso dell'erogazione si dovrà selezionare la security policy necessaria per gli scambi tra gli access point.


Nota: Affinché le configurazioni apportate in modalità eDelivery possano essere attuate sull'access point Domibus è necessario procedere alla generazione del PMODE nel modo descritto alla sezione [Generazione del PMODE Domibus](#).

4.4 Generazione del PMODE Domibus

Affinché il Domibus interno al proprio dominio sia in grado di recepire tutte le configurazioni prodotte nella modalità eDelivery, è necessario che gli venga fornito il relativo file PMODE, così come prevede la configurazione dell'access point eDelivery.

Dopo aver ultimato le configurazioni dei servizi eDelivery, tramite la govwayConsole, si procede all'esportazione del PMODE effettuando i seguenti passaggi (Fig. 4.6):

- Selezionare la voce di menu *Configurazione > Esporta*.
- Selezionare la tipologia archivio *domibus-pmode*.
- Premere il pulsante Invia e salvare il file XML che viene restituito.
- Effettuare l'upload del file ottenuto sulla Domibus Console.



The screenshot shows a web interface for exporting data. At the top, there's a tab labeled 'Esporta'. Below it, a form contains a label 'Tipologia archivio' followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, and 'domibus-pmode' is selected. Below the form, there are two buttons: 'Invia' and 'Cancella'.

Fig. 4.6: Esportazione del PMODE

Profilo “SPCoop”

Il profilo SPCoop consente di produrre le configurazioni per i servizi, in accordo alla omonima specifica di cooperazione applicativa della PA italiana. I passi di configurazione, per erogazioni e fruizioni, presentano minime differenze rispetto a quanto descritto per la modalità API Gateway. Nel seguito saranno descritte tali differenze.

5.1 Configurazione di un servizio SPCoop

Il primo passaggio per la configurazione di un servizio SPCoop è quello di creare il relativo Accordo di Servizio. Questi viene creato registrando una nuova API (sezione *Registro > API*). Come illustrato nelle figura seguente, la particolarità di questa configurazione, rispetto a quanto descritto in precedenza, risiede nella presenza del campo *Soggetto referente*, nel quale deve essere selezionato uno dei soggetti precedentemente registrati.

Se non viene fornito un WSDL, relativo all’accordo di servizio, è necessario definire manualmente l’interfaccia del servizio, analogamente a quanto descritto in sezione *Configurazione manuale delle interfacce*. In questo caso, l’aggiunta del servizio, comprende i profili di collaborazione asincroni oltre alle caratteristiche aggiuntive specifiche del protocollo SPCoop (vedi sezione *Profili di gestione della busta eGov*). La figura seguente mostra i dettagli di questo caso.

La registrazione di una nuova erogazione o fruizione, presenta le seguenti differenze rispetto a quanto descritto per la modalità API Gateway:

- È presente il campo *Tipo* relativamente al servizio
- È presente il campo *Versione Protocollo* per selezionare la versione della specifica SPCoop adottata.

API > **Aggiungi**

Note: (*) Campi obbligatori

API

Soggetto referente * EntelInterno

Nome * Accordo1

Descrizione

Versione 1

Specifica delle interfacce

WSDL No file selected.

Fig. 5.1: Creazione Accordo di Servizio SPCoop

API > Servizi di AccordoServizio:1 (EntelInterno) > [Aggiungi](#)

Note: (*) Campi obbligatori

Servizio

Nome *

Descrizione

Informazioni Protocollo

Profilo di collaborazione

Filtro duplicati ☒

Conferma ricezione ☐

ID Collaborazione ☐

Consegna in ordine ☐

Scadenza

Invia **Cancella**

Fig. 5.2: Aggiunta Servizio SPCoop

Informazioni Generali

API

Nome

Tipo

Servizio *

Servizio

Tipo

Tipologia Servizio

Versione Protocollo

Fig. 5.3: Creazione erogazione SPCoop

5.2 Profili Asincroni

5.2.1 Profilo di Collaborazione Asincrono Simmetrico

La registrazione di un profilo asincrono simmetrico prevede che vengano correlati tra di loro due azioni di due servizi differenti presenti all'interno del solito accordo di servizio parte comune (API). Di seguito un esempio di tale configurazione.

Ruolo Fruitore

Per poter fruire di un servizio con il profilo asincrono simmetrico la registrazione dell'applicativo fruitore deve prevedere, oltre alle normali configurazioni, la definizione di un connettore attraverso il quale la PdD consegnerà la risposta asincrona. Per definire tale connettore utilizzare la sezione "Risposta Asincrona" presente nell'elenco degli applicativi relativamente al servizio desiderato.

Ruolo Erogatore

Per poter erogare un servizio con il profilo asincrono simmetrico non sono richieste particolari configurazioni. Dovrà essere erogato il servizio relativo alla richiesta e fruito il servizio su cui inviare la risposta.

5.2.2 Profilo di Collaborazione Asincrono Asimmetrico

La registrazione di un profilo asincrono asimmetrico prevede che vengano correlati tra di loro due azioni, normalmente di uno stesso servizio, presenti all'interno dell'accordo di servizio parte comune (API). Di seguito un esempio di tale configurazione.

API > Servizi di aaaa:1 (INPS) > Azioni di serviziocorrelato > Aggiungi

Note: (*) Campi obbligatori

Azione

Nome * azionecorrelata

Informazioni Protocollo

Profilo usa profilo servizio

Correlazione asincrona

Correlata al servizio servizio

Correlata all'azione * azione1

SALVA

Fig. 5.4: Correlazione Asincrona Simmetrica

Note: (*) Campi obbligatori

Azione

Nome *

Informazioni Protocollo

Profilo

Profilo di collaborazione

Filtro duplicati

☐

Conferma ricezione

☐

ID Collaborazione

☐

Consegna in ordine

☐

Scadenza

Correlazione asincrona

Correlata al servizio

Correlata all'azione

SALVA

Fig. 5.5: Correlazione Asincrona Asimmetrica

Ruolo Fruitore

Per poter fruire un servizio con il profilo asincrono asimmetrico non sono richieste particolari configurazioni. Dovrà essere fruito il servizio su cui inviare la richiesta e richiedere l'esito della risposta.

Ruolo Erogatore

Per poter erogare un servizio con il profilo asincrono asimmetrico la registrazione del servizio applicativo erogatore deve prevedere, oltre alle normali configurazioni, la definizione di un connettore attraverso il quale la PdD consegnerà il messaggio contenente la richiesta dello stato dell'operazione (seconda fase del profilo asincrono asimmetrico). Per definire tale connettore utilizzare la sezione "Risposta Asincrona" presente nell'elenco dei servizi applicativi relativamente al servizio desiderato.

5.3 Interfacce WSDL (concettuale, logico ed implementativo)

La specifica SPCoop prevede che nell'accordo di servizio siano specificati i documenti WSDL del servizio applicativo erogatore e, nel caso di profili di collaborazione asincroni asimmetrici, anche quelli del servizio applicativo correlato erogato dal soggetto fruitore.

La [Tabella 5.1](#) riepiloga i documenti necessari alla descrizione formale di un accordo di servizio che possono essere associati agli accordi parte comune e specifica se viene utilizzata la modalità avanzata della console

Tabella 5.1: Descrizione di un accordo di servizio

| Nome Documento | Accordo |
|--|-----------------|
| <i>Specifica delle Interfacce</i> | |
| WSDL Definitorio | Parte Comune |
| WSDL Concettuale | Parte Comune |
| WSDL Logico Erogatore | Parte Comune |
| WSDL Logico Fruitore | Parte Comune |
| <i>Specifica delle Implementazioni</i> | |
| WSDL Implementativo Erogatore | Parte Specifica |
| WSDL Implementativo Fruitore | Parte Specifica |

5.4 Profili di gestione della busta eGov

L'interfaccia *completa* fornisce la possibilità di fruire/erogare di servizi SPCoop che non seguono le Linee Guida 1.1 ma si basano sul documento e-Gov 1.1. Questa funzionalità è utile sia per backward compatibility in quei domini dove i servizi non sono ancora stati adeguati al profilo descritto nelle Linee Guida 1.1, sia per usufruire di servizi infrastrutturali quali *consegna affidabile*, *consegna in ordine*, *conversazioni* che non sono presenti nel profilo Linee Guida 1.1.

Fruizione di un servizio.

Supponiamo di essere in un contesto dove vogliamo usufruire di un servizio erogato da un soggetto la cui PdD non è ancora stata adeguata a quanto descritto nelle Linee Guida 1.1. Per usufruire del servizio, il soggetto fruitore deve inviare buste conformi al profilo e-Gov 1.1, nonostante la propria porta di dominio sia già conforme alle Linee Guida 1.1. Per gestire tale contesto è possibile definire il soggetto erogatore con profilo *eGov1.1*. In un successivo momento, la PdD del soggetto erogatore può iniziare ad adeguarsi alle Linee Guida 1.1. Supponiamo che l'adeguamento sia incrementale, fornito per un servizio alla volta. Per usufruire dei servizi erogati da tale soggetto, con la giusta modalità (Linee Guida 1.1 o e-Gov 1.1) è possibile ridefinire il profilo di gestione all'interno del servizio.

Erogazione di un servizio.

Poniamoci in un contesto in cui la Porta di Dominio eroga dei servizi che rispettano quanto descritto nelle Linee Guida 1.1. In questo contesto, i soggetti di PdD che non si sono ancora adeguati alle linee guida, non potrebbero usufruire dei servizi. La PdD può essere configurata, in modo da erogare i servizi, per questi soggetti, secondo il profilo *eGov 1.1*. Questa configurazione richiede che al soggetto fruitore venga associato un profilo *eGov 1.1*. In un successivo momento, la PdD di un soggetto fruitore può iniziare ad adeguarsi alle Linee Guida 1.1. Si creano quindi due situazioni di transizione dove devono coesistere entrambe le specifiche:

- Un soggetto fruitore per alcuni servizi erogati secondo le specifiche e-Gov1.1, per altri secondo le Linee Guida 1.1
- Uno o più fruitori accedono al un servizio erogato secondo le specifiche e-Gov1.1, altri secondo le Linee Guida 1.1

In entrambi i casi, per erogare il servizio con la giusta modalità (linee guida o e-gov 1.1) è possibile ridefinire il profilo di gestione impostandolo nella lista dei fruitori del servizio.

5.4.1 Profilo di gestione e-Gov 1.1

Il documento delle linee guida ha deprecato alcune opzioni al fine di snellire la specifica. Per mantenere la compatibilità con la vecchia versione viene sempre offerta la possibilità di specificare tali opzioni all'interno degli accordi di servizio. Tali funzionalità vengono impostate/validate all'interno della busta e-Gov solo se il servizio viene fruito/erogato con profilo *eGov1.1*.

Tabella 5.2: Opzioni della busta eGov

| Nome | Default | Funzionalità |
|--------------------|---------|--|
| Filtro duplicati | true | Funzionalità di filtro delle buste duplicate (Imposta l'attributo inoltro del profilo di trasmissione al valore EGOV_IT_ALPIUUNAVOLTA). |
| Conferma Ricezione | false | Funzionalità di consegna affidabile delle buste spcoop attraverso l'utilizzo dei riscontri (Imposta l'attributo confermaRicezione del profilo di trasmissione al valore true). |
| ID Collaborazione | false | Aggiunge un elemento Collaborazione alla busta (Diverse istanze di cooperazione possono essere correlate in un'unica conversazione). |
| Consegna in ordine | false | Consegna in ordine delle buste (Richiede Filtro Duplicati e Conferma Ricezione) |
| Scadenza | | Assegna una scadenza temporale alla busta SPCoop |

Di seguito un esempio di creazione di un accordo di servizio che richiede consegna affidabile tramite riscontri, filtro duplicati e id di collaborazione per un servizio sincrono.

Informazioni Protocollo

Profilo di collaborazione

Filtro duplicati ☒

Conferma ricezione ☒

ID Collaborazione ☒

Consegna in ordine ☒

Scadenza

Fig. 5.6: Controlli avanzati sulle informazioni eGov relative all'accordo di servizio

Profilo “Fatturazione Elettronica”

Il profilo «Fatturazione Elettronica» consente di utilizzare GovWay come nodo di interconnessione al Sistema di Interscambio (SdI), responsabile della gestione dei flussi di fatturazione elettronica.

GovWay supporta la connessione al SdI attraverso lo scenario di interoperabilità su rete Internet basato sull’accesso al servizio *SdICoop*. Il servizio SdICoop prevede un protocollo di comunicazione, basato su SOAP, che veicola messaggi (fatture, archivi, notifiche e metadati) secondo la codifica dettata dalle specifiche tecniche (Per dettagli in merito si faccia riferimento alle Specifiche Tecniche SdI (http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Specifiche_tecniche_SdI_v1.6.pdf)).

Il profilo «Fatturazione Elettronica» consente, ai sistemi di gestione delle fatture di un ente, di non occuparsi della gestione del formato di scambio, previsto dal SdI, mantenendo un grado di interfacciamento notevolmente semplificato. Più in dettaglio:

- I gestionali dell’ente, registrati come applicativi su GovWay, inviano/ricevono le fatture e le notifiche, previste dal colloquio, nel formato originario XML senza ulteriori complessità.
- I metadati presenti nelle comunicazioni con il SdI vengono estratti ed elaborati da GovWay e trasmessi ai gestionali dell’ente tramite appositi *Header di Integrazione SdI*.
- La produzione dei metadati SdI, nel caso delle comunicazioni in uscita (fatturazione attiva), è a carico di GovWay che provvede anche a generare gli identificativi univoci da associare ai messaggi da trasmettere al SdI.

Per la produzione delle configurazioni necessarie a rendere operativo GovWay sono stati realizzati due wizard che guidano l’utente verso il corretto inserimento dei dati necessari. Gli scenari di configurazione supportati sono due e riguardano i casi della *Fatturazione Passiva* e *Fatturazione Attiva*.

6.1 Fatturazione Passiva

Nello scenario di fatturazione passiva si utilizza GovWay per la ricezione delle fatture in arrivo dal SdI. GovWay attua la decodifica del messaggio SdI ricevuto, al fine di estrarre i file fattura in esso contenuti e trasmetterli, nel formato FatturaPA, all’applicativo registrato come destinatario.

Lo scenario complessivo, relativo alla Fatturazione Passiva, è quello illustrato in Fig. 6.1.




Fig. 6.1: Scenario di interoperabilità relativo alla Fatturazione Passiva

Descriviamo per punti i passi significativi di questo scenario:

- *Servizio Ricezione Fatture.* Per consentire a GovWay di consegnare le fatture ricevute dal SdI è necessario esporre un servizio i cui riferimenti per l'accesso dovranno essere configurati nel contesto del *Connettore RicezioneFatture*, presente nella configurazione di GovWay.

Le fatture vengono ricevute da GovWay formato codificato dal protocollo SdI, e comprendono il lotto delle fatture, con i relativi allegati, e un insieme di metadati che descrivono il contesto di invocazione. GovWay si occupa di estrarre le informazioni presenti, elaborando il messaggio SdI, provvedendo quindi a consegnare il lotto di fatture al servizio destinatario, nel formato *FatturaPA* attraverso l'invocazione di una HTTP POST. I metadati raccolti dal messaggio SdI vengono forniti, nel contesto della medesima richiesta, sotto forma di HTTP Headers (fare riferimento alla [Tabella 6.1](#)).

Nota: Nella configurazione di default GovWay non consegna il file Metadati all'applicativo. È possibile attivare la consegna abilitando la proprietà `"org.openscoop2.protocol.sdi.fatturazionePassiva.consegnaFileMetadati"` all'interno del file `/etc/govway/sdi_local.properties`. Il file Metadati verrà consegnato, codificato in base64, nell'header HTTP `"GovWay-SDI-FileMetadati"`.

- *Client Invio Notifica EC.* I sistemi dell'ente, dopo aver ricevuto le fatture, inviano le *Notifiche di Esito Committente*, previste dal protocollo SdI, utilizzando un apposito servizio di GovWay. La URL di invocazione di tale servizio sarà disponibile al termine del processo di configurazione descritto più avanti. GovWay provvede a codificare il messaggio SdI di richiesta contenente il messaggio di notifica ricevuto dall'applicativo mittente. I metadati prodotti per il messaggio SdI, unitamente all'identificativo messaggio univoco generato, vengono restituiti all'applicativo mittente sotto forma di HTTP Headers (fare riferimento alla [Tabella 6.2](#)).
- *Servizio Ricezione NDT.* Per consentire a GovWay di consegnare le eventuali *Notifiche di Decorrenza Termini* è necessario esporre un servizio i cui riferimenti per l'accesso dovranno essere configurati nel contesto del *Connettore NotificaDT*, presente nella configurazione di GovWay.

GovWay consegna le notifiche DT nel formato originale tramite una HTTP POST, includendo come HTTP Headers i metadati estratti dal messaggio SdI originariamente ricevuto (fare riferimento alla [Tabella 6.3](#)).

Tabella 6.1: Header di Integrazione Ricezione Fattura

| Header | Descrizione |
|--|---|
| GovWay-SDI-FormatoArchivioBase64 | Indica se il file fattura è codificato in formato Base64 |
| GovWay-SDI-FormatoArchivioInvioFattura | Indica se è stata utilizzata la modalità di firma CAdES o XAdES (P7M o XML) |
| GovWay-SDI-FormatoFatturaPA | Indice di versione del formato FatturaPA adottato |
| GovWay-SDI-IdentificativoSdI | Identificativo assegnato dal SdI alla fattura |
| GovWay-SDI-MessageId | Identificativo assegnato alla fattura dall'ente trasmittente |
| GovWay-SDI-NomeFile | Nome del file fattura |
| GovWay-SDI-NomeFileMetadati | Nome del file di metadati |
| GovWay-Transaction-ID | Identificativo della transazione assegnato da GovWay |

Tabella 6.2: Header di Integrazione Invio Notifica EC

| Header | Descrizione |
|-----------------------|--|
| GovWay-Transaction-ID | Identificativo della transazione assegnato da GovWay |

Tabella 6.3: Header di Integrazione Ricezione Notifica DT

| Header | Descrizione |
|------------------------------|--|
| GovWay-SDI-IdentificativoSdI | Identificativo assegnato dal SdI alla fattura |
| GovWay-SDI-NomeFile | Nome del file fattura |
| GovWay-Transaction-ID | Identificativo della transazione assegnato da GovWay |

Per produrre le configurazioni necessarie all'utilizzo dello scenario di fatturazione passiva, è possibile utilizzare il wizard messo a disposizione per semplificare l'attività di configurazione di GovWay. I passi da eseguire sono i seguenti:

1. Scaricare il govlet per la fatturazione passiva al seguente indirizzo:
 - <http://www.govway.org/govlets/fatturazione-passiva.zip>
2. Avviare il govlet posizionandosi sulla sezione *Configurazione > Importa* della GovWayConsole e selezionare il file appena scaricato come oggetto da importare.
3. *Soggetto SDI*: al primo step del wizard viene richiesto di indicare, tra gli elementi presenti nella lista a discesa, il soggetto interno destinatario delle fatture. Si tratta di un soggetto appartenente al profilo «FatturaPA».
4. *Servizio SdIRiceviNotifica erogato dal Sistema di Interscambio*: al secondo step viene richiesto di indicare la URL che corrisponde all'endpoint del servizio SdIRiceviNotifica, necessario per l'invio delle *Notifiche di Esito Committente*.

Nota: il valore suggerito dalla maschera di configurazione del govlet fa riferimento alla url del sistema di produzione SDI. Se si vuole configurare un servizio di test è necessario cambiare tale valore ed impostare il riferimento all'ambiente di test SDI. I certificati, sia per l'ambiente di test che di produzione, devono essere stati inseriti nel truststore di GovWay dopo averli prelevati all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-3.htm>

5. *Credenziali per accesso URL NotificaEsito*: al terzo step viene richiesto di fornire il criterio di autenticazione utilizzato dall'applicativo per inviare la notifica di esito committente.
6. *Applicativo per consegna FatturaPA*: al quarto step viene richiesto di fornire i dati di configurazione del connettore, utilizzato da GovWay per la consegna delle fatture. La configurazione del connettore comprende: endpoint, credenziali di autenticazione ed eventualmente i riferimenti del proxy.

7. *Applicativo per consegna NotificaDecorrenzaTermini*: al quinto ed ultimo step viene richiesto di fornire i dati di configurazione del connettore, utilizzato da GovWay per la consegna della notifica di decorrenza termini. La configurazione del connettore comprende: endpoint, credenziali di autenticazione ed eventualmente i riferimenti del proxy.

6.1.1 Ricezione Fatture e Notifiche di Decorrenza Termini

Allo SdI, per raggiungere il servizio di RicezioneFatture su Govway, dovrà essere comunicata la seguente URL:

```
https://<host-govway>/govway/sdi/in/<SoggettoSDI>/RicezioneFatture/v1
```

Le fatture e le notifiche saranno consegnati all'applicativo dell'ente secondo le modalità specificate durante l'esecuzione del Govlet. In fase di consegna delle fatture e delle notifiche verranno generati rispettivamente gli header descritti nelle tabelle precedenti.

6.1.2 Invio della Notifica di Esito Committente

Per l'invio della Notifica di Esito Committente l'applicativo deve utilizzare:

- Una URL così composta:

```
http://<host-govway>/govway/sdi/out/xml2soap/<SoggettoSDI>/CentroServiziFatturaPA/  
↳SdIRiceviNotifica/v1?NomeFile=<NomeFileFattura>&IdentificativoSdI=  
↳<identificativoSDI>
```

dove:

- *host-govway*: è l'hostname con cui è raggiungibile l'istanza di Govway.
- *SoggettoSDI*: il soggetto interno destinatario delle fatture, come configurato durante l'esecuzione del govlet di fatturazione passiva.
- *NomeFileFattura*: è il nome del file che contiene la fattura cui fa riferimento la notifica EC.
- *identificativoSDI*: è l'identificativo SDI che fa riferimento al lotto della fattura ricevuta.
- L'invocazione deve essere corredata dalle credenziali che sono state indicate durante la configurazione tramite il relativo govlet.
- Utilizzare l'header http *Content-Type* valorizzato con *text/xml* o *application/xml*

Un esempio di invio di una fattura viene fornito tramite il seguente comando curl:

Soggetto Interno al Dominio

In questo esempio si suppone che il nome del soggetto (riferito precedentemente come *SoggettoSDI*) fornito durante la fase di installazione di GovWay sia *Ente*.

```
curl -X POST -basic --user SdIRiceviNotifica:123456 \  
--data-binary @IT01234567890_11111_EC_001.xml \  
-H "Content-Type: application/xml" \  
"http://127.0.0.1:8080/govway/sdi/out/xml2soap/Ente/CentroServiziFatturaPA/  
↳SdIRiceviNotifica/v1?NomeFile=IT01234567890_11111.xml&IdentificativoSdI=345"
```

Nota: La generazione di un nome di file univoco da associare alla notifica di esito committente viene gestita da GovWay.

È possibile disabilitare tale gestione disabilitando la proprietà “org.openspcoop2.protocol.sdi.fatturazionePassiva.nomeFile.gestione” nel file “/etc/govway/sdi_local.properties”. Se viene disabilitata la funzionalità (attiva per default), la gestione dei nomi dei file (correttezza sintattica, univocità, ...) è demandata all’Applicativo Client che deve obbligatoriamente fornire il nome da associare alla notifica di esito committente del file attraverso uno dei seguenti modi:

- query parameter “NomeFile”
- header http “SDI-NomeFile”
- header http “GovWay-SDI-NomeFile”

6.2 Fatturazione Attiva

Nello scenario di fatturazione attiva si utilizza GovWay per l’invio delle fatture al SdI. GovWay attua la codifica dei file ricevuti al fine di produrre un messaggio valido per l’invio al SdI.

Lo scenario complessivo, relativo alla Fatturazione Attiva, è quello illustrato in Fig. 6.2.




Fig. 6.2: Scenario di interoperabilità relativo alla Fatturazione Attiva

Descriviamo per punti i passi significativi di questo scenario:

- *Client Trasmissione Fatture.* I sistemi dell’ente possono trasmettere le fatture al SdI tramite un apposito servizio di ricezione di GovWay. La URL di invocazione di tale servizio sarà disponibile al termine del processo di configurazione dello scenario di fatturazione attiva descritto più avanti. Una volta ricevuta la fattura, nel formato previsto da FatturaPA, GovWay provvede a codificare il messaggio SdI di richiesta contenente la fattura da trasmettere. I metadati prodotti per il messaggio SdI, unitamente all’identificativo SdI, vengono restituiti all’applicativo mittente sotto forma di HTTP Headers (fare riferimento alla [Tabella 6.4](#)).
- *Servizio Ricezione Notifiche.* I sistemi dell’ente devono esporre un servizio adibito alla ricezione delle notifiche che il SdI invia successivamente alla trasmissione di una fattura. I riferimenti per l’accesso a tale servizio dovranno essere configurati nel contesto del *Connettore NotificheSDI*, presente nella configurazione di GovWay.

GovWay consegna le notifiche, al servizio dell'ente, nel formato originale tramite una HTTP POST, includendo come HTTP Headers i metadati estratti dal messaggio SdI originariamente ricevuto (fare riferimento alla [Tabella 6.5](#)).

Tabella 6.4: Header di Integrazione “Trasmissione Fatture”

| Header | Descrizione |
|------------------------------|--|
| GovWay-SDI-IdentificativoSdI | Identificativo assegnato dal SdI alla fattura |
| GovWay-SDI-NomeFile | Nome del file fattura |
| GovWay-Transaction-ID | Identificativo della transazione assegnato da GovWay |

Tabella 6.5: Header di Integrazione “Ricezione Notifiche”

| Header | Descrizione |
|------------------------------|--|
| GovWay-SDI-IdentificativoSdI | Identificativo assegnato dal SdI alla fattura |
| GovWay-SDI-NomeFile | Nome del file fattura |
| GovWay-Transaction-ID | Identificativo della transazione assegnato da GovWay |

Per produrre le configurazioni necessarie all'utilizzo dello scenario di fatturazione attiva, è possibile utilizzare il wizard messo a disposizione per semplificare l'attività di configurazione di GovWay. I passi da eseguire sono i seguenti:

1. Scaricare il govlet per la fatturazione attiva al seguente indirizzo
 - <http://www.govway.org/govlets/fatturazione-attiva.zip>
2. Avviare il govlet posizionandosi sulla sezione *Configurazione > Importa* della GovWayConsole e selezionare il file appena scaricato come oggetto da importare.
3. *Soggetto SDI*: al primo step viene richiesto di indicare, tra gli elementi presenti nella lista a discesa, il soggetto interno mittente delle fatture. Si tratta di un soggetto appartenente al profilo «FatturaPA».
4. *Servizio SdIRiceviFile erogato dal Sistema di Interscambio*: al secondo step viene richiesto di indicare la URL che corrisponde all'endpoint del servizio SdIRiceviFile, erogato dal SdI per la trasmissione delle fatture.

Nota: il valore suggerito dalla maschera di configurazione del govlet fa riferimento alla url del sistema di produzione SDI. Se si vuole configurare un servizio di test è necessario cambiare tale valore ed impostare il riferimento all'ambiente di test SDI. I certificati, sia per l'ambiente di test che di produzione, devono essere stati inseriti nel truststore di GovWay dopo averli prelevati all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-3.htm>

5. *Credenziali per accesso URL RiceviFile*: al terzo step viene richiesto di fornire il criterio di autenticazione utilizzato dall'applicativo per invocare la url del GovWay per la trasmissione delle fatture.
6. *Applicativo per consegna Notifiche*: al quarto ed ultimo step viene richiesto di fornire i dati di configurazione del connettore, utilizzato da GovWay per la consegna delle notifiche inviate dal SdI, successivamente alla trasmissione di una determinata fattura. La configurazione del connettore comprende: endpoint, credenziali di autenticazione ed eventualmente i riferimenti del proxy.

6.2.1 Invio della fattura

Per l'invio della fattura l'applicativo mittente deve utilizzare:

- Una URL così composta:

```
http://<host-govway>/govway/sdi/out/xml2soap/<SoggettoSDI>/CentroServiziFatturaPA/
  ↳SdIRiceviFile/v1?Versione=<VersioneFatturaPA>&TipoFile=<TipoFile>&IdPaese=
  ↳<IdPaese>&IdCodice=<IdCodice>
```

dove:

- *host-govway*: è l’hostname con cui è raggiungibile l’istanza di Govway.
- *SoggettoSDI*: il soggetto interno al dominio come configurato durante l’esecuzione del govlet di fatturazione passiva.
- *Versione*: versione della fattura che si sta inviando: FPA12 (Fattura 1.2 per Pubbliche Amministrazione), FPR12 (Fattura 1.2 per Privati), SDI11 e SDI10 (Fattura per Pubblica amministrazione versione 1.1. e 1.0).
- *TipoFile*: tipo di fattura: XML (Fattura firmata XADES), P7M (Fattura firmata CADES) o ZIP (archivio di fatture).
- *IdPaese e IdCodice*: dati del trasmittente della fattura.
- L’invocazione deve essere corredata dalle credenziali che sono state indicate durante la configurazione tramite il relativo govlet.
- A seconda del tipo di fattura deve essere utilizzato il corretto header http *Content-Type*:
 - XML: è possibile utilizzare *text/xml* o *application/xml*
 - P7M: *application/pkcs7-mime*
 - XML: *application/zip*

Un esempio di invio di una fattura viene fornito tramite il seguente comando curl:

Soggetto Interno al Dominio

In questo esempio si suppone che il nome del soggetto (riferito precedentemente come *SoggettoSDI*) fornito durante la fase di installazione di GovWay sia *Ente*.

```
curl -X POST -basic --user SdIRiceviFile:123456 \
--data-binary @IT01234567890_11111.xml.p7m \
-H "Content-Type: application/pkcs7-mime" \
"http://127.0.0.1:8080/govway/sdi/out/xml2soap/Ente/CentroServiziFatturaPA/
↪SdIRiceviFile/v1?Versione=SDI10&TipoFile=P7M&IdPaese=IT&IdCodice=01629370097"
```

Nota: La generazione di un nome di file univoco da associare alla fattura viene gestita da GovWay.

È possibile disabilitare tale gestione disabilitando la proprietà “org.openspcoop2.protocol.sdi.fatturazioneAttiva.nomeFile.gestione” nel file “/etc/govway/sdi_local.properties”. Se viene disabilitata la funzionalità (attiva per default), la gestione dei nomi dei file (correttezza sintattica, univocità, ...) è demandata all’Applicativo Client che deve obbligatoriamente fornire il nome del file da associare alla fattura attraverso uno dei seguenti modi:

- query parameter “NomeFile”
- header http “SDI-NomeFile”
- header http “GovWay-SDI-NomeFile”

6.2.2 Ricezione delle Notifiche dallo Sdi

Allo Sdi dovrà essere comunicata la seguente url che utilizzerà per inoltrare le notifiche:

```
https://<host-govway>/govway/sdi/in/<SoggettoSDI>/TrasmissioneFatture/v1
```

Le notifiche ricevute verranno consegnate secondo le modalità specificate durante l'esecuzione del Govlet. In fase di consegna verranno generati gli header descritti nella [Tabella 6.5](#)

7.1 Runtime

Questa sezione consente di visualizzare dati in tempo reale relativi al contesto di esecuzione del gateway, con la possibilità di effettuare alcune modifiche di stato. Le informazioni presenti sono:

- *Runtime*:
 - *Download*: consente di effettuare il download di un file di testo che contiene tutti i parametri visualizzati nella pagina.
 - *ResetAllCaches*: consente di effettuare il reset contemporaneo di tutte le cache utilizzate dal gateway.
- *Informazioni Generali*: Informazioni sul prodotto e sul software di base.
- *Stato Servizi*: Consente di abilitare/disabilitare in tempo reale i servizi per l'elaborazione delle richieste in ingresso intra ed extra dominio.
- *Informazioni Diagnostica*: Riferimenti ai file di log attivi per il prodotto, con la possibilità di modificare in tempo reale il livello di verbosità degli stessi.
- *Informazioni Tracciamento*: Riferimenti ai file contenenti il tracciamento delle richieste in elaborazione sul gateway, con la possibilità di abilitare/disabilitare le specifiche fonti.
- *Informazioni Database*: Informazioni relative la piattaforma database adottata.
- *Informazioni SSL*: Informazioni sulla configurazione SSL.
- *Informazioni Internazionalizzazione*: Informazioni sulla configurazione del servizio di internazionalizzazione.
- *Informazioni Timezone*: Timezone attivo.
- *Informazioni Java Networking*: Parametri di configurazione inerenti la configurazione del networking a livello Java.
- *Informazioni Modalità Gateway*: Contesti configurati per ciascuna specifica modalità operativa.
- *Cache*: Parametri di configurazione di tutte le cache adottate dal gateway, con la possibilità di effettuare il reset di ciascuna singolarmente.

- *Connessioni Attive*: Evidenza in tempo reale delle connessioni attive verso altri software a supporto (database, broker jms, ecc.)
- *Transazioni Attive*: Riferimenti alle transazioni in corso di elaborazione.
- *Connessioni HTTP Attive*: Evidenza in tempo reale delle connessioni HTTP, aperte in uscita, per l'elaborazione delle richieste in corso.

7.2 Auditing

La funzionalità di *auditing* consente di tracciare il comportamento degli utenti della govwayConsole, al fine di verificare le operazioni eseguite e i loro effetti.

Per gli aspetti di configurazione della funzionalità di auditing si rimanda alla sezione [Auditing](#).

In questa sezione descriviamo le interfacce della govwayConsole dedicate alla consultazione delle informazioni raccolte tramite il servizio di auditing.

Gli utenti della govwayConsole aventi il permesso [A] Auditing (vedi [Utenti](#)) hanno accesso alla funzionalità di consultazione dei dati presenti nel repository del servizio di auditing.

Per accedere al servizio di consultazione selezionare la voce **Auditing** nella sezione **Reportistica** del menu laterale sinistro. La consultazione dei dati di auditing avviene tramite ricerche effettuate impostando i criteri attraverso il form riportato in [Fig. 7.1](#).

Vediamo adesso il significato dei parametri per la ricerca dei dati di auditing:

- *Criteri di Ricerca*
 - **Inizio Intervallo**: Data iniziale che serve ad impostare l'intervallo temporale su cui restringere la ricerca dei dati di auditing. Lasciare il campo vuoto equivale all'impostazione *illimitato*.
 - **Fine Intervallo**: Data finale che serve ad impostare l'intervallo temporale su cui restringere la ricerca dei dati di auditing. Lasciare il campo vuoto equivale all'impostazione *illimitato*.
 - **Utente**: Consente di restringere la ricerca alle sole operazioni effettuate da un determinato utente. Il campo lasciato vuoto equivale a *qualsiasi utente*.
- *Operazione*
 - **Tipo**: Filtro per tipo di operazione, distinguendo tra:
 - * *ADD*: creazione di un'entità
 - * *CHANGE*: modifica di un'entità
 - * *DEL*: cancellazione di un'entità
 - * *LOGIN*: accesso alla govwayConsole
 - * *LOGOUT*: disconnessione dalla govwayConsole
 - **Stato**: Filtro in base allo stato dell'operazione, distinguendo tra:
 - * *requesting*: in fase di richiesta
 - * *error*: terminata con errore
 - * *completed*: terminata correttamente
- *Oggetto*

Reportistica > Auditing

Criteri di Ricerca

Inizio intervallo

Indicare una data nel formato 'yyyy-MM-dd'

Fine intervallo

Indicare una data nel formato 'yyyy-MM-dd'

Utente

Operazione

Tipo

Stato

Oggetto

Tipo

Identificativo

Id precedente alla modifica

Contenuto

Invia

Cancella

Fig. 7.1: Maschera di ricerca dei dati di auditing

- **Tipo:** campo per restringere la ricerca alle sole operazioni riferite ad un determinato tipo di entità. Il campo è costituito da una lista a discesa popolata con tutte le tipologie di entità gestite dalla govwayConsole.
- **Identificativo:** campo testuale per restringere la ricerca alle sole operazioni effettuate su una specifica entità. La composizione dell'identificativo cambia in base alla tipologia dell'entità. Ad esempio un soggetto è identificato attraverso il tipo e il nome: Tipo/NomeSoggetto.
- **Id precedente alla modifica:** campo testuale analogo al precedente ma utile in quei casi in cui l'operazione che si sta cercando ha modificato i dati che compongono l'identificativo.
- **Contenuto:** pattern per la ricerca sul contenuto dell'entità associata all'operazione. Per utilizzare questo criterio di filtro il servizio di auditing deve essere configurato in modo da effettuare il dump degli oggetti.

Una volta effettuata la ricerca viene mostrata una pagina con la lista dei risultati corrispondenti (vedi Fig. 7.2).

Reportistica > Auditing > Operazioni

Visualizzati record [1-20] su 926

| <input type="checkbox"/> | ID | Operazione | Stato | Oggetto | ID | Utente |
|--------------------------|-----|------------|-----------|---------------------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 926 | CHANGE | completed | User | pddadmin | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 925 | CHANGE | completed | User | pddadmin | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 924 | LOGIN | completed | | | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 923 | CHANGE | completed | User | pddadmin | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 922 | CHANGE | completed | User | pddadmin | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 921 | CHANGE | completed | User | pddadmin | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 920 | LOGIN | completed | | | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 919 | LOGIN | completed | | | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 918 | ADD | completed | Ruolo | rErogazione | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 917 | ADD | completed | Ruolo | rFruizione | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 916 | CHANGE | completed | PortaApplicativa | SPC/EROGATORE_ALTROEROGATORE2 | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 915 | CHANGE | completed | PortaDelegata | PROXY/ENTE_contentBased | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 914 | CHANGE | completed | PortaDelegata | SPC/FRUITORE_SPCFRUITORE/SPCEROGATORE/SPCSincrono | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 913 | CHANGE | completed | ServizioApplicativo | SPC/FRUITORE_poli | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 912 | CHANGE | completed | Ruolo | rRegistro | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 911 | CHANGE | completed | PortaDelegata | PROXY/ENTE_contentBased | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 910 | CHANGE | completed | Ruolo | rEsterna | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 909 | LOGIN | completed | | | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 908 | LOGIN | completed | | | pddadmin |
| <input type="checkbox"/> | 907 | LOGIN | completed | | | pddadmin |

Fig. 7.2: Risultato della ricerca dei dati di auditing

Ciascun elemento della lista riporta i dati principali che identificano l'operazione. Selezionando l'identificatore dell'operazione si visualizzano i dati di dettaglio (vedi Fig. 7.3). Dal dettaglio dell'operazione, se è attivo il dump, si può

visualizzare il dettaglio dell'entità coinvolta nell'operazione e gli eventuali documenti binari (ad esempio i file WSDL associati ad un accordo di servizio).

Reportistica > Auditing > Operazioni > **Dettaglio di 916**

Dettaglio Operazione

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Time request | 2017-08-11 11:12:34.834 |
| Time execute | 2017-08-11 11:12:34.917 |
| Tipo operazione | CHANGE |
| Tipo oggetto | PortaApplicativa |
| Identificativo | SPC/EROGATORE_ALTROEROGATORE2 |
| Utente | pddadmin |
| Stato | completed |
| Documenti Binari (0) | |

Fig. 7.3: Dettaglio di una traccia di auditing

Nella sezione del menu *Configurazione* si raggiungono le funzionalità per modificare i parametri di configurazione del gateway.

8.1 Generale

La sezione *Configurazione > Generale* consente di impostare i parametri generali per le funzionalità di base del gateway (Fig. 8.1). In particolare è possibile:

- Attivare e configurare la modalità Multi-Tenant. Abilitando questa modalità sarà ammessa la creazione di ulteriori soggetti interni al dominio GovWay.
- Configurare le Base URL utilizzate per visualizzare le URL di invocazione delle API
- Configurare la gestione del CORS (*cross-origin HTTP request (CORS)*) a livello globale valido per tutte le APIs
- Configurare il Caching Risposta a livello globale valido per tutte le APIs
- Configurare i profili fornendo i riferimenti ai servizi di base per l'elaborazione dei messaggi ed al soggetto interno

8.1.1 Multi-Tenant

Per abilitare la modalità multi-tenant è sufficiente selezionare il valore «abilitato» sull'elemento Stato.

Dopo aver abilitato l'opzione multi-tenant è possibile creare nuovi soggetti interni al dominio, come indicato alla sezione *Creazione di un soggetto*. In questo contesto, i soggetti avranno come elemento distintivo il dominio, che può essere *Interno* o *Esterno*.

I dettagli sulla configurazione dell'opzione multi-tenant sono riportati nella sezione *Multi-Tenant*.

Configurazione Generale

Note: (*) Campi obbligatori

Multi-Tenant

Stato

URL di Invocazione API

Base URL * Base URL Fruizione [Regole Proxy Pass \(3\)](#)

Gestione CORS

Stato

Access Control

All Allow Origins ☒Allow Credentials ☐Allow Methods * Allow Request Headers * Expose Response Headers

Caching Risposta

Stato

Gestione Profilo

API Gateway

Soggetto

Modi PA

8.1.2 URL di Invocazione API

Questa sezione visualizza:

- **Base URL:** Indica il prefisso utilizzato per visualizzare le URL di Invocazione delle API.
- **Base URL Fruizione:** permette di differenziare il prefisso utilizzato per visualizzare le URL di Invocazione delle fruizioni dalle erogazioni.
- **Regole Proxy Pass:** tramite questa voce è possibile ridefinire le URL di Invocazioni, per specifiche fruizioni e/o erogazioni, allineandole a regole configurate su un reverse proxy che media le comunicazioni http con GovWay.

Regole Proxy Pass

Questa sezione permette di ridefinire la modalità di visualizzazione delle Url di Invocazione delle API esposte da GovWay per assicurare che, in presenza di un reverse proxy che media le comunicazioni http con GovWay, sia possibile configurare opportunamente le url di invocazione delle API esposte da GovWay allineandole con le eventuali configurazioni specifiche realizzate sul reverse proxy.

Nota: La funzionalità permette di configurare come vengono visualizzate le URL di Invocazione sulla govwayConsole, per allinearsi ad un eventuale reverse proxy che media le comunicazioni http con GovWay. Le API, su GovWay, rimangono raggiungibili solamente sulle url originali e dovrà essere il reverse proxy ad effettuare la conversione rispetto a quella esposta.

Le regole create sono visualizzate nella forma di elenco ordinato (Fig. 8.2). L'icona iniziale di ciascun elemento consente di modificarne la posizione. Per ogni regola viene visualizzato il suo stato, il nome e la descrizione.

Configurazione Generale > Regole di Proxy Pass

| Regole di Proxy Pass | | | | |
|--------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|--|
| Visualizzati record [1-3] su 3 | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Ordine | Stato | Nome | Descrizione |
| <input type="checkbox"/> | ▼ | ✓ | <u>Domibus</u> | Servizio di ricezione dei messaggi AS4 dell'Access Point Domibus |
| <input type="checkbox"/> | ^ ▼ | ⚙ | <u>ServizioAnagrafica</u> | Ridefinisce le url di invocazione per l'Anagrafica |
| <input type="checkbox"/> | ^ | ✓ | <u>HostProduzioneErogazioniModIPA</u> | Ridefinisce l'hostname utilizzato per le erogazioni Modl PA |

ELIMINA AGGIUNGI

Fig. 8.2: Lista Regole Proxy Pass

Per ogni regola (Fig. 8.3) deve essere obbligatoriamente definita una stringa libera o una espressione regolare utilizzata per individuare l'applicabilità della regola attraverso un confronto con il contesto dell'API. Il contesto è l'URL di Invocazione dell'API senza il prefisso Base URL. Inoltre per ogni regola è possibile indicare altri criteri di applicabilità

opzionali quali eventuali profilo di interoperabilità, un soggetto, una tipologia (fruizione/erogazione) o un tipo di api (soap/rest).

Il dettaglio dei campi associati ad una regola sono raggruppati in tre sottosezioni:

Informazioni generiche:

- *Nome*: Identificativo della regola
- *Stato*: Indica se la regola è abilitata o meno.
- *Descrizione*: (Opzionale) Descrizione generica della regola

Le regole di applicabilità vengono definite dai seguenti campi:

- *Espressione Regolare*: Indica se la regola sottostante è una espressione regolare o una stringa libera.
- *Regola*: Stringa libera o espressione regolare.
 - L'espressione regolare viene utilizzata per verificarne il match sull contesto dell'API (url di invocazione senza la Base URL)
 - Nel caso di stringa libera si ha un'applicabilità se il contesto dell'API (url di invocazione senza la Base URL) inizia con la stringa fornita.
- *Profilo*: (Opzionale) Profilo di Interoperabilità per il quale si applica la regola
- *Soggetto*: (Opzionale) Soggetto interno per il quale si applica la regola
- *Ruolo*: (Opzionale) Tipologia di API (Erogazione/Fruizione) per il quale si applica la regola
- *Tipo API*: (Opzionale) Tipo di API (REST/SOAP) per il quale si applica la regola

La nuova url di invocazione viene definita attraverso i campi “Base URL” e “Contesto”. Se è stata fornita una espressione regolare nei due campi possono essere utilizzati le keyword “\${posizione}” per impostare un valore dinamico individuato tramite l'espressione regolare fornita. Il primo match, all'interno dell'espressione regolare, è rappresentata da “\${0}” (Ad esempio: [http://server:8080/\\${0}/altro/\\${1}/](http://server:8080/${0}/altro/${1}/))

- *Base URL*: Permette di ridefinire la Base URL utilizzata rispetto a quanto definito nella configurazione generale
- *Contesto*: Indica il contesto da utilizzare dopo la Base URL

Esempio 1

Tutte le API REST erogate dal Soggetto “ENTE” tramite il profilo “ModI PA” possiedono nell'installazione di default la seguente URL di Invocazione:

- <http://localhost:8080/rest/in/ENTE/NomeAPI/v1>

Per modificare la url di invocazione in modo da spostare il nome del soggetto come hostname, e rimodulare il contesto in modo da visualizzare prima la versione, è possibile utilizzare la seguente configurazione di proxy pass:

Criteri di Applicabilità:

- Espressione Regolare: true
- Regola: .+/in/(.+)/(.+)/v(.+)
- Profilo: ModI PA
- Soggetto: ENTE
- Ruolo: Erogazione
- Tipo API: REST

Nuova URL di Invocazione

Configurazione Generale > Regole di Proxy Pass > HostProduzioneErogazioniModIPA

HostProduzioneErogazioniModIPA

Note: (*) Campi obbligatori

Regola

Nome * HostProduzioneErogazioniModIPA

Stato abilitato ▼

Descrizione Ridefinisce l'hostname utilizzato per le erogazioni ModI PA

Criteri di Applicabilità

Espressione Regolare ☒

Regola * .+/in/(.+)/(.+)/v(.+) ⓘ

Profilo ModI PA ▼

Ruolo Erogazione ▼

Tipo API Rest ▼

Nuova URL di Invocazione

Base URL http://{0}/ ⓘ

Contesto v\${2}/api/\${1} ⓘ

SALVA

Fig. 8.3: Creazione Regola Proxy Pass

- Base URL: [http://\\${0}/](http://${0}/)
- Contesto: [v\\${2}/api/\\${1}](#)

L'url di invocazione prodotta sarà:

- <http://ENTE/v1/api/NomeAPI>

Esempio 2

Supponiamo di voler modificare l'url di invocazione dell'API "PetStore" versione 1 erogata dal soggetto "ENTE" tramite il profilo di interoperabilità "ModI PA". Nell'installazione di default viene fornita la seguente URL di Invocazione:

- <http://localhost:8080/rest/in/ENTE/PetStore/v1>

Lo scopo è quello di eliminare il nome del soggetto e di togliere la "v" dalla versione. Per farlo è possibile utilizzare la seguente configurazione di proxy pass:

Criteri di Applicabilità:

- Espressione Regolare: false
- Regola: [/rest/in/ENTE/PetStore/v1](#)
- Profilo: ModI PA
- Soggetto: Qualsiasi
- Ruolo: Qualsiasi
- Tipo API: Qualsiasi

Nuova URL di Invocazione

- Base URL:
- Contesto: [/rest/in/PetStore/1](#)

L'url di invocazione prodotta sarà:

- <http://localhost:8080/rest/in/PetStore/1>

8.1.3 Gestione CORS

In GovWay è possibile abilitare la gestione del CORS (*cross-origin HTTP request (CORS)*) globalmente in modo che sia valido per tutte le APIs.

La configurazione permette di specificare i seguenti parametri:

- *Stato*: Indicazione se la gestione del CORS è abilitata o meno globalmente su GovWay.
- *Access Control*: tutti i parametri seguenti permettono di configurare il CORS. Per il dettaglio su cosa significa ogni singola voce si rimanda alla specifica CORS <https://www.w3.org/TR/cors/>.
 - *All Allow Origins*: se abilitato viene impostato nell'header http "Access-Control-Allow-Origin" il valore "*"
 - *Allow Origins*: nel caso non venga abilitato il parametro precedente, in questo campo è possibile indicare una lista di origin che vengono impostate nell'header http "Access-Control-Allow-Origin"
 - *Allow Credentials*: se abilitato o disabilitato viene impostato relativamente il valore true o false nell'header "Access-Control-Allow-Credentials"
 - *Allow Methods*: metodi inseriti nell'header http "Access-Control-Allow-Methods"
 - *Allow Request Headers*: nomi di header inseriti nell'header http "Access-Control-Allow-Headers"

- *Expose Response Headers*: abilita l'accesso a specifici headers, presenti nella risposta, da parte dei client.

Fig. 8.4: Maschera di configurazione generale del CORS

8.1.4 Caching Risposta

In GovWay è possibile abilitare il salvataggio delle risposte in una cache globalmente in modo che sia attivo per tutte le APIs. Questa funzionalità permette ad un backend server di non dover riprocessare le stesse richieste più volte.

La configurazione permette di specificare i seguenti parametri:

- *Stato*: Indicazione se il salvataggio delle risposte in cache è abilitata o meno globalmente su GovWay.
- *Cache Timeout (secondi)*: intervallo di tempo, definito in secondi, per il quale la risposta salvata in cache viene utilizzata come risposte a successive richieste di un client.
- *Dimensione Max Risposta*: se abilitato deve essere definita la dimensione massima (in kb) che una risposta può avere per essere salvata in cache.
- *Generazione Hash*: ad ogni risposta salvata in cache viene associato un valore hash calcolato rispetto ai dati della richiesta che risultano abilitati tra le opzioni seguenti:
 - *URL di Richiesta*: viene utilizzata la URL della richiesta per il calcolo dell'hash.
 - *Payload*: viene utilizzato il payload della richiesta per il calcolo dell'hash.
 - *Headers*: vengono utilizzati gli header della richiesta indicati per il calcolo dell'hash. L'abilitazione di questa opzione comporta l'aggiunta di un elemento per consentire di specificare gli headers da selezionare.
- *Cache Control*: opzioni aggiuntive per la gestione della cache basate sul header HTTP «Cache-Control»:
 - *No Cache*: consente di attivare l'utilizzo della direttiva «no-cache» al fine di effettuare una richiesta evitando di ottenere una risposta dalla cache.

- *Max Age*: consente di attivare l'utilizzo della direttiva «max-age» che consente di forzare il tempo di vita, al valore fornito, della risposta inserita in cache.
- *No Store*: consente di attivare l'utilizzo della direttiva «no-store» che consente di impedire l'inserimento in cache della risposta generata dalla richiesta corrente.

Caching Risposta

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Stato | abilitato |
| Cache Timeout (secondi) | 300 |
| Dimensione Max Risposta | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dimensione Max (kb) | 1 |
| Generazione Hash | |
| URL di Richiesta | abilitato |
| Payload | abilitato |
| Headers | disabilitato |
| Cache Control | |
| No Cache | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Max Age | <input checked="" type="checkbox"/> |
| No Store | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fig. 8.5: Maschera di configurazione per il Caching della Risposta

Dopo aver salvato la configurazione fornita per il caching della risposta, appare la sezione *Configurazione Avanzata* che comprende il link *Regole*. Seguendo tale link è possibile inserire ulteriori criteri avanzati per la gestione della cache. Come si vede in Fig. 8.6 ciascuna regola è composta dai seguenti campi:

- *Codice Risposta*: codice HTTP ottenuto in risposta. Sono disponibili per la scelta le seguenti opzioni:
 - *Qualsiasi*: indica qualunque valore del codice HTTP restituito
 - *Singolo*: consente di specificare un singolo valore del codice HTTP restituito
 - *Intervallo*: consente di fornire l'intervallo dei valori ammessi per il codice HTTP restituito
- *Cache Timeout (Secondi)*: indica in secondi il timeout applicato agli elementi in cache relativamente ai codici HTTP che soddisfano la regola.
- *Fault*: opzione per specificare se anche i messaggi di fault devono essere inseriti in cache.

Regola

Codice Risposta:

Cache Timeout (Secondi):

Fault: ☐

SALVA

Fig. 8.6: Inserimento di una regola per il Caching della Risposta

8.1.5 Profili

Questa sezione viene visualizzata solamente se non è attiva la modalità Multi-tenant. Per ciascun Profilo di Interoperabilità, attivo sul gateway, viene visualizzato il nome del Soggetto interno che eroga/fruisce. Subito sotto il soggetto è presente un collegamento che porta al form di editing del soggetto visualizzato.

8.2 Tracciamento

Accedendo la sezione *Configurazione > Tracciamento* si possono configurare i dettagli per la registrazione delle informazioni inerenti gli scambi sui servizi gestiti dal gateway. In particolare il gateway è in grado di memorizzare le seguenti tipologie di informazioni:

- *Transazioni*: tutte le proprietà inerenti il contesto di invocazione dei servizi (dati di indirizzamento, esito, tempi di elaborazione,...)
- *Messaggi Diagnostici*: tutte le informazioni necessarie per comprendere la fase di elaborazione delle richieste e indagare sulle anomalie occorse
- *Messaggi Applicativi*: salvataggio dei messaggi in transito sulle singole comunicazioni

In Fig. 8.7 è mostrata la pagina di configurazione del servizio di tracciamento.

Vediamo il significato delle sezioni di questa pagina:

- *Transazioni Registrate*: questa sezione consente di specificare quali transazioni memorizzare nell'archivio di monitoraggio in base all'esito rilevato in fase di elaborazione. Gli esiti sono suddivisi nei seguenti gruppi: Completate con successo, Fault applicativo, Fallite e Superamento Limite Richieste. Per ciascun esito è possibile abilitare o disabilitare la registrazione. È possibile inoltre, scegliendo l'opzione *Personalizzato* specificare puntualmente quali esiti di dettaglio includere.

Tracciamento

Transazioni Registrate
Selezionare gli esiti che verranno registrati nello storico
Completate con successo
Stato
Fault applicativo
Stato
Fallite
Stato
Superamento Limite Richieste
Stato

Messaggi Diagnostici
Livello di Log su DB
Livello di Log su File

Registrazione Messaggi
Stato
[Configurazione](#)

Fig. 8.7: Configurazione del servizio di tracciamento

- *Messaggi Diagnostici*: questa sezione consente di specificare il livello di verbosità dei messaggi diagnostici da generare. Si può distinguere il livello di verbosità per il salvataggio su *Database* e su *File*.
- *Registrazione Messaggi*: questa sezione consente di abilitare e configurare la registrazione dei messaggi in transito sul gateway durante l'elaborazione delle richieste e relative risposte. Una volta abilitata l'opzione si possono configurare i dettagli della funzionalità tramite il link *Configurazione*.

Dalla sottosezione di configurazione si può distinguere il criterio di registrazione dei messaggi tra la Richiesta e la Risposta, abilitando/disabilitando solo la comunicazione desiderata. Sia per la Richiesta che per la Risposta, dopo aver optato per l'abilitazione della registrazione, si distingue tra:

- *Ingresso*: il messaggio di richiesta o risposta nel momento in cui giunge sul gateway e quindi prima che venga sottoposto al processo di elaborazione previsto.
- *Uscita*: il messaggio di richiesta o risposta nel momento in cui esce dal gateway, per raggiungere il nodo successivo del flusso, e quindi dopo che è stato sottoposto al processo di elaborazione previsto.

Per ciascuno dei messaggi, su cui è stata abilitata la registrazione, è possibile scegliere quale elemento viene registrato:

- *Headers*: vengono salvati gli header di trasporto (HTTP HEADERS) associati al messaggio.
- *Body*: viene salvato il corpo del messaggio.
- *Attachments*: vengono salvati gli eventuali attachments presenti nel messaggio.

Nota: Le configurazioni effettuate in questa sezione della console hanno valenza globale e quindi rappresentano il comportamento di default adottato dal gateway nella gestione dei diversi flussi di comunicazione. Tale comportamento può essere ridefinito puntualmente su ogni singola erogazione/fruizione agendo sulla voce di configurazione *Tracciamento* in quel contesto.

8.3 Controllo del Traffico

Accedendo la sezione *Configurazione > Controllo del Traffico* si possono impostare i parametri di configurazione relativamente alla funzionalità che consente di stabilire le politiche di accesso alle risorse del gateway, nell'ottica di amministrare le risorse applicative a disposizione, ottimizzando le prestazioni e gestendo le situazioni di picco.

La configurazione della funzionalità di controllo del traffico (Fig. 8.8) si compone dei seguenti gruppi di configurazioni:

- *Limitazione Numero di Richieste Complessive*: consente di fissare un numero limite, riguardo le richieste gestibili simultaneamente dal gateway, bloccando le richieste in eccesso.
- *Controllo della Congestione*: consente di attivare il rilevamento dello stato di congestionamento del gateway, in seguito al superamento di una determinata soglia relativamente alle richieste simultanee.
- *Rate Limiting*: sezione per l'impostazione di policy al fine di attivare strategie di controllo del traffico con criteri di selezione specifici della singola richiesta.
- *Tempi Risposta*: sezione per l'impostazione dei valori limite relativi ai tempi di risposta dei servizi, sia nei casi di erogazione che di fruizione.

Le sezioni seguenti dettagliano questi elementi di configurazione.

Controllo del Traffico

Note: (*) Campi obbligatori

Limitazione Numero di Richieste Complessive

Stato

abilitato

Max Richieste Simultanee *

200

[Visualizza Informazioni Runtime](#)

Controllo della Congestione

Stato

disabilitato

Rate Limiting

[Registro Policy \(6\)](#)

[Policy Globali \(0\)](#)

Tempi Risposta

Fruizioni

Connection Timeout *

10000

Indicazione in millisecondi (ms)

Read Timeout *

150000

Indicazione in millisecondi (ms)

Tempo Medio di Risposta *

10000

Indicazione in millisecondi (ms)

Erogazioni

Connection Timeout *

10000

Indicazione in millisecondi (ms)

Read Timeout *

120000

Indicazione in millisecondi (ms)

Tempo Medio di Risposta *

10000

Indicazione in millisecondi (ms)

SALVA

Fig. 8.8: Maschera per l'impostazione dei parametri di controllo del traffico

8.3.1 Limitazione Numero di Richieste Complessive

Il primo livello di configurazione, presente nella pagina di accesso, consente di impostare i seguenti parametri:

- *Stato* (abilitato | disabilitato | warningOnly): Attiva il controllo sul numero di richieste simultanee in elaborazione. Selezionando l'opzione *abilitato* le richieste simultanee ricevute, che eccedono la soglia indicata (parametro *MaxRichiesteSimultanee*) verranno rifiutate restituendo al chiamante un errore. La tipologia di errore restituita è configurabile tramite l'elemento *Tipologia Errore* che appare solamente in caso di controllo abilitato.

Il controllo sul numero di richieste simultanee in elaborazione può anche essere attivato in modalità *WarningOnly* dove, in caso il superamento della soglia, genera solamente un messaggio diagnostico di livello *error* e un evento che segnala l'accaduto.

- *Max Richieste Simultanee*: Corrisponde al numero massimo di richieste simultanee accettate. In genere è possibile fornire un valore accurato dopo aver valutato la portata massima del prodotto installato, in base alle risorse hardware disponibili e ai parametri di dimensionamento delle risorse applicative (ad esempio: numero connessioni al database, dimensioni della memoria java, ecc).

Al superamento di tale valore non verranno accettate ulteriori richieste concorrenti, che verranno quindi rifiutate. Al verificarsi di questa situazione il gateway emette un evento specifico. Queste transazioni vengono marcate con esito *Superamento Limite Richieste* e saranno registrate solamente se previsto dalla configurazione (per default non vengono registrate). Per i dettagli sulla configurazione delle transazioni da registrare in base all'esito consultare la sezione *Tracciamento*.

- *Tipo Errore per API SOAP e Includi Descrizione Errore* (Opzioni presenti solo con console in modalità avanzata): Imposta il tipo di errore restituito al chiamante nel caso di rifiuto dell'elaborazione per superamento della soglia del numero massimo di richieste simultanee. Le opzioni possibili sono le seguenti:
 - *Fault*: viene generato un messaggio di Fault contenente un codice ed una descrizione dell'errore rilevato nel caso l'elemento *Includi Descrizione Errore* sia abilitato, o un codice di errore generico altrimenti.
 - *Http 429 (Too Many Requests)*
Http 503 (Service Unavailable)
Http 500 (Internal Server Error)

Viene generata una risposta HTTP con il codice selezionato, contenente una pagina html di errore, se l'elemento *Includi Descrizione Errore* è abilitato, o una risposta http vuota altrimenti.
- *Visualizza Informazioni Runtime*: Selezionando questo collegamento si apre una pagina (Fig. 8.9) che mostra in real-time le seguenti informazioni:
 - *Richieste Attive*: il numero di richieste simultanee attualmente in corso di elaborazione.
 - *Stato Gateway*: indica se il gateway ha raggiunto o meno lo stato di congestionamento, e quindi superata la soglia sul numero massimo di richieste simultanee.

Nota: L'indicatore è attivo solo nel caso in cui lo stato della successiva opzione *Controllo della Congestione* sia abilitato.

- *Refresh*: collegamento che consente di aggiornare le informazioni presentate nello schermo.
-

8.3.2 Controllo della Congestione

Questa sezione consente di impostare i parametri relativi al controllo della congestione. Sono disponibili le seguenti opzioni:



Fig. 8.9: Dati di congestionamento in tempo reale

- *Stato* (abilitato | disabilitato): Attiva il controllo sul numero di richieste simultanee al fine di individuare lo stato di congestionamento.
- *Soglia di Attivazione (%)*: Selezionando l'opzione *abilitato*, al passo precedente, questo elemento consente di indicare la soglia dello stato di congestionamento. La soglia da indicare è in percentuale rispetto al Numero Massimo Richieste Simultanee. Al superamento di tale soglia si entra nello stato di congestionamento conseguente emissione di un evento e un messaggio diagnostico al riguardo.

Nota:

Sulla base della percentuale indicata come soglia, una dicitura riporta nella pagina il valore di congestionamento calcolato in base al numero massimo di richieste simultanee.

Controllo della Congestione

Stato: abilitato

Soglia di Attivazione (80%): 80%

GovWay viene considerato congestionato se vengono superate le 160 richieste simultanee

Fig. 8.10: Configurazione della soglia di congestionamento

8.3.3 Rate Limiting

Questa sezione consente di creare e attivare le policy di controllo del traffico. Gli elementi di configurazione presenti sono:

- *Tipo Errore per API SOAP e Includi Descrizione Errore* (Opzioni presenti solo con console in modalità avanzata): Imposta il tipo di errore restituito al chiamante nel caso venga rilevata una violazione delle policy configurate:
 - *Fault*: viene generato un messaggio di Fault contenente un codice ed una descrizione dell'errore rilevato nel caso l'elemento *Includi Descrizione Errore* sia abilitato, o un codice di errore generico altrimenti.
 - *Http 429 (Too Many Requests)*
 - *Http 503 (Service Unavailable)*
 - *Http 500 (Internal Server Error)*

viene generata una risposta HTTP con il codice selezionato contenente una pagina html di errore se l'elemento *Includi Descrizione Errore* è abilitato, od una risposta http vuota altrimenti.
- *Registro Policy*: Consente di accedere al Registro delle Policy per visualizzare, modificare e creare le policy di controllo istanziabili per la configurazione del rate limiting. Tra parentesi viene visualizzato il numero di policy attualmente presenti nel registro. Questa funzionalità è descritta nella sezione [Registro Policy](#).
- *Policy Globali*: Consente di accedere al Registro delle Policy Attivate in ambito globale, cioè operative sul traffico complessivo che transita sul gateway. A queste policy si aggiungono quelle eventualmente definite localmente nella configurazione specifica di ciascuna erogazione/fruizione. Tra parentesi viene visualizzato il numero di policy attualmente attivate. Questa funzionalità è descritta nella sezione [Policy Globali](#).

8.3.4 Tempi Risposta

In questa sezione vengono indicati i valori limite di default riguardo i tempi di risposta dei servizi con cui il gateway interagisce durante l'elaborazione delle richieste. Nel caso delle erogazioni, si tratta dei tempi di risposta dei servizi interni, successivamente ad una richiesta di erogazione dall'esterno. Nel caso delle fruizioni, si tratta dei tempi di risposta dei servizi esterni, successivamente ad una richiesta di fruizione da parte di un client interno al dominio. I tempi configurabili sono:

- *Connection Timeout (ms)*: Intervallo di tempo atteso, sulle comunicazioni in uscita, prima di sollevare l'errore Connection Timeout (scadenza del tempo di attesa per stabilire una connessione).
- *Read Timeout (ms)*: Intervallo di tempo atteso, dopo aver stabilito una connessione in uscita, prima di sollevare l'errore di Read Timeout (scadenza del tempo di attesa per ricevere il payload dall'interlocutore).
- *Tempo Medio di Risposta (ms)*: Valore di soglia del tempo medio di risposta al fine di valutare la situazione di *Degrado Prestazionale*, condizione per l'applicabilità di eventuali politiche restrittive come documentate più avanti.

8.4 Rate Limiting

Questa sezione descrive come creare e attivare le policy di controllo del traffico:

- *Registro Policy*: Consente di accedere al Registro delle Policy per visualizzare, modificare e creare le policy di controllo istanziabili per la configurazione del rate limiting. Tra parentesi viene visualizzato il numero di policy attualmente presenti nel registro. Questa funzionalità è descritta nella sezione [Registro Policy](#).
- *Policy Globali*: Consente di accedere al Registro delle Policy Attivate in ambito globale, cioè operative sul traffico complessivo che transita sul gateway. A queste policy si aggiungono quelle eventualmente definite localmente nella configurazione specifica di ciascuna erogazione/fruizione. Questa funzionalità è descritta nella sezione [Policy Globali](#).

8.4.1 Registro Policy

Il Registro delle Policy è il repository dove si possono creare le policy di rate limiting che potranno essere successivamente istanziate. L'accesso alla sezione è possibile grazie all'omonimo collegamento presente nella sezione *Rate Limiting* della pagina principale del controllo del traffico.

La pagina indice del Registro delle Policy mostra l'elenco delle policy già presenti ([Fig. 8.11](#)).

Tramite il pulsante "Aggiungi" è possibile aprire la pagina di creazione di una policy di Rate Limiting ([Fig. 8.12](#)).

Descriviamo nel seguito i dati che è necessario inserire per la creazione di una policy. Si tenga presente che il sistema propone valori di default per alcuni campi; tali valori cambiano in base alle scelte operate sugli altri campi e possono essere considerati come "consigliati" in base alla combinazione di scelte attuate.

- *Policy*: In questa sezione sono presente i dati che identificano la policy.
 - *Nome*: Nome assegnato alla policy. Finché il campo non viene modificato dall'utente, viene proposto automaticamente un nome espressivo sulla base delle scelte operate sui rimanenti elementi del form.
 - *Descrizione*: Un testo di descrizione riferito alla policy. Finché il campo non viene modificato dall'utente, viene proposto un testo automatico di descrizione sulla base delle scelte operate sui rimanenti elementi del form.

Controllo del Traffico > Registro Policy

Registro Policy

Tipo

Ricerca

FILTRA **RIPULISCI**

Visualizzati record [1-20] su 100

| | Nome | Tipo |
|--------------------------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | _built-in_NumeroFaultApplicativi-ControlloRealtimeGiornaliero | Built-in |
| <input type="checkbox"/> | _built-in_NumeroFaultApplicativi-ControlloRealtimeGiornaliero-Congestione | Built-in |
| <input type="checkbox"/> | _built-in_NumeroFaultApplicativi-ControlloRealtimeGiornaliero-Congestione-Degrado | Built-in |
| <input type="checkbox"/> | _built-in_NumeroFaultApplicativi-ControlloRealtimeGiornaliero-Degrado | Built-in |
| <input type="checkbox"/> | _built-in_NumeroFaultApplicativi-ControlloRealtimeMinuti | Built-in |
| <input type="checkbox"/> | _built-in_NumeroFaultApplicativi-ControlloRealtimeMinuti-Congestione | Built-in |
| <input type="checkbox"/> | _built-in_NumeroFaultApplicativi-ControlloRealtimeMinuti-Congestione-Degrado | Built-in |

Fig. 8.11: Elenco delle Policy di Rate Limiting presenti nel registro

Controllo del Traffico > Registro Policy > Aggiungi

Note: (*) Campi obbligatori

Policy

Nome *

NumeroRichieste-ControlloRealtimeOrario

Descrizione *

La policy limita il numero totale massimo di richieste consentite durante l'intervallo di tempo specificato in ore (campionamento real-time, finestra corrente).

Metrica

Numero Richieste

Valori di Soglia

Modalità di Controllo

Realtime

Num. Massimo Richieste *

Intervallo Osservazione

Frequenza

Orario

Ore *

Finestra

Corrente

Applicabilità

Condizionale

☐

SALVA

Fig. 8.12: Maschera per la creazione di una policy di Rate Limiting

- *Metrica*: Si seleziona la metrica che la policy deve monitorare al fine di attuare le eventuali restrizioni. Sono disponibili le seguenti risorse:
 - * *NumeroRichieste*: La policy effettua il controllo sul numero di richieste gestite. Selezionando questa risorsa si attiveranno i seguenti elementi per la configurazione dei valori di soglia:
 - *Modalità di Controllo*
 - *Numero Massimo di Richieste*
 - *Frequenza Intervallo Osservazione*
 - *Intervallo Osservazione*
 - *Finestra Osservazione*
 - * *NumeroRichiesteSimultanee*: La policy effettua il controllo sul numero di richieste simultanee gestite. Selezionando questa metrica si attiveranno i seguenti elementi per la configurazione dei valori di soglia:
 - *Numero Massimo di Richieste*
 - * *OccupazioneBanda*: La policy effettua il controllo sulla banda occupata da e verso le comunicazioni con il gateway. Selezionando questa risorsa si attiveranno i seguenti elementi per la configurazione dei valori di soglia:
 - *Modalità di Controllo*
 - *Tipo Banda*
 - *Occupazione Massima di Banda (kb)*
 - *Frequenza Intervallo Osservazione*
 - *Intervallo Osservazione*
 - *Finestra Osservazione*
 - * *TempoComplessivoRisposta*: La policy controlla la quantità di tempo complessivamente impiegata dal gateway per la ricezione delle risposte dai servizi invocati. Selezionando questa metrica si attiveranno i seguenti elementi per la configurazione dei valori di soglia:
 - *Modalità di Controllo su Realtime (non modificabile)*
 - *Tipo Latenza*
 - *Occupazione Massima di Tempo (secondi)*
 - *Frequenza Intervallo Osservazione*
 - *Intervallo Osservazione*
 - *Finestra Osservazione*
 - * *TempoMedioRisposta*: La policy controlla il tempo medio impiegato dal gateway per la ricezione delle risposte dai servizi invocati. Selezionando questa metrica si attiveranno i seguenti elementi per la configurazione dei valori di soglia:
 - *Modalità di Controllo*
 - *Tipo Latenza*
 - *Tempo Medio Risposta (ms)*
 - *Frequenza Intervallo Osservazione*
 - *Intervallo Osservazione*

- *Finestra Osservazione*

- * *NumeroRichiesteCompletateConSuccesso*

- NumeroRichiesteFallite*

- NumeroFaultApplicativi*

La policy effettua il controllo sul numero di richieste gestite dal gateway e terminate con un esito che rientra nella casistica associata alla risorsa selezionata (completate con successo, fallite o fault applicativi). Selezionando questa metrica si attiveranno i seguenti elementi per la configurazione dei valori di soglia:

- *Modalità di Controllo*
- *Numero Massimo di Richieste*
- *Frequenza Intervallo Osservazione*
- *Intervallo Osservazione*
- *Finestra Osservazione*

- **Valori di Soglia:** In questa sezione si specificano i valori di soglia (già anticipati al punto precedente), superati i quali, la policy risulta violata. Alcuni campi presenti in questa sezione cambiano in base alla risorsa monitorata.
 - **Simultanee:** Questa opzione è presente solo per la risorsa “NumeroRichieste”. Attivandola si specifica che il criterio restrittivo entra in funzione al superamento di una soglia sul numero di richieste simultaneamente in gestione.
 - **Modalità di Controllo:** Rappresenta la modalità di raccolta dei dati di traffico che saranno usati per la valutazione della policy. Si può scegliere tra le seguenti opzioni:
 - * **Realtime:** L'indicatore utilizzato per valutare la policy viene calcolato sulla base di dati raccolti in tempo reale durante l'elaborazione. Questa modalità assicura la massima accuratezza ma occorre tenere presenti le seguenti restrizioni nell'uso:
 1. I dati “realtime” vengono raccolti in maniera separata sui singoli nodi del cluster. Quindi il controllo effettuato dalla policy riguarderà il traffico sul singolo nodo.
 2. Si possono impostare criteri di controllo su grana temporale piccola: secondi, minuti, orario, giornaliero.
 - * **Statistica:** L'indicatore utilizzato per valutare la policy viene calcolato sulla base delle informazioni statistiche presenti nel database di monitoraggio. L'accuratezza dei dati utilizzati per la valutazione è subordinata alla frequenza di aggiornamento dei dati statistici sul database. Inoltre tale modalità richiede il tracciamento delle transazioni sulle quali viene poi calcolata la statistica (vedi sezione [Tracciamento](#)). In questa modalità:
 1. L'indicatore utilizzato per il confronto con la soglia della policy è sempre complessivo rispetto a tutti i nodi del cluster.
 2. Si possono impostare criteri di controllo con grana temporale ampia: orario, giornaliero, settimanale, mensile.
 3. Si può utilizzare la tipologia “finestra scorrevole” come valore per la “Finestra Osservazione”, che descriveremo poco più avanti.
 - **Numero Massimo di Richieste:** Campo visibile solo per la metrica “NumeroRichieste”. Consente di specificare la soglia per la policy. Quando il numero delle richieste, conteggiate secondo la logica specificata nella policy, supera questo valore, la policy risulta violata.

- *Tipo Banda*: Campo visibile solo per la metrica “OccupazioneBanda”. Consente di specificare la modalità di calcolo della banda occupata per il confronto con la soglia impostata nella policy. Sono disponibili le seguenti opzioni:
 - * *Banda Interna*: Ai fini del conteggio dell’occupazione di banda (in KB) verrà considerato il solo traffico relativo alle comunicazioni con gli applicativi interni al dominio.
 - * *Banda Esterna*: Ai fini del conteggio dell’occupazione di banda (in KB) verrà considerato il solo traffico relativo alle comunicazioni con i servizi esterni al dominio.
 - * *Banda Complessiva*: Ai fini del conteggio dell’occupazione di banda (in KB) verrà considerato tutto il traffico in entrata ed uscita sul gateway.
- *Occupazione Massima di Banda (kb)*: Campo visibile solo per la metrica “OccupazioneBanda”. Consente di specificare la soglia per la policy. Quando la banda, calcolata secondo la logica specificata nella policy, supera questo valore, la policy risulta violata.
- *Tipo Latenza*: Campo visibile solo per le metriche “TempoComplessivoRisposta” e “TempoMedioRisposta”. Consente di specificare la logica di calcolo del tempo di risposta sulla base delle due seguenti opzioni:
 - * *Latenza Servizio*: Per il calcolo del tempo di risposta si considera unicamente il tempo di attesa del gateway dall’invio della richiesta alla ricezione della risposta.
 - * *Latenza Totale*: Per il calcolo del tempo di risposta si considera, oltre alla latenza del servizio, anche il tempo di elaborazione del gateway dal momento dell’ingresso della richiesta fino all’uscita della risposta.
- *Occupazione Massima di Tempo (secondi)*: Campo visibile solo per la metrica “TempoComplessivoRisposta”. Consente di specificare la soglia per la policy. Quando la latenza complessiva, calcolata secondo la logica specificata nella policy, supera questo valore, la policy risulta violata.
- *Tempo Medio Risposta (ms)*: Campo visibile solo per la metrica “TempoMedioRisposta”. Consente di specificare la soglia per la policy. Quando la latenza media, calcolata secondo la logica specificata nella policy, supera questo valore, la policy risulta violata.
- *Frequenza Intervallo Osservazione*

Intervallo Osservazione

Finestra Osservazione

La composizione di questi 3 campi specifica in quale intervallo temporale devono essere selezionati i dati da utilizzare per calcolare l’indicatore che deve essere confrontato con la soglia della policy.

I valori di “Frequenza Intervallo Osservazione” e “Intervallo Osservazione” specificano la frequenza di campionamento dei dati utilizzati per la valutazione delle soglie. In particolare il valore da specificare come Intervallo Osservazione è sempre un numero intero (ad esempio inserendo 8 si campioneranno i dati su finestre di 8 secondi, 8 minuti, ecc, in base all’unità di misura indicata per la frequenza). Il valore selezionato come “Finestra» individua l’esatto intervallo utilizzato nella catena temporale ogni volta che si valuta la policy per una specifica richiesta di servizio.

Per comprendere la logica con cui viene calcolata la finestra di osservazione è necessario introdurre il concetto di Data Attivazione Policy. Si tratta della data in cui la policy è stata applicata ad una richiesta in transito sul gateway. A partire da questa data vengono calcolate le finestre di osservazione in base alla frequenza di campionamento selezionata.

In Fig. 8.13 è mostrato un confronto tra le diverse finestre di osservazione su un campionamento di 2 ore. La determinazione della finestra può essere analogamente trasposta su altre frequenze di campionamento.

Riepilogando:

- * *Corrente*: Indica che per il calcolo dell'indicatore saranno utilizzati i dati che rientrano nella finestra temporale in cui ricade la richiesta in esame.
- * *Precedente*: Indica che per il calcolo dell'indicatore saranno utilizzati i dati che rientrano nella finestra temporale precedente a quella in cui ricade la richiesta in esame.
- * *Scorrevole (disponibile solo nella Modalità Controllo "Statistica")*: Indica che per il calcolo dell'indicatore saranno utilizzati i dati che rientrano in una finestra dinamica che ha come estremo superiore l'ora piena subito precedente all'istante della richiesta in fase di valutazione.




Fig. 8.13: Finestre di osservazione su un campionamento di 2 ore

- **Applicabilità**: Questa sezione della policy consente di restringere l'applicabilità della policy sulla base di alcuni criteri (Fig. 8.14). Sono presenti i seguenti campi:
 - *Condizionale*: Se questa opzione non è attiva, la policy si applica in maniera incondizionata. Attivando l'opzione, la policy risulterà applicabile sulla base dei criteri specificati nei campi successivi.
 - *In presenza di Congestione del Traffico*: Attivando questa opzione la policy risulta applicabile solo quando sussiste lo stato di congestionamento. Affinché questo evento venga rilevato è necessario che sia abilitato il "Controllo della Congestione", descritto in precedenza, e che risulti superata la soglia impostata sul numero di richieste simultanee.
 - *In presenza di Degrado Prestazionale*: Attivando questa opzione, la policy risulta applicabile solo in caso si rilevi un degrado prestazionale sullo specifico servizio corrispondente alla richiesta in gestione sul gateway. Per la rilevazione del degrado prestazionale si utilizzano le soglie "Tempo Medio di Risposta" impostate sia per le fruizioni che per le erogazioni. Come descritto in precedenza, tali soglie vengono definite per default nella sezione "Configurazione > Controllo del Traffico", ma possono essere ridefinite al livello del singolo connettore. Per il calcolo del tempo medio di risposta del servizio, da confrontare con la soglia impostata, si utilizza il criterio definito con i campi seguenti:
 - * *Modalità di Controllo*
 - * *Tempo Medio Risposta*

- * *Frequenza Intervallo Osservazione*
- * *Intervallo Osservazione*
- * *Finestra Osservazione*

Per tutti questi campi valgono le medesime descrizioni già riportate nella sezione precedente “Valori di Soglia”.

Applicabilità

Condizionale

☒

☒

Applicata solo in presenza di Congestione del Traffico ⓘ

☒

Applicata solo in presenza di Degrado Prestazionale ⓘ

Degrado Prestazionale

Modalità di Controllo

Realtime

Tempo Medio Risposta

Latenza Servizio

Intervallo Osservazione

Frequenza

Orario

Ore *

Finestra

Precedente

Fig. 8.14: Opzioni per l'applicabilità di una policy di rate limiting

Nota: Se si selezionano più opzioni di applicabilità queste si considerano connesse secondo l'operatore logico AND.

8.4.2 Policy Globali

Questa sezione consente di definire le policy di rate limiting che hanno un raggio d'azione che supera la singola erogazione/fruizione ed effettua quindi valutazioni su un campo più ampio.

L'attivazione di una Policy Globale segue in prevalenza il medesimo criterio già descritto nella sezione [Registrazione di una policy](#) riguardo il caso della configurazione di una singola erogazione/fruizione. Vi sono però alcune differenze che riguardano i criteri di raggruppamento, per il calcolo dei valori di soglia, e i criteri di filtro per l'applicabilità della policy.

Raggruppamento

Come descritto nella sezione *Registrazione di una policy* è possibile definire dei criteri di raggruppamento che consentono di verificare i valori di soglia. La logica è del tutto analoga a quella dell'operatore GROUP BY del linguaggio SQL.

I criteri di raggruppamento, per una policy a livello globale, sono maggiori rispetto a quelli descritti in precedenza (Fig. 8.15):

- *Fruizione/Erogazione*
- *Soggetto Erogatore*
- *API*
- *Azione/Risorsa*
- *Soggetto Fruitore*
- *Applicativo Fruitore*
- *Token*
- *Raggruppamento per Chiave*

Valori di Soglia

Ridefinisci Valori di Soglia ☐

Num. Massimo Richieste 100

Raggruppamento

Se abilitato, il calcolo del valore della soglia avviene raggruppando le richieste in funzione dei criteri selezionati

Stato

Fruizione / Erogazione ☐

Soggetto Erogatore ☐

API ☐

Soggetto Fruitore ☐

Applicativo Fruitore ☐

Token ☐

Chiave ☐

Fig. 8.15: Definizione criteri di raggruppamento per la policy di rate limiting

Filtro

Abilitando questa sezione è possibile indicare i criteri affinché la policy sia applicabile in base alle caratteristiche di ciascuna richiesta in ingresso. In assenza di filtro, la policy sarà valutata su tutte le richieste in ingresso che riguardano l'erogazione/fruizione che si sta configurando. I criteri di filtro, per una policy a livello globale, sono maggiori rispetto a quelli descritti in precedenza nella sezione *Registrazione di una policy* (Fig. 8.16):

- *Stato*: Opzione per abilitare/disabilitare il filtro.
- *Ruolo Gateway*: Opzione per filtrare le richieste di servizio in base al ruolo ricoperto dal gateway nella specifica richiesta: Fruitore o Erogatore.
- *Profilo*: Opzione per filtrare le richieste di servizio in base al profilo di utilizzo del Gateway. Nel caso si sia selezionata un singolo profilo (o se il gateway ne supporta uno solo) viene visualizzato il valore attuale in modo non modificabile.
- *Ruolo Erogatore*: Opzione per filtrare le richieste di servizio in base al ruolo posseduto dal soggetto erogatore. Tramite la lista è possibile selezionare uno tra i ruoli censiti nel registro. La selezione di un ruolo esclude la possibilità di selezionare un soggetto erogatore.
- *Soggetto Erogatore*: Opzione per filtrare le richieste di servizio in base al soggetto erogatore. Tramite la lista è possibile selezionare uno tra i soggetti censiti nel registro. La selezione di un soggetto esclude la possibilità di selezionare un ruolo erogatore.
- *API*: Opzione per filtrare le richieste in base alla API invocata. Tramite la lista è possibile selezionare una tra le API censite nel registro. Se è stato selezionato un soggetto erogatore, saranno elencati solo le API da esso erogate. Analogamente, se è stato selezionato un profilo, saranno elencate solo API relative a tale profilo.
- *Azione/Risorsa*: Opzione per filtrare le richieste di servizio in base all'azione/risorsa invocata. Tramite la lista è possibile selezionare una tra le azioni/risorse censite nel registro. Se è stato selezionato una API, saranno elencati solo le azioni ad essa appartenenti.
- *Ruolo Fruitore*: Opzione per filtrare le richieste di servizio in base al ruolo posseduto dal soggetto fruitore. Tramite la lista è possibile selezionare uno tra i ruoli censiti nel registro. La selezione di un ruolo esclude la possibilità di selezionare un soggetto fruitore.
- *Soggetto Fruitore*: Opzione per filtrare le richieste di servizio in base al soggetto fruitore. Tramite la lista è possibile selezionare uno tra i soggetti censiti nel registro. Se è stato selezionato un servizio, saranno elencati solo i soggetti fruitori del medesimo. La selezione di un soggetto esclude la possibilità di selezionare un ruolo fruitore.
- *Applicativo Fruitore*: Opzione per filtrare le richieste di servizio in base all'applicativo fruitore (opzione non disponibile nel caso di una erogazione). Tramite la lista è possibile selezionare uno tra i servizi applicativi censiti nel registro. Se sono stati selezionati servizi e/o soggetti, la lista presentata sarà filtrata di conseguenza.
- *Filtro per Chiave*: Si tratta di un'opzione avanzata che consente di filtrare le richieste in ingresso sul gateway in base ad una chiave che può essere specificata in maniera personalizzata. Questa parte è già stata descritta in maniera approfondita nella sezione *Registrazione di una policy*.

Nota: È possibile specificare più di un criterio di filtro; la logica applicata sarà quella dell'operatore AND.

8.4.3 Visualizzazione Statistiche Policy

Quando una policy è attivata si ha la possibilità di accedere ad una finestra che fornisce una sintesi dei dati statistici legati all'applicazione della policy in fase di controllo del traffico.

Per visualizzare questa finestra è sufficiente accedere all'elenco delle policy attivate ed utilizzare il collegamento "Visualizza" nella colonna "Runtime" (Fig. 8.17).

Filtro

| | | |
|--------------------|----------------------|---|
| Stato | abilitato | ▼ |
| Tipologia | Qualsiasi | ▼ |
| Profilo | API Gateway | ▼ |
| Ruolo Erogatore | Qualsiasi | ▼ |
| Soggetto Erogatore | Qualsiasi | ▼ |
| API | Qualsiasi | ▼ |
| Ruolo Richiedente | Qualsiasi | ▼ |
| Soggetto Fruitore | Qualsiasi | ▼ |
| Chiave | <input type="text"/> | |

Fig. 8.16: Definizione del filtro per l'istanza della policy di rate limiting

Si noti che saranno visualizzati dei dati solo dopo la data di attivazione della policy e cioè dopo che è transitata la prima richiesta cui viene applicata la policy.

I dati statistici riportati sono i seguenti:

- *Criterio di Collezionamento dei dati*: I criteri di raggruppamento utilizzati dalla policy.
- *Dati Generali*:
 - Il numero istantaneo delle richieste attive
 - la data di attivazione della policy (che corrisponde alla data di primo utilizzo della medesima)
- *Dati collezionati per la risorsa <nomeRisorsa>*: dati di sintesi sulle transazioni cui è stata applicata la policy.

Sono inoltre disponibili i seguenti collegamenti:

- *Refresh*: per aggiornare i dati visualizzati.
- *Reset Contatori*: per azzerare i valori visualizzati (solo nella modalità di controllo realtime).

8.4.4 Filtro o Raggruppamento Personalizzato

Nella sezione *Registrazione di una policy* è possibile utilizzare dei criteri di raggruppamento per il valore di soglia o un filtro di applicabilità personalizzato in modo da definire un comportamento specifico per le proprie esigenze di servizio. Una configurazione personalizzata richiede la realizzazione di un plugin che contiene la logica di filtro e/o il raggruppamento personalizzato; il plugin consiste nell'implementazione di una classe java che implementa l'interfaccia:

Configurazione > Controllo del Traffico - Policy > **OccupazioneBanda-ControlloRealtimeOrario**

Informazioni Runtime

[Refresh](#)

PdD OpenSPCoop Enterprise

[Reset Contatori](#)

Stato Runtime

```
=====
Criterio di Collezionamento dei Dati
  Disabilitato
Dati Generali
  Richieste Attive: 0
  Data Attivazione Policy: 2017-08-09_15:26:26,223
Dati collezionati per la risorsa 'OccupazioneBanda'
  Modalità di Controllo: realtime
  Finestra Osservazione: corrente
  Intervallo [2017-08-09_15:00:00.000 - 2017-08-09_15:59:59.999]
  Numero Richieste Accettate: 2
  Contatore: 6 kb (6869 bytes)
  Valore Medio: 3 kb (3434 bytes)
  Numero Richieste Bloccate: 0
=====
```

Fig. 8.17: Dati statistici relativi ad una policy di rate limiting

```
package org.openspcoop2.pdd.core.controllo_traffico.plugins;
public interface IRateLimiting {
    public String estraiValoreFiltro(Logger log,Dati datiRichiesta) throws PluginsException;
    public String estraiValoreCollezionamentoDati(Logger log,Dati datiRichiesta) throws PluginsException;
}
```

La classe realizzata deve essere successivamente registrata tramite una entry da aggiungere all'interno del file (da creare se non esiste) */etc/govway/govway_local.classRegistry.properties* di GovWay:

```
org.openspcoop2.pdd.controlloTraffico.rateLimiting.<tipo>=<fully qualified class name>
```

La stringa *<tipo>* diventa utilizzabile come “Tipo Personalizzato” da indicare in fase di configurazione per un criterio di filtro personalizzato (Fig. 8.18) e/o per un criterio di raggruppamento personalizzato (Fig. 8.19).

Filtro per Chiave

Stato ☒

Tipologia PluginBased ▼

Tipo Personalizzato *

Valore *

Fig. 8.18: Filtro Personalizzato

Raggruppamento per Chiave

Stato ☒

Tipologia PluginBased ▼

Tipo Personalizzato *

Fig. 8.19: Raggruppamento Personalizzato

8.5 Token Policy

Per poter definire politiche di controllo degli accessi basate sui Bearer Token o per poterne spedire uno verso l'endpoint associato ad un connettore è necessario creare delle Token Policy da riferire nelle configurazioni degli specifici servizi.

La gestione delle Token Policy si effettua andando alla sezione *Configurazione > Token Policy* della govwayConsole. Per creare una nuova policy si utilizza il pulsante *Aggiungi*. Il form di creazione appare inizialmente come quello illustrato in Fig. 8.22.

Token Policy > Aggiungi

Note: (*) Campi obbligatori

Token Policy

Tipo *

Nome *

Descrizione

SALVA

Fig. 8.20: Creazione di una Token Policy

Inizialmente si inseriscono i dati identificativi:

- *Nome*: nome univoco da assegnare alla policy
- *Tipo*: determina il tipo di policy:
 - *Validazione*: definisce una policy utilizzabile per validare Bearer Token nel Controllo degli Accessi (*Autenticazione Token*)
 - *Negoziazione*: definisce i criteri per la negoziazione di un Bearer Token poi utilizzato sui connettori nei quali sarà associata la policy (*Autenticazione Token*)
- *Descrizione*: testo di descrizione generale della policy

I parametri richiesti differiscono a seconda del tipo selezionato. Le sezioni successive dettagliano i due tipi supportati.

8.5.1 Token Negoziazione Policy

Per poter definire politiche che consentono di spedire un Bearer Token verso l'endpoint associato ad un connettore è necessario creare delle Token Policy da riferire nelle configurazioni degli specifici servizi. La gestione delle Token Policy si effettua andando alla sezione *Configurazione > Token Policy* della govwayConsole. Per creare una nuova policy si utilizza il pulsante *Aggiungi*. Il form di creazione appare inizialmente come quello illustrato in Fig. 8.22.

Inizialmente si inseriscono i dati identificativi:

- *Nome*: nome univoco da assegnare alla policy

Token Policy

Tipo *

Negoziazione ▼

Nome *

Descrizione

Token Endpoint

Tipo

Client Credentials ▼

URL *

http://

Connection Timeout *

10000

Read Timeout *

120000

Https

☐

Proxy

☐

Autenticazione Client

Basic

☐

Bearer

☐

Https

☐

Configurazione

Scope

Elencare più scope separandoli con la virgola

Audience

Token Forward

Modalità

RFC 6750 - Bearer Token Usage (Authorization Request ▼)

Fig. 8.21: Informazioni generali di una Token Policy

- *Tipo*: deve essere selezionato il tipo *Negoziazione*
- *Descrizione*: testo di descrizione generale della policy

Al passo successivo si inseriscono le Informazioni Generali. Nella sezione *Token Endpoint* si specifica il tipo di negoziazione e i vari parametri necessari:

- *Tipo*: indica la modalità di negoziazione del token. I valori possibili sono:
 - *Client Credentials*: modalità di negoziazione “Client Credentials Grant” descritta nel RFC 6749 (<https://tools.ietf.org/html/rfc6749#page-40>).
 - *Resource Owner Password Credentials*: modalità di negoziazione “Resource Owner Password Credentials Grant” descritta nel RFC 6749 (<https://tools.ietf.org/html/rfc6749#page-37>).
- *URL*: endpoint del servizio di negoziazione token.
- *Connection Timeout*: Tempo massimo in millisecondi di attesa per stabilire una connessione con il server di negoziazione token.
- *Read Timeout*: Tempo massimo in millisecondi di attesa per la ricezione di una risposta dal server di negoziazione token.
- *Https*: Parametri di configurazione nel caso in cui il server di negoziazione token richieda un accesso Https.
- *Proxy*: Parametri di configurazione nel caso in cui il server di negoziazione token richieda l’uso di un proxy per l’accesso.

Successivamente devono essere forniti i dati di configurazione specifici dell’autenticazione utente, se il tipo di negoziazione selezionato è “Resource Owner Password Credentials”:

- *Username e Password*: Dovranno essere forniti Username e Password dell’utente per cui verrà effettuata la negoziazione del token.

Successivamente devono essere forniti i dati di configurazione specifici dell’autenticazione client:

- *Autenticazione Http Basic*: flag da attivare nel caso in cui il servizio di negoziazione richieda autenticazione di tipo HTTP-BASIC. In questo caso dovranno essere forniti Client-ID e Client-Secret nei campi successivi.
- *Autenticazione Bearer*: flag da attivare nel caso in cui il servizio di negoziazione richieda autenticazione tramite un bearer token. Quest’ultimo dovrà essere indicato nel campo seguente.
- *Autenticazione Https*: flag da attivare nel caso in cui il servizio di negoziazione richieda autenticazione di tipo Https. In questo caso dovranno essere forniti tutti i dati di configurazione nei campi seguenti.

Nella sezione “Configurazione” potranno invece essere definiti ulteriori criteri che riguardano la richiesta di un token:

- *Scope*: Elenco di scope utente richiesti.
- *Audience*: Audience per il quale si vorrebbe ottenere il token.

Infine nella sezione “Token Forward” si può configurare la modalità di inoltro del token verso l’endpoint del connettore a cui verrà associata la policy che stiamo definendo:

- *RFC 6750 - Bearer Token Usage (Authorization Request Header Field)*: Il token viene inoltrato al destinatario utilizzando l’header Authorization presente nella richiesta HTTP.
- *RFC 6750 - Bearer Token Usage (URI Query Parameter)*: Il token viene inoltrato al destinatario tramite parametro access_token della Query String.
- *Header HTTP*: Il token viene inoltrato al destinatario utilizzando un header HTTP il cui nome deve essere specificato nel campo seguente.
- *Parametro URL*: Il token viene inoltrato al destinatario utilizzando un parametro della Query String il cui nome deve essere specificato nel campo seguente.

8.5.2 Token Validazione Policy

Per poter definire politiche di controllo degli accessi basate sui Bearer Token è necessario creare delle Token Policy da riferire nelle configurazioni degli specifici servizi. La gestione delle Token Policy si effettua andando alla sezione *Configurazione > Token Policy* della govwayConsole. Per creare una nuova policy si utilizza il pulsante *Aggiungi*. Il form di creazione appare inizialmente come quello illustrato in [Fig. 8.22](#).

Token Policy > **Aggiungi**

Note: (*) Campi obbligatori

Token Policy

Nome *

Descrizione

Informazioni Generali

Token

Posizione *

Tipo *

Elaborazione Token

Token Introspection ☐

OIDC - UserInfo ☐

Token Forward ☐

Invia **Cancella**

Fig. 8.22: Informazioni generali di una Token Policy

Inizialmente si inseriscono i dati identificativi:

- *Nome*: nome univoco da assegnare alla policy
- *Tipo*: deve essere selezionato il tipo *Validazione*
- *Descrizione*: testo di descrizione generale della policy

Al passo successivo si inseriscono le Informazioni Generali. Nella sezione *Token* si specifica il tipo di token accettato e il metodo di passaggio:

- *Posizione*: indica la modalità di passaggio del token da parte dell'applicativo richiedente. I valori possibili sono:
 - *RFC 6750 - Bearer Token Usage*: la modalità di passaggio del token è una qualsiasi delle tre previste dallo standard RFC 6750 (le tre opzioni successive a questa).
 - *RFC 6750 - Bearer Token Usage (Authorization Request Header Field)*: la modalità di passaggio del token è quella che prevede l'inserimento nell'header «Authorization» del messaggio di richiesta. Ad esempio:

```
GET /resource HTTP/1.1
Host: server.example.com
Authorization: Bearer mF_9.B5f-4.1JqM
```

- *RFC 6750 - Bearer Token Usage (Form-Encoded Body Parameter)*: la modalità di passaggio del token è quella di inserirlo nel body della richiesta, eseguita con una POST, utilizzando il parametro *access_token*, come ad esempio:

```
POST /resource HTTP/1.1
Host: server.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

access_token=mF_9.B5f-4.1JqM
```

- *RFC 6750 - Bearer Token Usage (URI Query Parameter)*: la modalità di passaggio del token è quella di utilizzare il parametro *access_token* della Query String, come ad esempio:

```
GET /resource?access_token=mF_9.B5f-4.1JqM HTTP/1.1
Host: server.example.com
```

- *Header HTTP*: la modalità di passaggio del token è quella di inserirlo in un header http custom, il cui nome deve essere fornito nel campo *Nome Header Http*, che appare di seguito.
 - *Parametro URL*: la modalità di passaggio del token è quella di inserirlo in un parametro custom della query string. Il nome del parametro deve essere fornito nel campo *Nome Parametro URL*, che appare di seguito.
- *Tipo*: specifica il tipo di token che il gateway attende di ricevere. I valori possibili sono:
 - *JWS*: un JSON Web Token di tipo «Signed».
 - *JWE*: un JSON Web Token di tipo «Encrypt».
 - *Opaco*: un generico token di tipo non specificato.

Nella sezione *Elaborazione Token* si specificano le azioni che si possono compiere durante la fase di elaborazione del token ricevuto. Le opzioni disponibili sono:

- Validazione JWT
- Token Introspection
- OIDC - UserInfo
- Token Forward

Le sezioni successive dettagliano questi elementi.

Validazione JWT

Nel caso in cui il token sia di tipo JWT (quindi JWE o JWS), questa opzione attiva la validazione basata su tale standard (Fig. 8.23).

Validazione JWT

Claims Parser * RFC 7519 - JSON Web Token

KeyStore

Tipo * PKCS12

File *

Password *

Alias Chiave Privata *

Password Chiave Privata *

Fig. 8.23: Dati di configurazione della validazione JWT

I dati da inserire sono:

- *Claims Parser*: indica il tipo di parser che deve essere utilizzato per la validazione del token JWT. I valori possibili sono:
 - *RFC 7519 - JSON Web Token*
 - *OpenID Connect - ID Token*
 - *Google - ID Token*
 - *Personalizzato*: nel caso del parser personalizzato occorre fornire il relativo `ClassName` della classe con la logica di parsing.
- *KeyStore*: I parametri di configurazione del keystore da utilizzare per il servizio di validazione.

Token Introspection

Questa sezione consente di attivare la validazione del token ricevuto attraverso un servizio di Token Introspection i cui dati di accesso devono essere forniti in questo contesto (Fig. 8.24).

Per il corretto puntamento al servizio di Token Introspection devono essere forniti in prima istanza i parametri generali legati all'endpoint riferito:

- *Connection Timeout*: Tempo massimo in millisecondi di attesa per stabilire una connessione con il server di validazione token.
- *Read Timeout*: Tempo massimo in millisecondi di attesa per la ricezione di una risposta dal server di validazione token.
- *Https*: Parametri di configurazione nel caso in cui il server di validazione token richieda un accesso Https.
- *Proxy*: Parametri di configurazione nel caso in cui il server di validazione token richieda l'uso di un proxy per l'accesso.

Endpoint Token

Connection Timeout * 10000

Read Timeout * 120000

Https ☐

Proxy ☐

Token Introspection

Tipo * RFC 7662 - Introspection

URL * http://

Autenticazione Http Basic ☐

Autenticazione Bearer ☐

Autenticazione Https ☐

Fig. 8.24: Dati di puntamento al servizio di Token Introspection

Successivamente devono essere forniti i dati di configurazione specifici del servizio di Token Introspection:

- *Tipo*: tipologia del servizio. A scelta tra i seguenti valori:
 - *RFC 7662 - Introspection*: Servizio di introspection conforme allo standard RFC 7662. Richiede che vengano forniti i seguenti dati:
 - * *URL*: endpoint del servizio di introspection.
 - * *Autenticazione Http Basic*: flag da attivare nel caso in cui il servizio di introspection richieda autenticazione di tipo HTTP-BASIC. In questo caso dovranno essere forniti Username e Password nei campi successivi.
 - * *Autenticazione Bearer*: flag da attivare nel caso in cui il servizio di introspection richieda autenticazione tramite un token. Quest'ultimo dovrà essere indicato nel campo seguente.
 - * *Autenticazione Https*: flag da attivare nel caso in cui il servizio di introspection richieda autenticazione di tipo Https. In questo caso dovranno essere forniti tutti i dati di configurazione nei campi seguenti.
 - *Google - TokenInfo*: Riferimento al servizio di token introspection di Google. L'unico campo da fornire in questo caso è la URL del servizio. Il sistema precompila questo campo con il valore di default <https://www.googleapis.com/oauth2/v3/tokeninfo>.
 - *Personalizzato*: Questa opzione consente di configurare un servizio di Token Introspection personalizzato (Fig. ??).

Configurazione personalizzata del servizio di Token Introspection

I dati da fornire sono:

- *URL*: la URL del servizio di introspection.

Token Introspection

Tipo *

URL *

Http Method *

Posizione Token *

Nome Parametro URL *

Claims Parser *

ClassName *

Autenticazione Http Basic ☐

Autenticazione Bearer ☐

Autenticazione Https ☐

- *Http Method*: Il metodo HTTP che deve essere utilizzato per la chiamata al servizio di introspection.
- *Posizione Token*: Il metodo di passaggio del token al servizio di introspection. Sono supportati i classici metodi: HTTP Authorization Bearer, Header HTTP, Parametro URL e Parametro Form-Encoded Body. Negli ultimi tre casi sarà necessario fornire il nome dell'header o del parametro.
- *Claims Parser*: Il metodo di parsing dei claims che vengono restituiti dal servizio di introspection. I valori possibili sono: RFC 7662 - Introspection, Google - TokenInfo e Personalizzato. In quest'ultimo caso si dovrà fornire il ClassName della classe contenente la logica di parsing.
- *Autenticazione*: Analogamente a quanto visto in precedenza è necessario indicare con il flag opportuno il tipo di autenticazione richiesta dal servizio di introspection personalizzato.

OIDC - UserInfo

Sezione per attivare la richiesta al servizio di UserInfo per ottenere i dati inerenti l'utente possessore del token ricevuto (Fig. 8.25).

Per il corretto puntamento al servizio di UserInfo devono essere forniti in prima istanza i parametri generali legati all'endpoint riferito, che sono in comune con quelli del servizio di Token Introspection, e quindi già descritti in precedenza.

Successivamente si dovranno fornire i dati di configurazione specifici per il servizio UserInfo, che sono:

- *Tipo*: Si seleziona il tipo di servizio UserInfo riferito. I valori possibili sono:
 - *OpenID Connect - UserInfo*: servizio di UserInfo standard OpenID Connect.
 - *Google - UserInfo*: servizio UserInfo di Google. La URL di default del servizio viene inserita automaticamente.

The screenshot displays two configuration panels in a web interface. The top panel, titled 'Endpoint Token', contains four settings: 'Connection Timeout' with a value of 10000, 'Read Timeout' with a value of 120000, 'Https' with an unchecked checkbox, and 'Proxy' with an unchecked checkbox. The bottom panel, titled 'OIDC - UserInfo', contains four settings: 'Tipo' with a dropdown menu showing 'OpenID Connect - UserInfo', 'URL' with a text input field containing 'http://', 'Autenticazione Http' with an unchecked checkbox, 'Autenticazione Bearer' with an unchecked checkbox, and 'Autenticazione Https' with an unchecked checkbox. All fields have a red asterisk indicating they are required.

Fig. 8.25: Dati di puntamento al servizio di UserInfo

- *Personalizzato*: si consente di fornire i dati di configurazione di un servizio personalizzato di UserInfo. I dati di configurazione sono gli stessi già descritti nel caso della configurazione del servizio di Token Introspection personalizzato.
- *URL*: La URL del servizio di UserInfo.
- *Autenticazione*: La configurazione del metodo di autenticazione, quando applicabile.

Token Forward

Azione di elaborazione che consiste nell'inoltro del token ricevuto al destinatario. Una volta attivata questa opzione, devono essere indicate le seguenti informazioni:

- *Originale*: opzione che consente di inoltrare il token originale al destinatario. Attivando questo flag è necessario specificare la modalità di inoltro a scelta tra le seguenti opzioni:
 - *Come è stato ricevuto*: Il token viene inoltrato al destinatario utilizzando lo stesso metodo con cui è stato ricevuto dal gateway.
 - *RFC 6750 - Bearer Token Usage (Authorization Request Header Field)*: Il token viene inoltrato al destinatario utilizzando l'header Authorization presente nella richiesta HTTP.
 - *RFC 6750 - Bearer Token Usage (URI Query Parameter)*: Il token viene inoltrato al destinatario tramite parametro access_token della Query String.
 - *Header HTTP*: Il token viene inoltrato al destinatario utilizzando un header HTTP il cui nome deve essere specificato nel campo seguente.

- *Parametro URL*: Il token viene inoltrato al destinatario utilizzando un parametro della Query String il cui nome deve essere specificato nel campo seguente.
- *Informazioni Raccolte*: opzione disponibile quando è stata abilitata una delle azioni di validazione del token (introspection, user info o validazione JWT), consente di veicolare i dati ottenuti dal servizio di validazione, al destinatario. Una volta attivato il flag è necessario specificare la modalità di inoltro dei dati selezionando una tra le opzioni seguenti:
 - *GovWay Headers*: I dati raccolti dal token vengono inseriti nei seguenti header HTTP:

```
GovWay-Token-Issuer
GovWay-Token-Subject
GovWay-Token-Username
GovWay-Token-Audience
GovWay-Token-ClientId
GovWay-Token-IssuedAt
GovWay-Token-Expire
GovWay-Token-NotToBeUsedBefore
GovWay-Token-Scopes
GovWay-Token-FullName
GovWay-Token-FirstName
GovWay-Token-MiddleName
GovWay-Token-FamilyName
GovWay-Token-EMail
```

- *GovWay JSON*: I dati raccolti dal token vengono inseriti in un oggetto JSON, il cui JsonSchema è il seguente:

```
{
  "required" : [ "id" ],
  "properties": {
    "id": {"type": "string"},
    "issuer": {"type": "string"},
    "subject": {"type": "string"},
    "username": {"type": "string"},
    "audience": {"type": "string"},
    "clientId": {"type": "string"},
    "iat": {
      "type": "string",
      "format": "date-time"
    },
    "expire": {
      "type": "string",
      "format": "date-time"
    },
    "scope": {
      "type": "string",
      "format": "date-time"
    },
    "roles": {
      "type": "array",
      "items": {"type": "string"}
    },
    "scope": {
      "type": "array",
      "items": {"type": "string"}
    },
    "userInfo": {
```

(continues on next page)

(continua dalla pagina precedente)

```

    "type": "object",
    "properties": {
      "fullName": {"type": "string"},
      "firstName": {"type": "string"},
      "middleName": {"type": "string"},
      "familyName": {"type": "string"},
      "email": {"type": "string"},
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "additionalProperties": false
}

```

Il JSON risultante viene inserito nell'Header HTTP *GovWay-Token*.

- *GovWay JWS*: I dati raccolti dal token vengono inseriti in un oggetto JSON, come descritto al punto precedente. In questo caso il token JSON viene inserito successivamente in un JWT e quindi firmato. Il JWS risultante viene inserito nell'Header HTTP *GovWay-JWT*.
- *JSON*: Le informazioni ottenute dai servizi di introspection, userinfo o il json estratto dal token jwt dopo la validazione, vengono inseriti negli header http o proprietà delle url indicati.

Nota: Le informazioni sono esattamente quelle recuperate dai servizi originali (o presenti nel token originale nel caso di validazione jwt).

- *JWS/JWE*: Ugualo alla modalità JSON con la differenza che negli header http, o nelle proprietà delle url, vengono inseriti dei JWT firmati (caso JWS) o cifrati (caso JWE) contenenti al loro interno il JSON.

8.6 Tags

La sezione *Configurazione > Tags* è dedicata alla gestione dei tags che possono essere utilizzati per la classificazione delle API presenti nel registro.

I tags possono essere creati direttamente durante la registrazione di una API, oppure da questa sezione in maniera più sistematica e assegnando loro un tipo, Soap o Rest, che indica l'ambito di utilizzo del tag stesso.

La sezione mostra l'elenco dei tags disponibili (Fig. 8.26).

L'elenco dei tag può essere filtrato impostando, nella barra dei filtri a comparsa, un pattern per il nome o un tipo. Oltre ad aggiungere ed eliminare i tag esistenti è possibile esportarli in blocco.

Col pulsante *Aggiungi* si apre il form per creare un nuovo tag (Fig. 8.27).

Per creare un tag si inseriscono i seguenti dati:

- *Nome*: il nome del tag
- *Descrizione*: descrizione del tag
- *Tipo*: serve per indicare per quali API è possibile utilizzare il tag: SOAP, REST o Qualsiasi.

| Tags | | | |
|--------------------------|---|-----------|---|
| | | | Visualizzati record [1-8] su 8 |
| <input type="checkbox"/> | Nome | Tipo | |
| <input type="checkbox"/> | altroTag | Qualsiasi | |
| <input type="checkbox"/> | Anagrafica | Qualsiasi | |
| <input type="checkbox"/> | PagamentiTelematici | Qualsiasi | |
| <input type="checkbox"/> | PagamentiTelematiciREST | Rest | |
| <input type="checkbox"/> | PagamentiTelematiciSOAP | Soap | |
| <input type="checkbox"/> | tagTest | Qualsiasi | |
| <input type="checkbox"/> | tagTest1 | Qualsiasi | |
| <input type="checkbox"/> | tagTest2 | Qualsiasi | |
| | | | <div>ESPORTA</div> <div>ELIMINA</div> <div>AGGIUNGI</div> |

Fig. 8.26: Elenco dei tags

Tags > Aggiungi

Note: (*) Campi obbligatori

Tag

Nome *

Descrizione

Tipo

SALVA

Fig. 8.27: Creazione di un tag

8.7 Utenti

La sezione *Configurazione > Utenti* è dedicata alla gestione degli utenti dei cruscotti grafici govwayConsole e govwayMonitor.

Prima di descrivere le funzionalità relative alla gestione utenti è necessario fare una premessa sull'organizzazione dei permessi che sono assegnabili ad un utente.

Le funzionalità delle console grafiche sono partizionate in gruppi cui corrispondono puntuali permessi che possono essere concessi agli utenti per limitarne l'operatività. Vediamo quali sono i gruppi funzionali, e conseguentemente i permessi associabili a ciascun utente:

- *Registro*
 - *Gestione API [S]* - Gestione delle entità di configurazione dei servizi, quali: API, Erogazioni, Fruizioni, ecc.
- *GovWay Monitor*
 - *Monitoraggio [D]* - Accesso alle funzionalità di monitoraggio della console govwayMonitor.
 - *Reportistica [R]* - Accesso alle funzionalità di reportistica della console govwayMonitor.
- *Strumenti*
 - *Auditing [A]* - Accesso alle funzionalità di consultazione delle tracce del servizio di Auditing.
- *Configurazione*
 - *[C]* - Accesso alle funzionalità di configurazione. Queste funzionalità sono quelle presenti nel menu di navigazione nel gruppo *Configurazione* e riguardano: tracciamento, controllo del traffico, import-export, ecc.

- [U] - Possibilità di gestire gli utenti delle console. Gli utenti con questo permesso, sono di fatto dei superutenti in quanto possono assumere l'identità di un qualunque utente del sistema.
- *Altri Permessi (visibili solo configurazione specifica del prodotto)*
 - [P] - Gestione delle entità di configurazione degli Accordi di Cooperazione e Servizi Composti.
 - [M] - Accesso alle code messaggi sul gateway. Questa autorizzazione consente ad esempio di consultare i messaggi presenti nelle Message Box dell'Integration Manager ed eventualmente effettuare delle rimozioni.

L'applicazione, al termine dell'installazione, contiene una utenza (credenziali indicate durante l'esecuzione dell'installer) che permette di effettuare tutte le principali operazioni di gestione.

Gli utenti in possesso del permesso [U] possono creare dei nuovi utenti. La maschera di creazione di un nuovo utente è quella mostrata in [Fig. 8.28](#).

Le informazioni da inserire sono:

- *Informazioni Utente*
 - *Nome*
- *Permessi di Gestione*: sezione che consente di assegnare i permessi all'utente e quindi decidere quali funzionalità rendergli accessibili.
- *Profilo di Interoperabilità*: sezione che consente di decidere quali, tra i profili disponibili, rendere accessibili all'utente.
- *Visibilità dati tramite govwayMonitor*: questa sezione è visibile solo se è stato abilitato uno dei permessi «Gov-Way Monitor». In questo contesto è possibile stabilire la visibilità dell'utente sulla console GovWay Monitor riguardo i seguenti:
 - *Soggetti*: opzione visibile solo se attiva la modalità multi-tenant, consente di limitare la visibilità delle entità di monitoraggio ai soli soggetti interni indicati in una whitelist. Per configurare la whitelist è necessario salvare l'utente da creare e successivamente accedere in editing. In alternativa è possibile attivare il flag «Tutti» per non assegnare limitazioni.
 - *API*: consente di limitare la visibilità delle entità di monitoraggio alle sole API indicate in una whitelist. Per configurare la whitelist è necessario salvare l'utente da creare e successivamente accedere in editing. In alternativa è possibile attivare il flag «Tutti» per non assegnare limitazioni.
- *Modalità Interfaccia*: opzione per decidere quale modalità, tra standard e avanzata, è quella di default per l'utente.
- *Password*: sezione per l'impostazione della password dell'utente.

Nota: I criteri minimi di sicurezza che una password deve soddisfare sono configurabili agendo sul file <directory-lavoro>/consolePassword.properties:

```
# Abilitare l'opzione seguente per poter autenticare:
# La password deve rispettare tutti i vincoli impostati

# Deve soddisfare le seguenti espressioni regolari
#passwordVerifier.regularExpression.EXP1=regl
#..
#passwordVerifier.regularExpression.EXP2=regn

# Non deve contenere il nome di login dell'utente
passwordVerifier.notContainsLogin=true
```

(continues on next page)

Utenti > Aggiungi

Note: (*) Campi obbligatori

Informazioni Utente

Nome *

Permessi di Gestione

Registro

Gestione API [S] ☐

GovWay Monitor

Monitoraggio [D] ☐

Reportistica [R] ☐

Strumenti

Auditing [A] ☐

Configurazione

Configurazione Generale [C] ☐

Utenti [U] ☐

Profilo di Interoperabilità

API Gateway ☐

SPCoop ☐

eDelivery ☐

Fatturazione Elettronica ☐

Modalità Interfaccia

Tipo

Password

Password *

Conferma Password *

La password deve rispettare i seguenti vincoli:

- non deve contenere il nome di login dell'utente
- deve essere composta almeno da 8 caratteri
- deve contenere almeno una lettera minuscola (a - z)
- deve contenere almeno una lettera maiuscola (A - Z)
- deve contenere almeno un numero (0 - 9)
- deve contenere almeno un carattere non alfanumerico (ad esempio, !, \$, #, %, @)

SALVA

Fig. 8.28: Creazione nuovo utente

(continua dalla pagina precedente)

```
# Non deve corrispondere ad una delle seguenti parole riservate
#passwordVerifier.restrictedWords=root, admin, administrator, amministratore

# Deve essere composta almeno da x caratteri
passwordVerifier.minLength=8

# Non deve essere composta da più di x caratteri
#passwordVerifier.maxLength=20

# Deve contenere almeno una lettera minuscola (a - z)
passwordVerifier.lowerCaseLetter=true

# Deve contenere almeno una lettera maiuscola (A - Z)
passwordVerifier.upperCaseLetter=true

# Deve contenere almeno un numero (0 - 9)
passwordVerifier.includeNumber=true

# Deve contenere almeno un carattere non alfabético (ad esempio, !, $, #, %, _
→ @)
passwordVerifier.includeNotAlphanumericSymbol=true


# Tutti i caratteri utilizzati devono essere differenti
#passwordVerifier.allDistinctCharacters=true
```

La pagina indice della sezione Utenti visualizza gli utenti già presenti nel sistema con i relativi permessi e i link per modificarli o assumerne l'identità (Fig. 8.29)

| Utenti | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--|---|
| Visualizzati record [1-6] su 6 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Profilo Utente | Modalità Interfaccia | Profilo | Permessi di Gestione | Cambia identità |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | <u>amministratore</u> | avanzata | Tutti | S,C,M,A,U | Accedi |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | <u>config</u> | standard | API Gateway | C | Accedi |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | <u>giuseppe</u> | standard | Tutti | S,D,R,C,A,U | |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | <u>operatore</u> | standard | Tutti | D,R | |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | <u>operatore2</u> | standard | API Gateway | D,R | |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | <u>test</u> | standard | SPCcoop, API Gateway | S,C | Accedi |
| | | | | | <input type="button" value="ELIMINA"/> | <input type="button" value="AGGIUNGI"/> |

Fig. 8.29: Lista degli utenti

Nota: La password generata e assegnata all'utente viene visualizzata solamente nell'avviso visualizzato in seguito alla creazione (Fig. 8.30) e successivamente non è più consultabile.



Attenzione

Utente e Password generata

Di seguito vengono riportate le credenziali associate all'utente prova.
L'informazione viene visualizzata in questo avviso e successivamente non sarà più consultabile.

Utente

Password

Si prega di copiarle e custodirle attentamente.

CHIUDI

Fig. 8.30: Avviso di copia delle credenziali dell'utente

Nel caso di smarrimento della password è necessario procedere con la generazione di una nuova password (Fig. 8.31).

8.8 Importa

L'importazione di entità nel registro può essere effettuata tramite la sezione accessibile con la voce di menu *Importa* presente nella sezione *Configurazione*.

Gli archivi che possono essere importati devono essere nel formato atteso da govway e sono ottenibili:

- attraverso un'esportazione effettuabile tramite govwayConsole come indicato nella sezione *Esporta*
- scaricando le govlets disponibili sul sito del progetto che permettono di pre-configurare GovWay per una specifica API

Il form che compare per l'importazione è quello riportato in Fig. 8.32. I passi da eseguire sono i seguenti:

- *Validazione Documenti* (disponibile solamente con interfaccia in modalità avanzata, per default è abilitato): Se attivato, questo flag indica che i documenti presenti nell'archivio vengono validati prima di essere importati (es. wsdl, xsd, openapi 3, swagger 2 ...).
- *Aggiornamento*: Se attivato, questo flag indica che l'archivio da importare costituisce un aggiornamento del registro attuale. Gli elementi presenti nell'archivio, che risultano già esistere sul registro di GovWay, verranno aggiornati solamente se il flag viene abilitato.

Password

Modifica ☒

Password *

La password deve rispettare i seguenti vincoli:

- non deve contenere il nome di login dell'utente
- deve essere composta almeno da 8 caratteri
- deve contenere almeno una lettera minuscola (a - z)
- deve contenere almeno una lettera maiuscola (A - Z)
- deve contenere almeno un numero (0 - 9)
- deve contenere almeno un carattere non alfanumerico (ad esempio, !, \$, #, %, @)

Fig. 8.31: Aggiornamento delle credenziali dell'utente

- *Policy di Configurazione*: eventuali policy globali (Token, Rate Limiting) presenti nell'archivio verranno importate solamente se il flag viene abilitato.
- *Configurazione di GovWay*: una eventuale configurazione presente nell'archivio verrà importata solamente se il flag viene abilitato.
- Selezionare dal filesystem il file che corrisponde all'archivio che deve essere importato.

Importa

Importa

Validazione Documenti ☒ Le interfacce delle API (Wsd, OpenAPI 3) vengono validate

Aggiornamento ☐ Gli elementi già esistenti verranno aggiornati

Policy di Configurazione ☐ Eventuali policy globali (Token, Rate Limiting) presenti nell'archivio verranno importate

Configurazione di GovWay ☐ Una eventuale configurazione presente nell'archivio verrà importata

File No file chosen

Fig. 8.32: Importazione di entità nel registro

Nota: Attraverso l'abilitazione di configurazioni avanzate relative ai Profili di Interoperabilità può comparire una ulteriore scelta iniziale che serve ad indicare la modalità cui fanno riferimento le entità contenute nell'archivio da importare.

Ad esempio, per il Profilo SPCoop se viene abilitata la proprietà “org.openspcoop2.protocol.spcoop.packageSICA” nel file locale “/etc/govway/spcoop_local.properties”, verrà richiesto quale tipo di archivio si vuole importare a scelta

tra:

- *spcoop*: il formato standard basato sulle specifiche SPCoop
- *govlet*: il formato di govway

8.9 Esporta

L'esportazione dei dati di configurazione dalla govwayConsole è possibile nei modi seguenti:

- Selezionando singolarmente le entità di configurazione da esportare, come ad esempio «Erogazioni» o «API», e premendo il pulsante *Esporta* (Fig. 8.33).




Fig. 8.33: Esportazione di singole entità del registro

Dopo aver selezionato il pulsante «Esporta», una seconda maschera (Fig. 8.34) riporta le seguenti informazioni:

- *Profilo Interoperabilità*: indicazione del profilo cui fa riferimento l'esportazione.
- *Soggetto*: indicazione del dominio cui fa riferimento l'esportazione.
- *Tipologia archivio*: se previsto dal Profilo di Interoperabilità, fa selezionare la tipologia di archivio da produrre. Il default è il formato *Govlet* standard di esportazione di Govway.
- *Policy di Configurazione*: se il flag viene abilitato vengono incluse nell'archivio esportato le policy globali (Token, Rate Limiting) condivise tra più API
- *Elementi di Registro*: se il flag viene abilitato vengono incluse nell'archivio esportato anche gli elementi del registro riferiti da quelli selezionati.

Fig. 8.34: Esportazione di entità nel registro: parametri

- Tramite la voce di menu *Configurazione > Esporta* che presenta le opzioni mostrate in Fig. 8.35.

Le opzioni presenti sono:

- *Profilo Interoperabilità*: indica quale profilo riguarda l’esportazione che si sta effettuando
- *Tipologia Archivio*: nei casi che lo prevedono, consente di specificare il formato dell’archivio di esportazione da produrre.
- *Modalità*: consente di specificare cosa esportare tra le seguenti possibilità:
 - * *Esportazione completa*: esportazione dell’intero repository di configurazione (limitatamente al profilo di interoperabilità selezionato, se diverso da «Tutti»).
 - * *Registro*: esporta solo le entità del registro (erogazioni, fruizioni, api, ecc)
 - * *Configurazione*: esporta solo le entità della sezione Configurazione (token policy, tracciamento, ecc).

Il formato dell’archivio prodotto come risultato dell’esportazione dipende dalla modalità cui fanno riferimento le entità selezionate.

8.10 Auditing

In questa sezione descriviamo le modalità di configurazione del servizio di auditing, al fine di definire quali informazioni devono essere tracciate, con che formato e con che livello di dettaglio.

Gli utenti con permesso [C] Configurazione (vedi sezione *Utenti*) hanno la possibilità di configurare il servizio di auditing, al fine di stabilire cosa tracciare, con che formato e con che livello di dettaglio.




Fig. 8.35: Esportazione di entità nel registro

L'accesso alla funzionalità di configurazione del servizio di auditing avviene tramite la voce *Auditing* nella sezione *Configurazione* del menu laterale sinistro.

Se la maschera si presenta come in Fig. 8.36 il servizio di auditing è disabilitato e quindi nessun dato verrà tracciato.



Fig. 8.36: Servizio di auditing disabilitato

Modificando lo *Stato* del servizio di auditing in **Abilitato** appariranno ulteriori campi nel form (vedi Fig. 8.37) per effettuare le impostazioni.

La configurazione del servizio di auditing avviene tramite la creazione di una lista di **Filtri**, ciascuno dei quali stabilisce un criterio per stabilire se una data informazione deve o non deve essere tracciata. Alle informazioni cui non si applica nessuno dei filtri definiti, viene applicato il comportamento di default, i cui parametri sono presenti nella schermata principale del servizio. Facendo riferimento alla Fig. 8.37 vediamo quali sono i parametri per specificare il comportamento di default:

- **Audit** (abilitato/disabilitato): Se abilitato, tutte le informazioni, cui non risulta applicabile nessuno dei filtri impostati, verranno tracciate dal servizio di auditing.

Configurazione > Auditing

Auditing

Stato audit

Comportamento di Default

Audit

Dump

Formato dump

Log4j Auditing

Filtri

visualizza(0)

Fig. 8.37: Servizio di auditing abilitato

- **Dump** (abilitato/disabilitato): Questo campo viene preso in considerazione quando *Audit* = *abilitato*. Stabilisce, nei casi in cui non si applica nessun filtro, se oltre a tracciare i campi che descrivono l'operazione, devono essere tracciate anche le strutture dati coinvolte.
- **Formato Dump** (JSON/XML): Stabilisce il formato in cui vengono memorizzate le strutture dati di cui si è scelto di effettuare il dump. Le opzioni possibili sono tra il formato standard JSON (<http://www.json.org>) e la sua rappresentazione in formato XML.
- **Log4J Auditing** (abilitato/disabilitato): Questa opzione consente di abilitare/disabilitare l'appender log4j relativo ai dati tracciati dal servizio di auditing.

Una volta stabilito il comportamento di default si potranno definire i filtri specifici. Per passare alla sezione di gestione dei filtri si seleziona *Visualizza* nella sezione Filtri. Nell'area di gestione filtri viene mostrata la lista dei filtri esistenti con la possibilità di modificare/cancellare gli esistenti o inserirne di nuovi. Si può aggiungere un nuovo filtro premendo il pulsante *Aggiungi*. In Fig. 8.38 è mostrata la maschera per la creazione di un nuovo filtro di auditing.

Configurazione > Auditing > Filtri > **Aggiungi**

Filtro Generico

Utente

Tipo operazione

Tipo oggetto

Stato operazione

Filtro per Contenuto

Stato

Azione

Stato

Dump

Fig. 8.38: Creazione di un filtro per il servizio di auditing

Facendo riferimento alla Fig. 8.38 vediamo in dettaglio il significato dei campi di un filtro:

- *Filtro Generico*

- **Utente:** è possibile specificare in questo campo uno username relativo ad un utente della govwayConsole del quale si vogliono tracciare le operazioni effettuate. Lasciare il campo di testo vuoto equivale a *Qualsiasi Utente*
- **Tipo Operazione** (ADD/CHANGE/DEL): Specifica il tipo di operazione che si vuole tracciare distinguendo tra operazioni di creazione, modifica e cancellazione. Lasciare il campo vuoto equivale a *Qualsiasi Tipo*.
- **Tipo Oggetto:** Questo campo è costituito da una lista contenente tutte le entità gestibili tramite l'interfaccia govwayConsole (ad esempio: Accordo di Servizio, Porta Delegata, ecc). Consente di restringere il tracciamento alle sole operazioni riguardanti una determinata entità. Lasciare il campo vuoto equivale a *Qualsiasi Tipo Oggetto*.
- **Stato Operazione** (requesting/error/completed): Consente di restringere le operazioni da tracciare in base al loro stato:
 - * *requesting*: indica un'operazione in fase di richiesta e non ancora completata
 - * *error*: Indica un'operazione completata che ha restituito un errore
 - * *completed*: Indica un'operazione che è terminata correttamenteLasciare il campo vuoto equivale a *Qualsiasi Stato Operazione*.

- **Filtro per contenuto**

- **Stato** (abilitato/disabilitato): Opzione che consente di abilitare il filtro basato sul contenuto degli oggetti coinvolti nell'operazione. Se l'opzione viene abilitata compariranno i 2 campi descritti ai passi successivi.
- **Tipo** (normale/espressioneRegolare): Descrive se la stringa riportata nel campo Dump deve essere interpretata come pattern o come espressione regolare.
- **Dump**: Campo di testo per inserire il pattern (o espressione regolare) sulla base del quale verranno filtrate le operazioni. Il sistema di auditing tratterà soltanto le operazioni che coinvolgeranno entità il cui contenuto corrisponde alla stringa specificata.

- **Azione:** indica quale azione deve essere effettuata al verificarsi delle condizioni del filtro

- **Stato** (abilitato/disabilitato): Se abilitato, al verificarsi delle condizioni impostate nel filtro, i dati dell'operazione verranno tracciati.
- **Dump** (abilitato/disabilitato): Se *Stato = abilitato* è possibile specificare se si deve effettuare anche il dump delle entità coinvolte nell'operazione. Ad esempio, se viene tracciata un'operazione di modifica di un Accordo di Servizio, si decide se si vuole effettuare anche il dump dell'Accordo di Servizio oggetto della modifica.

Errori generati da GovWay

La gestione dei casi di errore, nelle comunicazioni mediate da un Gateway, deve tener conto di ulteriori casi di errore che possono presentarsi rispetto al dialogo diretto tra gli applicativi. Oltre agli errori già previsti nelle interfacce dell'API, gli applicativi client possono pertanto ricevere due tipi di errori generati direttamente da GovWay:

- *Errori Client*: identificabili da un codice http 4xx su API REST o da un fault code "Client" su API SOAP. Indicano che GovWay ha rilevato problemi nella richiesta effettuata dal client (es. errore autenticazione, autorizzazione, validazione contenuti...).
- *Errori Server*: identificabili dai codici http 502, 503 e 504 per le API REST o da un fault code "Server" generato dal Gateway e restituito con codice http 500 per le API SOAP.

La codifica degli errori prodotta dal Gateway permette alle applicazioni client di discriminare tra errori causati da una richiesta errata, per i quali è quindi necessario intervenire sull'applicazione client prima di effettuare nuovi invii, ed errori dovuti allo stato dei servizi invocati, per i quali è invece possibile continuare ad effettuare la richiesta. Maggiori dettagli sulla logica di re-invio delle richieste vengono riportati nella sezione *Classificazione degli Errori*.

Per ciascun errore GovWay riporta le seguenti informazioni:

- Un codice http su API REST o un fault code su API SOAP come descritto in precedenza.
- Un codice di errore, indicato nell'header http "GovWay-Transaction-ErrorType", che riporta l'errore rilevato dal gateway (es. AuthenticationRequired, TokenExpired, InvalidRequestContent...).
- Un identificativo di transazione, indicato nell'header http "GovWay-Transaction-ID", che identifica la transazione in errore, utile principalmente per indagini diagnostiche.
- Un payload http, contenente maggiori dettagli sull'errore, opportunamente codificato per API REST (*REST Problem Details - RFC 7807*) o SOAP (*SOAP Fault*).

Nota: Il codice di errore e l'identificativo di transazione vengono riportati sia tramite header http che all'interno del payload.

Di seguito viene riportato un esempio di errore generato in seguito al rilevamento di una richiesta non conforme all'interfaccia API REST:

```

HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: GovWay
Transfer-Encoding: chunked
GovWay-Transaction-ErrorType: InvalidRequestContent
GovWay-Transaction-ID: b76b4d1b-cd9d-43a0-bea2-1f352f1e71dd
Content-Type: application/problem+json
Date: Thu, 28 May 2020 15:59:14 GMT

{
  "type":"https://govway.org/handling-errors/400/InvalidRequestContent.html",
  "title":"InvalidRequestContent",
  "status":400,
  "detail":"Request content not conform to API specification",
  "govway_id":"b76b4d1b-cd9d-43a0-bea2-1f352f1e71dd"
}

```

Lo stesso tipo di errore, rilevato per una API SOAP, viene riportato di seguito:

```

HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: GovWay
Transfer-Encoding: chunked
GovWay-Transaction-ErrorType: InvalidRequestContent
GovWay-Transaction-ID: b76b4d1b-cd9d-43a0-bea2-1f352f1e71dd
Content-Type: text/xml
Date: Thu, 28 May 2020 15:59:14 GMT

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <SOAP-ENV:Fault>
      <faultcode>SOAP-ENV:Client.InvalidRequestContent</faultcode>
      <faultstring>Received request is not conform to API specification</faultstring>
      <faultactor>http://govway.org/integration</faultactor>
      <detail>
        <problem xmlns="urn:ietf:rfc:7807">
          <type>https://govway.org/handling-errors/400/InvalidRequestContent.html</
↪type>
          <title>InvalidRequestContent</title>
          <status>400</status>
          <detail>Request content not conform to API specification</detail>
          <govway_id>9876b03e-0377-4a02-9fb8-07094b0cdf06</govway_id>
        </problem>
      </detail>
    </SOAP-ENV:Fault>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

9.1 Classificazione degli Errori

Una risposta con codice 2xx indica che l'operazione ha avuto successo mentre codici diversi indicano un problema imputabile al client (4xx su API REST o da un fault code "Client" su API SOAP) o un errore dipendente dallo stato del servizio (5xx su API REST o da un fault code "Server" su API SOAP).

La tabella [Tabella 9.1](#) riporta l'elenco dei possibili codici di errore restituiti da GovWay. Per ognuno di questi, nella colonna "Retry" è indicato se sia possibile o meno effettuare nuovi invii della stessa richiesta che ha ottenuto errore. Le indicazioni fornite sono le seguenti:

- Sì: il client può effettuare nuovamente la stessa richiesta;
- Sì, se idempotente: il client può effettuare nuovamente la stessa richiesta, ma solo se l'operazione sul backend applicativo è implementata in maniera idempotente.
- No: il client deve risolvere il problema segnalato prima di effettuare una nuova richiesta (ripetere la stessa richiesta produrrebbe sempre lo stesso esito).

Tabella 9.1: Gestione degli Errori

| REST / SOAP | GovWay-Transaction-ErrorType | Retry |
|--------------|---|--------------------|
| 400 / Client | <i>Errori 400 (Bad Request)</i> | No |
| 401 / Client | <i>Errori 401 (Authentication Error)</i> | No |
| 403 / Client | <i>Errori 403 (Authorization Deny)</i> | No |
| 404 / Client | <i>Errori 404 (NotFound)</i> | No |
| 409 / Client | <i>Errori 409 (Conflict)</i> | No |
| 429 / Client | LimitExceeded - <i>Errori 429 (Rate Limiting)</i> | No |
| 429 / Client | TooManyRequests - <i>Errori 429 (Rate Limiting)</i> | Sì |
| 502 / Server | <i>Errori 502 (Bad Gateway)</i> | Sì, se idempotente |
| 503 / Server | <i>Errori 503 (Service Unavailable)</i> | Sì |
| 504 / Server | <i>Errori 504 (Endpoint Request Timed-out)</i> | Sì, se idempotente |

Nei casi in cui è prevista la rispedizione, GovWay genera un header “Retry-After” che indica al client il numero di secondi di attesa prima di ripetere la richiesta. Maggiori dettagli sugli header generati per i casi di errore con rispedizione sono riportati nella sezione *Informazioni restituite dal gateway nella risposta all'applicativo client*.

9.1.1 Errori 400 (Bad Request)

In questa sezione vengono riportati tutti i possibili codici di errore generati da GovWay relativi ad una richiesta client malformata.

Nella configurazione di default di GovWay, le casistiche di errore “AttachmentsRequestFailed”, “MessageSecurityRequestFailed”, “InteroperabilityRequestManagementFailed” e “TransformationRuleRequestFailed” sono tutte restituite al client con il solo codice di errore *BadRequest*. La scelta è finalizzata ad evitare disclosure di informazioni relative al domino interno.

È possibile abilitare temporaneamente la generazione dei codici puntuali accendendo alla voce “Strumenti - Runtime” della console di gestione e selezionando “Errore Puntuale” per la “Richiesta” nella sezione «Errori generati dal Gateway - Codici di errore “GovWay-Transaction-ErrorType”» (Fig. 9.1).



Fig. 9.1: Attivazione temporanea degli errori specifici 400 (Bad Request)

L'abilitazione permanente può essere invece effettuata disabilitando la seguente proprietà sul file di proprietà esterno `/etc/govway/errori_local.properties`:

```
# Gateway non in grado di gestire la richiesta: AttachmentsRequestFailed,
↳MessageSecurityRequestFailed, InteroperabilitRequestManagementFailed,
↳TransformationRuleRequestFailed
WRAP_400_INTERNAL_BAD_REQUEST.enabled=false
```

ContentTypeNotProvided

GovWay ha rilevato una richiesta verso una API SOAP che non possiede un header http “Content-Type”.

ContentTypeNotSupported

GovWay ha rilevato una richiesta verso una API SOAP che possiede un header http “Content-Type” non supportato.

Il valore supportato per SOAP 1.1 è “text/xml” mentre per SOAP 1.2 è “application/soap+xml”. Sono supportati anche i formati multipart “SOAP With Attachments” (Multipart/Related; type=text/xml; boundary=...) e MTOM (Multipart/Related; type=»application/xop+xml»; start-info=»text/xml»; boundary=...).

SoapMustUnderstandUnknown

GovWay ha rilevato una richiesta verso una API SOAP che contiene un SOAP Header con attributo “mustUnderstand” e senza un actor/role definito che risulta sconosciuto a GovWay.

Nota: L'errore viene generato solamente se GovWay è stato configurato per riconoscere e trattare solamente alcuni SOAP Header specifici. La configurazione di default di govway è di far passare tutti i SOAP Header; per modificarla agire sul file di proprietà esterno `/etc/govway/govway_local.properties` aggiungendo le seguenti proprietà

```
# Possibili valori: true/false
org.openspcoop2.pdd.services.BypassMustUnderstandHandler.allHeaders=false

# Sintassi per filtri specifici:
# org.openspcoop2.pdd.services.BypassMustUnderstandHandler.header.LOCAL_
↳NAME=NAMESPACE_URI
# Se si deve definire più header con stesso local name e differente,
↳namespace si può utilizzare la seguente sintassi:
# org.openspcoop2.pdd.services.BypassMustUnderstandHandler.header.LOCAL_NAME!
↳NUMERO_PROGRESSIVO=NAMESPACE_URI
# Esempio per Bypass per WS-Security:
#org.openspcoop2.pdd.services.BypassMustUnderstandHandler.header.
↳Security=http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
↳wssecurity-secext-1.0.xsd
# Esempio per Bypass per WS-Reliability
#org.openspcoop2.pdd.services.BypassMustUnderstandHandler.header.
↳Sequence=http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/rm
```

SoapVersionMismatch

La versione SOAP rilevata differisce tra quella indicata nell'header http “Content-Type” e il namespace dell'Envelope.

UnprocessableRequestContent

GovWay ha rilevato un payload differente da quello indicato nell'header http "Content-Type".

NotSupportedByProtocol

L'errore viene sollevato quando la richiesta non è compatibile con il Profilo di Interoperabilità e/o il protocollo (SOAP/REST) a cui appartiene l'API invocata su GovWay.

CorrelationInformationNotFound

L'errore indica che nella richiesta non è stato possibile per GovWay estrarre il *Riferimento ID Richiesta* da utilizzare per effettuare una correlazione asincrona tra operazioni differenti.

La correlazione è attivabile su una API tramite la funzionalità descritta nella sezione [Correlazione tra transazioni differenti](#).

Nota: In mancanza di un *Riferimento ID Richiesta*, GovWay per default non solleva alcun errore. È possibile forzare la generazione dell'errore intervenendo sul file di proprietà esterno `/etc/govway/trasparente_local.properties` aggiungendo le seguenti proprietà

```
# Fruizioni
org.openspcoop2.protocol.trasparente.pd.riferimentoIdRichiesta.required=true
# Erogazioni
org.openspcoop2.protocol.trasparente.pa.riferimentoIdRichiesta.required=true
```

L'errore viene anche sollevato se GovWay non rileva il riferimento alla richiesta nelle collaborazioni asincrone del Profilo di Interoperabilità SPCoop. Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione [Profili Asincroni](#).

ApplicationCorrelationIdentificationRequestFailed

La funzionalità di correlazione applicativa, abilitata sull'API invocata, non è riuscita ad estrarre l'informazione richiesta.

Maggiori dettagli sulla funzionalità sono descritti nella sezione [Correlazione Applicativa](#).

InvalidRequestContent

La funzionalità di validazione dei contenuti applicativi, abilitata sull'API invocata, ha rilevato un contenuto della richiesta non conforme alla specifica dell'API.

Maggiori dettagli sulla funzionalità sono descritti nella sezione [Validazione dei messaggi](#).

UnexpectedInteroperabilityHeader

GovWay ha rilevato, in una fruizione di API, una richiesta già contenente l'header di interoperabilità previsto dal profilo.

L'errore viene generato solo se l'API appartiene ad un Profilo di Interoperabilità differente dal profilo "API Gateway". Per maggiori dettagli sui profili di interoperabilità è possibile consultare le sezioni:

- [Profilo "ModI PA"](#)

- *Profilo “eDelivery”*
- *Profilo “SPCoop”*
- *Profilo “eDelivery”*

InteroperabilityInvalidRequest

L'errore segnala che GovWay ha rilevato una richiesta non conforme al Profilo di Interoperabilità a cui appartiene l'API invocata.

Per maggiori dettagli sui profili di interoperabilità è possibile consultare le sezioni:

- *Profilo “ModI PA”*
- *Profilo “eDelivery”*
- *Profilo “SPCoop”*
- *Profilo “eDelivery”*

AttachmentsRequestFailed

GovWay ha rilevato un payload della richiesta non utilizzabile con la gestione degli attachments abilitata sull'API.

Maggiori dettagli sulla funzionalità di gestione degli attachments sono presenti nella sezione *MTOM*.

MessageSecurityRequestFailed

GovWay ha rilevato un payload della richiesta non utilizzabile con la gestione della sicurezza messaggio abilitata sull'API.

Maggiori dettagli sulla funzionalità di sicurezza messaggio sono presenti nella sezione *Sicurezza a livello del messaggio*.

InteroperabilityRequestManagementFailed

L'errore segnala che GovWay non è riuscito a completare la generazione di un header conforme al Profilo di Interoperabilità a cui appartiene l'API invocata.

Per maggiori dettagli sui profili di interoperabilità è possibile consultare le sezioni:

- *Profilo “ModI PA”*
- *Profilo “eDelivery”*
- *Profilo “SPCoop”*
- *Profilo “eDelivery”*

TransformationRuleRequestFailed

GovWay ha rilevato un payload della richiesta non utilizzabile con la funzionalità di trasformazione attivata sull'API.

Maggiori dettagli sulla funzionalità di trasformazione sono presenti nella sezione *Trasformazioni*.

BadRequest

L'errore segnala che la richiesta verso l'API invocata è malformata.

9.1.2 Errori 401 (Authentication Error)

In questa sezione vengono riportati tutti i possibili codici di errore generati da GovWay relativi a autenticazione fallita. Rientrano in questa casistica gli errori avvenuti durante le fasi di autenticazione degli applicativi (Sezione [Autenticazione Trasporto](#)) e di verifica del token OAuth (Sezione [Autenticazione Token](#)).

AuthenticationRequired

La richiesta non possiede le credenziali relative all'autenticazione configurata sul Controllo degli Accessi dell'API. Maggiori dettagli sulla funzionalità di autenticazione sono descritti nella sezione [Autenticazione Trasporto](#).

AuthenticationFailed

La richiesta possiede delle credenziali non valide relative all'autenticazione configurata sul Controllo degli Accessi dell'API.

Maggiori dettagli sulla funzionalità di autenticazione sono descritti nella sezione [Autenticazione Trasporto](#).

ProxyAuthenticationRequired

La richiesta non possiede le credenziali necessarie per poter autenticare il frontend su cui è stata effettuata l'autenticazione degli applicativi chiamanti.

Scenario in cui si presenta l'errore

Nel caso in cui la terminazione ssl viene gestita su un frontend http (Apache httpd, IIS, etc) GovWay necessita di ricevere le credenziali per attuare il processo di autenticazione descritto nella sezione [Autenticazione Trasporto](#). Nel caso di utilizzo di una integrazione "mod_jk" tra frontend e application server, GovWay riceve i certificati gestiti sul frontend http in maniera trasparente. Negli altri casi invece deve essere configurato opportunamente il frontend http per inoltrare i certificati client o il DN attraverso header HTTP a GovWay.

Nell'ambito di tale configurazione è possibile abilitare l'autenticazione del frontend in modo da accettare gli header http contenenti le credenziali solamente da un frontend autenticato.

Maggiori dettagli sulla funzionalità sono descritti nella sezione `install_ssl_server_frontend` della Guida di Installazione.

ProxyAuthenticationFailed

La richiesta possiede delle credenziali non valide per poter autenticare il frontend su cui è stata effettuata l'autenticazione degli applicativi chiamanti.

Scenario in cui si presenta l'errore

Nel caso in cui la terminazione ssl viene gestita su un frontend http (Apache httpd, IIS, etc) GovWay necessita di ricevere le credenziali per attuare il processo di autenticazione descritto nella sezione [Autenticazione Trasporto](#). Nel caso di utilizzo di una integrazione "mod_jk" tra frontend e application server, GovWay riceve i certificati gestiti sul frontend http in maniera trasparente. Negli altri casi invece deve essere configurato opportunamente il frontend http per inoltrare i certificati client o il DN attraverso header HTTP a GovWay.

Nell'ambito di tale configurazione è possibile abilitare l'autenticazione del frontend in modo da accettare gli header http contenenti le credenziali solamente da un frontend autenticato.

Maggiori dettagli sulla funzionalità sono descritti nella sezione `install_ssl_server_frontend` della Guida di Installazione.

ForwardProxyAuthenticationRequired

Il frontend che ha effettuato l'autenticazione degli applicativi non ha inoltrato a GovWay le credenziali nell'header http concordato.

Scenario in cui si presenta l'errore

Nel caso in cui la terminazione ssl viene gestita su un frontend http (Apache httpd, IIS, etc) GovWay necessita di ricevere le credenziali per attuare il processo di autenticazione descritto nella sezione [Autenticazione Trasporto](#). Nel caso di utilizzo di una integrazione “mod_jk” tra frontend e application server, GovWay riceve i certificati gestiti sul frontend http in maniera trasparente. Negli altri casi invece deve essere configurato opportunamente il frontend http per inoltrare i certificati client o il DN attraverso header HTTP a GovWay.

Maggiori dettagli sulla funzionalità sono descritti nella sezione `install_ssl_server_frontend` della Guida di Installazione.

TokenAuthenticationRequired

La richiesta non possiede un token `oAuth2`. Il token viene richiesto dall'autenticazione configurata sul Controllo degli Accessi dell'API.

Maggiori dettagli sulla funzionalità sono descritti nella sezione [Autenticazione Token](#).

TokenAuthenticationFailed

La richiesta possiede un token `oAuth2` non valido rispetto all'autenticazione configurata sul Controllo degli Accessi dell'API.

Maggiori dettagli sulla funzionalità sono descritti nella sezione [Autenticazione Token](#).

TokenExpired

La richiesta possiede un token `oAuth2` scaduto.

Maggiori dettagli sulla funzionalità configurata nel Controllo degli Accessi dell'API sono descritti nella sezione [Autenticazione Token](#).

TokenNotBefore

La richiesta possiede un token `oAuth2` non ancora utilizzabile. Nel claim “notBefore” è presente una data futura.

Maggiori dettagli sulla funzionalità “Autenticazione Token” configurata nel Controllo degli Accessi dell'API sono descritti nella sezione [Autenticazione Token](#).

TokenRequiredClaimsNotFound

Il token *oAuth2* presente nella richiesta non contiene tutti i claim configurati come obbligatori nel Controllo degli Accessi dell'API.

Maggiori dettagli sulla funzionalità sono descritti nella sezione [Autenticazione Token](#).

Authentication

La richiesta non soddisfa l'autenticazione indicata nel Controllo degli Accessi dell'API ([Autenticazione Trasporto](#)).

9.1.3 Errori 403 (Authorization Deny)

In questa sezione vengono riportati tutti i possibili codici di errore generati da GovWay, relativi ad autorizzazione negata.

AuthorizationContentDeny

La richiesta non soddisfa i criteri di autorizzazione del contenuto attivati sul Controllo degli Accessi dell'API.

Maggiori dettagli sulla funzionalità di autorizzazione dei contenuti sono descritti nella sezione [Autorizzazione Contenuti](#).

AuthorizationContentPolicyDeny

La richiesta non soddisfa i criteri di autorizzazione del contenuto attivati, sul Controllo degli Accessi dell'API, tramite una policy XAML (o un template).

Maggiori dettagli sulla funzionalità di autorizzazione dei contenuti sono descritti nella sezione [Autorizzazione Contenuti](#).

AuthorizationDeny

La richiesta non soddisfa i criteri di autorizzazione per richiedente, attivati sul Controllo degli Accessi dell'API.

Maggiori dettagli sulla funzionalità di autorizzazione per richiedente sono descritti nella sezione [Autorizzazione](#).

AuthorizationPolicyDeny

La richiesta non soddisfa i criteri di autorizzazione definiti nella policy XAML (o in un template), attivati sul Controllo degli Accessi dell'API.

Maggiori dettagli sulla funzionalità di autorizzazione per policy sono descritti nella sezione [XACML-Policy](#).

AuthorizationTokenDeny

La richiesta non soddisfa i criteri di autorizzazione, relativi ai claims presenti nel token *oAuth2*, attivati sul Controllo degli Accessi dell'API. Maggiori dettagli sulla funzionalità di autorizzazione per token claims sono descritti nella sezione [Autorizzazione per Token Claims](#).

AuthorizationMissingScope

Il token *oAuth2* presente nella richiesta non contiene tutti gli scope richiesti sul Controllo degli Accessi dell'API. Maggiori dettagli sulla funzionalità di autorizzazione per scope sono descritti nella sezione [Autorizzazione](#).

AuthorizationMissingRole

La richiesta non soddisfa i criteri di autorizzazione per ruolo, attivati sul Controllo degli Accessi dell'API. Maggiori dettagli sulla funzionalità di autorizzazione per ruolo sono descritti nella sezione [Autorizzazione](#).

Authorization

La richiesta non soddisfa i criteri di autorizzazione attivati sul Controllo degli Accessi dell'API. Maggiori dettagli sulla funzionalità di autorizzazione sono descritti nella sezione [Autorizzazione](#).

9.1.4 Errori 404 (NotFound)

In questa sezione vengono riportati tutti i possibili codici di errore generati da GovWay relativi a richieste verso API o risorse inesistenti.

UndefinedOperation

L'operazione richiesta non risulta associata all'API registrata su GovWay. Maggiori dettagli sulla registrazione di una API su GovWay sono descritti nella sezione [Definizione delle API](#).

UnknownAPI

L'API richiesta non risulta esistere su GovWay. Maggiori dettagli sulla registrazione di una API su GovWay sono descritti nella sezione [Definizione delle API](#).

NotFound

Il contenuto della richiesta non indirizza una API esistente su GovWay. Questo tipo di errore avviene nei Profili di Interoperabilità per i quali l'API non viene indirizzata nella URL ma all'interno del contenuto della richiesta (es. [Profilo "SPCoop"](#)).

9.1.5 Errori 409 (Conflict)

In questa sezione vengono riportati tutti i possibili codici di errore generati da GovWay relativi a richieste già processate.

ConflictInQueue

La richiesta risulta già in elaborazione su GovWay.

Questo tipo di errore avviene nei Profili di Interoperabilità che richiedono un filtro dei duplicati. Un identificativo univoco viene associato al messaggio all'interno dell'header previsto dal profilo di interoperabilità (es. *Profilo "ModI PA"*).

Conflict

La richiesta risulta già stata elaborata su GovWay.

Questo tipo di errore avviene nei Profili di Interoperabilità che richiedono un filtro dei duplicati. Un identificativo univoco viene associato al messaggio all'interno dell'header previsto dal profilo di interoperabilità (es. *Profilo "ModI PA"*).

9.1.6 Errori 429 (Rate Limiting)

In questa sezione vengono riportati tutti i possibili codici di errore generati da GovWay relativi alle funzionalità di Rate Limiting.

LimitExceeded

L'errore segnala che è stato superato il numero massimo di richieste (o di banda) nell'intervallo temporale configurato sulla policy di Rate Limiting dell'API invocata.

Maggiori informazioni sul Rate Limiting sono consultabili nella sezione *Rate Limiting*.

TooManyRequests

L'errore segnala che è stato superato il numero totale massimo di richieste simultanee permesse sull'API invocata.

Maggiori informazioni sul Rate Limiting sono consultabili nella sezione *Rate Limiting*.

9.1.7 Errori 502 (Bad Gateway)

In questa sezione vengono riportati tutti i possibili codici di errore generati da GovWay relativi a errori emersi durante la gestione della risposta.

Gli errori descritti in questa sezione, nella configurazione di default di GovWay, sono tutti restituiti al client con il solo codice di errore *InvalidResponse*. La scelta è finalizzata ad evitare disclosure di informazioni relative al domino interno.

È possibile abilitare temporaneamente la generazione dei codici puntuali accendendo alla voce "Strumenti - Runtime" della console di gestione e selezionando "Errore Puntuale" per la "Risposta" nella sezione «Errori generati dal Gateway - Codici di errore "GovWay-Transaction-ErrorType"» (Fig. 9.2).

L'abilitazione permanente può essere invece effettuata disabilitando le seguenti proprietà sul file di proprietà esterno `/etc/govway/errori_local.properties`:

```
WRAP_502_BAD_RESPONSE.enabled=false
WRAP_502_INTERNAL_RESPONSE_ERROR.enabled=false
```

Errori generati dal Gateway

| | Codici di errore 'GovWay-Transaction-ErrorType' |
|-----------------|---|
| Richiesta | Errore generico 'Bad Request' ▼ |
| Risposta | Errore puntuale ▼ |
| Errori Interni | Errore generico 'Service Unavailable' ▼ |

Fig. 9.2: Attivazione temporanea degli errori specifici 502 (Bad Gateway)

InvalidResponse

Risposta non valida ricevuta dal backend che implementa l'API.

UnprocessableResponseContent

GovWay ha rilevato un payload differente da quello indicato nell'header http "Content-Type" della risposta.

AttachmentsResponseFailed

GovWay ha rilevato un payload della risposta non utilizzabile con la gestione degli attachments abilitata sull'API.

Maggiori dettagli sulla funzionalità di gestione degli attachments sono presenti nella sezione [MTOM](#).

ApplicationCorrelationIdentificationResponseFailed

La funzionalità di correlazione applicativa, abilitata sull'API invocata, non è riuscita ad estrarre l'informazione richiesta dalla risposta.

Maggiori dettagli sulla funzionalità sono descritti nella sezione [Correlazione Applicativa](#).

MessageSecurityResponseFailed

GovWay ha rilevato un payload della risposta non utilizzabile con la gestione della sicurezza messaggio abilitata sull'API.

Maggiori dettagli sulla funzionalità di sicurezza messaggio sono presenti nella sezione [Sicurezza a livello del messaggio](#).

InvalidResponseContent

La funzionalità di validazione dei contenuti applicativi, abilitata sull'API invocata, ha rilevato un contenuto della risposta non conforme alla specifica dell'API.

Maggiori dettagli sulla funzionalità sono descritti nella sezione [Validazione dei messaggi](#).

InteroperabilityResponseManagementFailed

L'errore segnala che GovWay non è riuscito a completare la generazione di un header conforme al Profilo di Interoperabilità a cui appartiene l'API invocata.

Per maggiori dettagli sui profili di interoperabilità è possibile consultare le sezioni:

- *Profilo "ModI PA"*
- *Profilo "eDelivery"*
- *Profilo "SPCoop"*
- *Profilo "eDelivery"*

InteroperabilityInvalidResponse

L'errore segnala che GovWay ha rilevato una risposta non conforme al Profilo di Interoperabilità a cui appartiene l'API invocata.

Per maggiori dettagli sui profili di interoperabilità è possibile consultare le sezioni:

- *Profilo "ModI PA"*
- *Profilo "eDelivery"*
- *Profilo "SPCoop"*
- *Profilo "eDelivery"*

UnexpectedInteroperabilityResponseHeader

GovWay ha rilevato, in una erogazione di API, una risposta già contenente l'header di interoperabilità previsto dal profilo.

L'errore viene generato solo se l'API appartiene ad un Profilo di Interoperabilità differente dal profilo "API Gateway". Per maggiori dettagli sui profili di interoperabilità è possibile consultare le sezioni:

- *Profilo "ModI PA"*
- *Profilo "eDelivery"*
- *Profilo "SPCoop"*
- *Profilo "eDelivery"*

InteroperabilityResponseError

L'errore segnala la ricezione di una risposta, conforme al Profilo di Interoperabilità, che segnala degli errori rilevati dalla controparte.

Per maggiori dettagli sui profili di interoperabilità è possibile consultare le sezioni:

- *Profilo "ModI PA"*
- *Profilo "eDelivery"*
- *Profilo "SPCoop"*
- *Profilo "eDelivery"*

TransformationRuleResponseFailed

GovWay ha rilevato un payload della risposta non utilizzabile con la funzionalità di trasformazione attivata sull'API. Maggiori dettagli sulla funzionalità di trasformazione sono presenti nella sezione [Trasformazioni](#).

ExpectedResponseNotReceived

Una risposta non è presente nel payload ritornato dal backend che implementa l'API.

ConflictResponse

La risposta risulta già stata elaborata su GovWay.

Questo tipo di errore avviene nei Profili di Interoperabilità che richiedono un filtro dei duplicati. Un identificativo univoco viene associato al messaggio all'interno dell'header previsto dal profilo di interoperabilità (es. [Profilo "ModI PA"](#)).

BadResponse

Risposta non valida ricevuta dal backend che implementa l'API.

GatewayError

Il gateway non è momentaneamente in grado di gestire la risposta.

9.1.8 Errori 503 (Service Unavailable)

In questa sezione vengono riportati tutti i possibili codici di errore generati da GovWay relativi ad errori emersi durante la gestione della richiesta. Gli errori sono classificabili in:

- indisponibilità temporanea del backend che implementa l'API; l'errore viene identificato dal codice di errore "APIUnavailable";
- accesso all'API sospeso su GovWay; l'errore viene identificato dal codice di errore "APISuspended";
- Il gateway non è al momento correttamente operativo; rientrano in questa casistica i codici di errore: "GatewayInactive", "GatewayUnavailable", "GatewayError".

Nella configurazione di default di GovWay, gli errori che indicano una indisponibilità temporanea del gateway sono tutti restituiti al client con il solo codice di errore [APIUnavailable](#). La scelta è finalizzata ad evitare disclosure di informazioni relative al domino interno.

È possibile abilitare temporaneamente la generazione dei codici puntuali accendendo alla voce "Strumenti - Runtime" della console di gestione e selezionando "Errore Puntuale" per gli "Errori Interni" nella sezione «Errori generati dal Gateway - Codici di errore "GovWay-Transaction-ErrorType"» (Fig. 9.3).

L'abilitazione permanente può essere invece effettuata disabilitando la seguente proprietà sul file di proprietà esterno `/etc/govway/errori_local.properties`:

```
# Gateway momentaneamente indisponibile: GatewayInactive, GatewayUnavailable,  
↪ GatewayError  
WRAP_503_INTERNAL_ERROR.enabled=false
```

Errori generati dal Gateway

| | Codici di errore 'GovWay-Transaction-ErrorType' |
|-----------------------|---|
| Richiesta | Errore generico 'Bad Request' ▼ |
| Risposta | Errore generico 'Invalid Response' ▼ |
| Errori Interni | Errore puntuale ▼ |

Fig. 9.3: Attivazione temporanea degli errori specifici 503 (Service Unavailable)

APIUnavailable

GovWay ha rilevato una indisponibilità temporanea del backend che implementa l'API.

È possibile utilizzare la funzionalità descritta nella sezione [Verifica Connettività Connettore](#) per verificare puntualmente la connettività tramite la console di gestione.

APISuspended

L'API invocata risulta sospesa.

Maggiori dettagli sulla funzionalità di sospensione di una API vengono forniti nella sezione [Sospensione API](#).

GatewayInactive

Il gateway non è attualmente disponibile.

GatewayUnavailable

Il gateway è temporaneamente non disponibile.

GatewayError

Il gateway non è momentaneamente in grado di gestire la richiesta.

9.1.9 Errori 504 (Endpoint Request Timed-out)

In questa sezione è presente il codice di errore generato da GovWay quando avviene un "Read Timed Out" durante l'invocazione del backend che implementa l'API.

EndpointReadTimeout

Rilevato errore "Read Timed Out" durante l'invocazione del backend che implementa l'API.

È possibile configurare il tempo di attesa di una risposta agendo sui parametri di configurazione del connettore descritti nella sezione [Tempi Risposta](#).

9.2 REST Problem Details - RFC 7807

Negli errori generati da GovWay, relativi alla gestione di richieste verso API di tipo REST, il payload http ritornato al chiamante contiene un oggetto *Problem Details* come definito nella specifica *RFC 7807* (<https://tools.ietf.org/html/rfc7807>).

Gli elementi valorizzati sono i seguenti:

- *type*: riferisce una pagina della seguente documentazione (*Classificazione degli Errori*) che descrive l'errore.
- *title*: contiene un codice che specifica la problematica rilevata dal gateway (es. `AuthenticationRequired`, `TokenExpired`, `InvalidRequestContent` ...). Tutti i codici di errore vengono descritti nella sezione *Classificazione degli Errori*.
- *status*: contiene il codice http ritornato al chiamante.
- *detail*: fornisce informazioni di dettaglio sull'errore avvenuto.
- *govway_id*: identificativo di transazione che permette di individuare la transazione terminata in errore tramite la Console di Monitoraggio.

Di seguito viene riportato un esempio:

```
{
  "type": "https://govway.org/handling-errors/400/InvalidRequestContent.html",
  "title": "InvalidRequestContent",
  "status": 400,
  "detail": "Request content not conform to API specification",
  "govway_id": "b76b4dlb-cd9d-43a0-bea2-1f352f1e71dd"
}
```

L'oggetto *Problem Details* generato dal Gateway possiede per default il formato *json*.

Viene utilizzato il formato *xml* (Appendice “A” del RFC 7807) solamente se la richiesta presenta anch'essa tale formato.

Nota: Un applicativo client può indicare al Gateway quale formato desidera attraverso l'header http *Accept*.

Di seguito viene riportato un esempio di oggetto *Problem Details* nel formato *xml*:


```
<problem xmlns="urn:ietf:rfc:7807">
  <type>https://govway.org/handling-errors/400/InvalidRequestContent.html</type>
  <title>InvalidRequestContent</title>
  <status>400</status>
  <detail>Request content not conform to API specification</detail>
  <govway_id>a1e047bf-3775-4f74-9492-dba972e7afb2</govway_id>
</problem>
```

Claim aggiuntivi

Se viene abilitata la generazione di un codice specifico di errore, come descritto nella sezione *Attivazione di Codici di Errore Specifici*, viene valorizzato anche il claim *govway_status*.

È inoltre possibile valorizzare il claim *instance* con l'identificativo dell'erogazione o della fruizione invocata seguendo le indicazioni descritte di seguito. Per default tale elemento non viene valorizzato.

È possibile abilitare temporaneamente la valorizzazione del claim *instance* accendendo alla voce “Strumenti - Runtime” della console di gestione e abilitando lo stato della sezione «Claim “instance” nei Problem “ (Fig. 9.5)».

Fig. 9.4: Attivazione temporanea del claim *instance* nel Problem Detail

Una abilitazione permanente è invece attuabile agendo sul file di proprietà esterno `/etc/govway/govway_local.properties` abilitando la seguente proprietà:

```
org.openspcoop2.pdd.errori.instance=true
```

Di seguito viene riportato un esempio di errore generato in seguito al rilevamento di una richiesta non conforme all'interfaccia API REST, dove è stato abilitata sia la generazione di un codice di errore specifico che la valorizzazione dell'elemento `instance`:

```
{
  "type": "https://govway.org/handling-errors/400/InvalidRequestContent.html",
  "title": "InvalidRequestContent",
  "status": 400,
  "detail": "Request content not conform to API specification",
  "instance": "gw_ENTE/gw_api-monitor/v1",
  "govway_id": "b76b4dlb-cd9d-43a0-bea2-1f352f1e71dd",
  "govway_status": "integration:GOVWAY-418"
}
```

9.3 SOAP Fault

Negli errori generati da GovWay, relativi alla gestione di richieste verso API di tipo SOAP, il payload http ritornato al chiamante contiene un SOAP Fault.

Gli elementi del fault sono valorizzati come segue:

- *faultactor* (Soap 1.1) o *Role* (Soap 1.2) possiede il valore `http://govway.org/integration`.
- *faultcode* (Soap 1.1) o *Code/Subcode* (Soap 1.2): contiene uno standard SOAP fault code (Server/Client per Soap 1.1, Receiver/Sender per Soap 1.2) concatenato con un codice di errore di GovWay che specifica la problematica rilevata (es. `AuthenticationRequired`, `TokenExpired`, `InvalidRequestContent` ...). Tutti i codici di errore vengono descritti nella sezione [Classificazione degli Errori](#).
- *faultstring* (Soap 1.1) o *Reason* (Soap 1.2): fornisce informazioni di dettaglio sull'errore avvenuto.
- *detail*: è presente l'oggetto *Problem Details*, nella rappresentazione xml descritta nella sezione [REST Problem Details - RFC 7807](#).

Nota: Il formato di errore (*Soap 1.1* o *Soap 1.2*) assume lo stesso formato della richiesta.

Di seguito viene riportato un esempio di errore rilevato per una API SOAP 1.1:

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: GovWay
Transfer-Encoding: chunked
GovWay-Transaction-ErrorType: InvalidRequestContent
```

(continues on next page)

(continua dalla pagina precedente)

```
GovWay-Transaction-ID: b76b4d1b-cd9d-43a0-bea2-1f352f1e71dd
Content-Type: text/xml
Date: Thu, 28 May 2020 15:59:14 GMT

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <SOAP-ENV:Fault>
      <faultcode>SOAP-ENV:Client.InvalidRequestContent</faultcode>
      <faultstring>Received request is not conform to API specification</faultstring>
      <faultactor>http://govway.org/integration</faultactor>
      <detail>
        <problem xmlns="urn:ietf:rfc:7807">
          <type>https://govway.org/handling-errors/400/InvalidRequestContent.html</
↪type>
          <title>InvalidRequestContent</title>
          <status>400</status>
          <detail>Request content not conform to API specification</detail>
          <govway_id>9876b03e-0377-4a02-9fb8-07094b0cdf06</govway_id>
        </problem>
      </detail>
    </SOAP-ENV:Fault>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Lo stesso tipo di errore, rilevato per una API SOAP 1.2, viene riportato di seguito:

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: GovWay
Transfer-Encoding: chunked
GovWay-Transaction-ErrorType: InvalidRequestContent
GovWay-Transaction-ID: b76b4d1b-cd9d-43a0-bea2-1f352f1e71dd
Content-Type: application/soap+xml
Date: Thu, 28 May 2020 15:59:14 GMT

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <env:Body>
    <env:Fault>
      <env:Code>
        <env:Value>env:Sender</env:Value>
        <env:Subcode>
          <env:Value xmlns:integration="http://govway.org/integration/fault">
            integration:InvalidRequestContent
          </env:Value>
        </env:Subcode>
      </env:Code>
      <env:Reason>
        <env:Text xml:lang="en-US">Operation undefined in the API specification</
↪env:Text>
      </env:Reason>
      <env:Role>http://govway.org/integration</env:Role>
      <env:Detail>
        <problem xmlns="urn:ietf:rfc:7807">
          <type>https://govway.org/handling-errors/400/InvalidRequestContent.html</
↪type>
          <title>InvalidRequestContent</title>
          <status>400</status>
          <detail>Request content not conform to API specification</detail>
```

(continues on next page)

(continua dalla pagina precedente)

```

        <govway_id>9876b03e-0377-4a02-9fb8-07094b0cdf06</govway_id>
    </problem>
</env:Detail>
</env:Fault>
</env:Body>
</env:Envelope>

```

9.4 Attivazione di Codici di Errore Specifici

Nella configurazione di default di GovWay, gli errori restituiti ai client non contengono dettagli che possano causare disclosure di informazioni relative al dominio interno. In alcuni casi, per facilitare il supporto alla risoluzione di problemi, è comunque possibile abilitare la generazione di codici più specifici di errore ritornati al client nell'header http "GovWay-Transaction-ErrorStatus" e nel claim "govway_status" del *REST Problem Details - RFC 7807*.

È possibile abilitare temporaneamente la generazione dei codici specifici accendendo alla voce "Strumenti - Runtime" della console di gestione e abilitando "Http Header / Problem Detail" nella sezione «Codici di errore specifici "GovWay-Transaction-ErrorStatus"» (Fig. 9.5).

Errori generati dal Gateway

| Codici di errore 'GovWay-Transaction-ErrorType' | |
|---|---|
| Richiesta | Errore generico 'Bad Request' ▼ |
| Risposta | Errore generico 'Invalid Response' ▼ |
| Errori Interni | Errore generico 'Service Unavailable' ▼ |

| Codici di errore specifici 'GovWay-Transaction-ErrorStatus' | |
|---|----------------|
| Http Header / Problem Detail | abilitato ▼ |
| SOAP Fault Code | disabilitato ▼ |

Fig. 9.5: Attivazione temporanea dei codici di errore specifici di GovWay

L'abilitazione permanente è invece possibile abilitando la seguente proprietà sul file di proprietà esterno `/etc/govway/govway_local.properties`:

```
org.openspcoop2.pdd.errori.status=true
```

Di seguito viene riportato un esempio di errore generato in seguito al rilevamento di una richiesta non conforme all'interfaccia API REST, dove è stata abilitata la generazione di un codice di errore specifico:

```

HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: GovWay
Transfer-Encoding: chunked
GovWay-Transaction-ErrorType: InvalidRequestContent
GovWay-Transaction-ErrorStatus: integration:GOVWAY-418

```

(continues on next page)

(continua dalla pagina precedente)

```
GovWay-Transaction-ID: b76b4d1b-cd9d-43a0-bea2-1f352f1e71dd
Content-Type: application/problem+json
Date: Thu, 28 May 2020 15:59:14 GMT

{
  "type": "https://govway.org/handling-errors/400/InvalidRequestContent.html",
  "title": "InvalidRequestContent",
  "status": 400,
  "detail": "Request content not conform to API specification",
  "govway_id": "b76b4d1b-cd9d-43a0-bea2-1f352f1e71dd",
  "govway_status": "integration:GOVWAY-418"
}
```

Il codice di errore specifico può essere generato anche all'interno del SOAP Fault come “Fault Code” al posto di quello di default generato da GovWay e descritto nella sezione *Classificazione degli Errori*.

È possibile abilitare temporaneamente la generazione all'interno del SOAP Fault Code accendendo alla voce “Strumenti - Runtime” della console di gestione e abilitando “SOAP Fault Code” nella sezione «Codici di errore specifici “GovWay-Transaction-ErrorStatus”» (Fig. 9.6).

Errori generati dal Gateway

| Codici di errore 'GovWay-Transaction-ErrorType' | |
|---|---|
| Richiesta | Errore generico 'Bad Request' ▼ |
| Risposta | Errore generico 'Invalid Response' ▼ |
| Errori Interni | Errore generico 'Service Unavailable' ▼ |

| Codici di errore specifici 'GovWay-Transaction-ErrorStatus' | |
|---|-------------|
| Http Header / Problem Detail | abilitato ▼ |
| SOAP Fault Code | abilitato ▼ |

Fig. 9.6: Attivazione temporanea dei codici di errore specifici di GovWay come SOAP Fault Code

L'abilitazione permanente è invece possibile abilitando la seguente proprietà sul file di proprietà esterno `/etc/govway/govway_local.properties`:

```
org.openspcoop2.pdd.errori.soap.useGovWayStatusAsFaultCode=true
```

Di seguito viene riportato un esempio di errore generato in seguito al rilevamento di una richiesta non conforme all'interfaccia API SOAP, dove è stata abilitata sia la generazione di un codice di errore specifico che la generazione del SOAP Fault Code specifico:

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Server: GovWay
Transfer-Encoding: chunked
GovWay-Transaction-ErrorType: InvalidRequestContent
GovWay-Transaction-ErrorStatus: integration:GOVWAY-418
```

(continues on next page)

(continua dalla pagina precedente)

```

GovWay-Transaction-ID: b76b4d1b-cd9d-43a0-bea2-1f352f1e71dd
Content-Type: text/xml
Date: Thu, 28 May 2020 15:59:14 GMT

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <SOAP-ENV:Fault>
      <faultcode xmlns:integration="http://govway.org/integration/fault">
        integration:Client.GOVWAY-423
      </faultcode>
      <faultstring>Received request is not conform to API specification</faultstring>
      <faultactor>http://govway.org/integration</faultactor>
      <detail>
        <problem xmlns="urn:ietf:rfc:7807">
          <type>https://govway.org/handling-errors/400/InvalidRequestContent.html</
↩type>
          <title>InvalidRequestContent</title>
          <status>400</status>
          <detail>Request content not conform to API specification</detail>
          <govway_id>9876b03e-0377-4a02-9fb8-07094b0cdf06</govway_id>
          <govway_status>integration:GOVWAY-418</govway_status>
        </problem>
      </detail>
    </SOAP-ENV:Fault>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Di seguito vengono riportate le casistiche di errore che possono verificarsi sul Gateway, con i relativi codici.

Nota: Alcuni degli errori riportati sono scaturiti da funzionalità disponibili nel Gateway attraverso configurazioni avanzate non descritte nel presente manuale.

Tabella 9.2: Codici di Errore GovWay

| Codice | Descrizione |
|------------------------|---|
| integration:GOVWAY-401 | Identifica la richiesta di una erogazione o fruizione inesistente |
| integration:GOVWAY-402 | Rientrano in questa casistica gli errori avvenuti durante la fase di autenticazione di una fruizione (sezione <i>Autenticazione Trasporto</i>) |
| integration:GOVWAY-403 | Azione non identificabile tramite i meccanismi configurati. (sezione <i>Modalità di identificazione dell'azione</i>) |
| integration:GOVWAY-404 | Rientrano in questa casistica gli errori avvenuti durante la fase di autorizzazione di una fruizione (sezione <i>Autorizzazione</i>) |
| integration:GOVWAY-405 | Servizio richiesto non esistente (richiede una configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-406 | Indica che non sono disponibili messaggi (richiede accesso alla MessageBox via Integration Manager, configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-407 | Il messaggio richiesto non esiste (richiede accesso alla MessageBox via Integration Manager, configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-408 | Indica che non esiste una API utilizzabile per correlare la richiesta con una precedente transazione (es. utilizzato con i profili asincroni descritti nella sezione <i>Profili Asincroni</i>) |

Continua alla pagina successiva

Tabella 9.2 – continua dalla pagina precedente

| Codice | Descrizione |
|------------------------|--|
| integration:GOVWAY-409 | Indica che non è possibile correlare la richiesta con una precedente transazione (es. utilizzato con i profili asincroni descritti nella sezione <i>Profili Asincroni</i>) |
| integration:GOVWAY-410 | L'API invocata possiede il profilo <i>asincrono simmetrico</i> e la configurazione della fruizione non presenta meccanismi di autenticazione dell'applicativo client. L'identificazione di un applicativo fruitore è fondamentale nel profilo asincrono simmetrico per consegnare la risposta (<i>Profili Asincroni</i>) |
| integration:GOVWAY-411 | Indica una configurazione errata dove l'applicativo mittente non possiede una configurazione per la spedizione della risposta asincrona e l'API possiede il profilo <i>asincrono simmetrico</i> (<i>Profili Asincroni</i>) |
| integration:GOVWAY-412 | L'API è stata invocata senza fornire il riferimento ad un messaggio attualmente in carico sul Gateway, mentre la configurazione lo richiede. richiede una configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-413 | L'API è stata invocata fornendo il riferimento ad un messaggio attualmente in carico sul Gateway, mentre la configurazione non lo richiede. richiede una configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-414 | L'API invocata è stata configurata con un profilo differente da <i>oneway</i> e richiede la funzionalità di <i>consegna in ordine</i> (sezione <i>Profili di gestione della busta eGov</i>) |
| integration:GOVWAY-415 | L'API invocata è stata configurata per utilizzare la funzionalità di <i>consegna in ordine</i> ma non presenta altre caratteristiche obbligatorie con questa funzionalità (es. confermaRicezione,filtroDuplicati,collaborazione) (sezione <i>Profili di gestione della busta eGov</i>) |
| integration:GOVWAY-416 | Rientrano in questa casistica gli errori avvenuti durante la fase di correlazione applicativa della richiesta (sezione <i>Correlazione Applicativa</i>) |
| integration:GOVWAY-417 | Tale errore viene sollevato se l'interfaccia API e/o gli schemi associati (xsd,json,yaml) contengono errori che non ne consentono l'utilizzo durante la validazione dei contenuti (sezione <i>Validazione dei messaggi</i>) |
| integration:GOVWAY-418 | La validazione dei contenuti ha rilevato una richiesta non conforme all'interfaccia API (sezione <i>Validazione dei messaggi</i>) |
| integration:GOVWAY-419 | La validazione dei contenuti ha rilevato una risposta non conforme all'interfaccia API (sezione <i>Validazione dei messaggi</i>) |
| integration:GOVWAY-420 | Viene sollevato questo errore se un applicativo invoca una fruizione di una API fornendo un messaggio contenente già un header di protocollo. (es. se viene inviato un messaggio contenente un'header eGov (sezione <i>Profilo "SPCoop"</i>) |
| integration:GOVWAY-421 | Indica che il messaggio di richiesta fornito via Integration Manager non è un messaggio SOAP Valido (configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-422 | Il messaggio di richiesta presente nell'http body (Accesso al servizio out/xml2soap) o il messaggio indicato nella richiesta via Integration-Manager (Accesso al servizio via Integration Manager con imbustamento SOAP) non è utilizzabile, tramite la funzionalità di Imbustamento, per ottenere un messaggio SOAP valido (configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-423 | L'azione identificata tramite i meccanismi configurati non risulta esistere all'interno dell'API invocata. (sezione <i>Modalità di identificazione dell'azione</i>) |
| integration:GOVWAY-424 | La funzionalità avanzata <i>Allega Body</i> ha generato un errore (configurazione non documentata) |

Continua alla pagina successiva

Tabella 9.2 – continua dalla pagina precedente

| Codice | Descrizione |
|------------------------|--|
| integration:GOVWAY-425 | La funzionalità avanzata <i>Scarta Body</i> ha generato un errore (configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-426 | Errore generico che può avvenire durante la gestione della richiesta, dovuto comunque a dati forniti nella richiesta stessa (es. Valore SOAPAction scorretto) |
| integration:GOVWAY-427 | Indica che il Gateway ha rilevato la presenza di SOAPHeader Element che non è in grado di processare e che richiedono obbligatoriamente il processamento (mustUnderstand=1 e actor non presente) |
| integration:GOVWAY-428 | Rientrano in questa casistica gli errori avvenuti durante la fase di autorizzazione del contenuto (configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-429 | Errore che viene ritornato dal Gateway se la richiesta presenta un header http <i>Content-Type</i> non supportato (per API SOAP) |
| integration:GOVWAY-430 | Errore che viene ritornato dal Gateway se rileva una busta soap che possiede un namespace differente da quello atteso per la versione SOAP corrispondente al <i>Content-Type</i> (per API SOAP) |
| integration:GOVWAY-431 | Rientrano in questa casistica gli errori avvenuti durante il recupero delle credenziali fornite tramite un Proxy (configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-432 | Errore che viene ritornato dal Gateway se la richiesta presenta un contenuto malformato (es. xml malformato in una API SOAP) |
| integration:GOVWAY-433 | Indica che la richiesta non presenta un header http <i>Content-Type</i> (obbligatorio in API SOAP) |
| integration:GOVWAY-434 | Rientrano in questa casistica gli errori avvenuti durante la fase di correlazione applicativa della risposta (sezione <i>Correlazione Applicativa</i>) |
| integration:GOVWAY-435 | L'errore viene sollevato se viene rilevata una configurazione <i>Local Forward</i> non corretta (configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-436 | L'errore viene sollevato se viene rilevato un tipo di fruitore non supportato dalla modalità di utilizzo del Gateway fruita (configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-437 | L'errore viene sollevato se viene rilevato un tipo di erogatore non supportato dalla modalità di utilizzo del Gateway fruita (configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-438 | L'errore viene sollevato se viene rilevato un tipo di servizio non supportato dalla modalità di utilizzo del Gateway fruita (configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-439 | L'errore viene sollevato se viene rilevata una configurazione che richiede una funzionalità non supportata nella modalità di utilizzo del Gateway (configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-440 | Errore che viene ritornato dal Gateway se la risposta presenta un contenuto malformato (es. xml malformato in una API SOAP) |
| integration:GOVWAY-441 | La richiesta indirizza una configurazione non invocabile direttamente, configurazione creata tramite le indicazioni descritte nella sezione <i>Differenziare le configurazioni specifiche per risorsa/azione</i> |
| integration:GOVWAY-442 | La richiesta pervenuta sul Gateway non presenta un riferimento ad una precedente transazione, mentre la configurazione lo richiede (sezione <i>Correlazione tra transazioni differenti</i>). Nell'installazione di default del Gateway, l'errore indicato non viene mai sollevato poichè non è obbligatorio fornire il riferimento ad una precedente transazione. |
| integration:GOVWAY-443 | L'errore viene ritornato dal Gateway se non viene rilevato un token durante l'invocazione di una fruizione (sezione <i>Autenticazione Token</i>) |

Continua alla pagina successiva

Tabella 9.2 – continua dalla pagina precedente

| Codice | Descrizione |
|-------------------------|--|
| integration:GOVWAY-444 | L'errore viene ritornato dal Gateway se viene rilevato un token non valido durante l'invocazione di una fruizione (sezione <i>Autenticazione Token</i>) |
| integration:GOVWAY-445 | Rientrano in questa casistica gli errori avvenuti durante la fase di autorizzazione di una fruizione, riguardanti la gestione di un token (sezione <i>Autorizzazione</i>) |
| integration:GOVWAY-446 | Il Gateway ritorna tale codice se la fruizione o l'erogazione invocata risulta sospesa |
| integration:GOVWAY-450 | La richiesta pervenuta sul Gateway non indirizza una erogazione specifica e non è utilizzabile per identificarne alcuna (configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-451 | Il soggetto invocato non esiste (configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-452 | Indica che il messaggio ricevuto è già stato gestito in precedenza (es. filtro duplicati attivo descritto nella sezione <i>Profilo "SPCoop"</i>) |
| integration:GOVWAY-453 | L'applicativo erogatore associato all'erogazione non esiste (configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-454 | Viene sollevato questo errore se il messaggio ritornato come risposta dall'applicativo erogatore, in una erogazione, contiene già un header di protocollo. (es. se viene ritornato un messaggio contenente un'header eGov (sezione <i>Profilo "SPCoop"</i>) |
| integration:GOVWAY-455 | L'errore indica che la richiesta presenta al suo interno degli identificativi di API differenti da quelli dell'erogazione invocata (es. busta eGov contiene dei dati di servizio non allineati all'erogazione invocata) |
| integration:GOVWAY-500 | Errore generico |
| integration:GOVWAY-516 | Errore ritornato dal gateway se non riesce ad inoltrare il messaggio all'endpoint configurato |
| integration:GOVWAY-517 | Errore ritornato dal gateway se non viene ritornata una risposta dall'endpoint contattato e il profilo ne prevede una (es. profilo sincrono nelle API SOAP) |
| integration:GOVWAY-518 | Indica che l'applicativo erogatore ha ritornato un SOAPFault (API SOAP) |
| integration:GOVWAY-537 | La richiesta pervenuta è già presente in carico sul Gateway ed è attualmente in fase di processamento (configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-538 | La richiesta asincrona pervenuta è già presente in carico sul Gateway ed è attualmente in fase di processamento (configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-539 | La ricevuta della richiesta asincrona pervenuta è già presente in carico sul Gateway ed è attualmente in fase di processamento (configurazione non documentata) |
| integration:GOVWAY-CC00 | Errore generico avvenuto durante la gestione del Controllo del Traffico (sezione <i>Controllo del Traffico</i>) |
| integration:GOVWAY-CC01 | Il Gateway ha rilevato il superamento del massimo numero di richieste simultanee configurato (sezione <i>Limitazione Numero di Richieste Complessive</i>) |
| integration:GOVWAY-CP00 | Indica che la funzionalità di Rate-Limiting ha rilevato una policy sconosciuta (sezione <i>Rate Limiting</i>) |
| integration:GOVWAY-CP01 | Indica che la funzionalità di Rate-Limiting ha rilevato una violazione di una policy di tipo "NumeroRichieste-RichiesteSimultanee" (sezione <i>Rate Limiting</i>). Il codice di errore può presentare il suffisso -CC se la policy è configurata insieme a controlli di congestione e/o il suffisso -DP se configurata con meccanismi di degrado. |

Continua alla pagina successiva

Tabella 9.2 – continua dalla pagina precedente

| Codice | Descrizione |
|-----------------------------|---|
| integration:GOVWAY-ERR-CP01 | Errore emerso durante la gestione da parte del Gateway della policy di Rate-Limiting di tipo “NumeroRichieste-RichiesteSimultanee” (sezione <i>Rate Limiting</i>). |
| integration:GOVWAY-CP02 | Indica che la funzionalità di Rate-Limiting ha rilevato una violazione di una policy di tipo “NumeroRichieste-ControlloRealtime*” (sezione <i>Rate Limiting</i>). Il codice di errore può presentare il suffisso -CC se la policy è configurata insieme a controlli di congestione e/o il suffisso -DP se configurata con meccanismi di degrado (sezione <i>Rate Limiting</i>). |
| integration:GOVWAY-ERR-CP02 | Errore emerso durante la gestione da parte del Gateway della policy di Rate-Limiting di tipo “NumeroRichieste-ControlloRealtime*” (sezione <i>Rate Limiting</i>). |
| integration:GOVWAY-CP03 | Indica che la funzionalità di Rate-Limiting ha rilevato una violazione di una policy di tipo “OccupazioneBanda-*” (sezione <i>Rate Limiting</i>). Il codice di errore può presentare il suffisso -CC se la policy è configurata insieme a controlli di congestione e/o il suffisso -DP se configurata con meccanismi di degrado (sezione <i>Rate Limiting</i>). |
| integration:GOVWAY-ERR-CP03 | Errore emerso durante la gestione da parte del Gateway della policy di Rate-Limiting di tipo “OccupazioneBanda-*” (sezione <i>Rate Limiting</i>). |
| integration:GOVWAY-CP04 | Indica che la funzionalità di Rate-Limiting ha rilevato una violazione di una policy di tipo “TempoComplessivoRisposta” (sezione <i>Rate Limiting</i>). Il codice di errore può presentare il suffisso -CC se la policy è configurata insieme a controlli di congestione e/o il suffisso -DP se configurata con meccanismi di degrado. |
| integration:GOVWAY-ERR-CP04 | Errore emerso durante la gestione da parte del Gateway della policy di Rate-Limiting di tipo “TempoComplessivoRisposta” (sezione <i>Rate Limiting</i>). |
| integration:GOVWAY-CP05 | Indica che la funzionalità di Rate-Limiting ha rilevato una violazione di una policy di tipo “TempoMedioRisposta-*” (sezione <i>Rate Limiting</i>). Il codice di errore può presentare il suffisso -CC se la policy è configurata insieme a controlli di congestione e/o il suffisso -DP se configurata con meccanismi di degrado. |
| integration:GOVWAY-ERR-CP05 | Errore emerso durante la gestione da parte del Gateway della policy di Rate-Limiting di tipo “TempoMedioRisposta-*” (sezione <i>Rate Limiting</i>). |
| integration:GOVWAY-CP06 | Indica che la funzionalità di Rate-Limiting ha rilevato una violazione di una policy di tipo “NumeroRichiesteCompletateConSuccesso” (sezione <i>Rate Limiting</i>). Il codice di errore può presentare il suffisso -CC se la policy è configurata insieme a controlli di congestione e/o il suffisso -DP se configurata con meccanismi di degrado. |
| integration:GOVWAY-ERR-CP06 | Errore emerso durante la gestione da parte del Gateway della policy di Rate-Limiting di tipo “NumeroRichiesteCompletateConSuccesso” (sezione <i>Rate Limiting</i>). |
| integration:GOVWAY-CP07 | Indica che la funzionalità di Rate-Limiting ha rilevato una violazione di una policy di tipo “NumeroRichiesteFallite” (sezione <i>Rate Limiting</i>). Il codice di errore può presentare il suffisso -CC se la policy è configurata insieme a controlli di congestione e/o il suffisso -DP se configurata con meccanismi di degrado. |
| integration:GOVWAY-ERR-CP07 | Errore emerso durante la gestione da parte del Gateway della policy di Rate-Limiting di tipo “NumeroRichiesteFallite” (sezione <i>Rate Limiting</i>). |

Continua alla pagina successiva

Tabella 9.2 – continua dalla pagina precedente

| Codice | Descrizione |
|-----------------------------|---|
| integration:GOVWAY-CP08 | Indica che la funzionalità di Rate-Limiting ha rilevato una violazione di una policy di tipo “NumeroFaultApplicativi” (sezione <i>Rate Limiting</i>). Il codice di errore può presentare il suffisso -CC se la policy è configurata insieme a controlli di congestione e/o il suffisso -DP se configurata con meccanismi di degrado. |
| integration:GOVWAY-ERR-CP08 | Errore emerso durante la gestione da parte del Gateway della policy di Rate-Limiting di tipo “NumeroFaultApplicativi” (sezione <i>Rate Limiting</i>). |
| protocol:GOVWAY-109 | Rientrano in questa casistica gli errori avvenuti durante la fase di autenticazione di una erogazione, se non vengono rilevate credenziali (sezione <i>Autenticazione Trasporto</i>) |
| protocol:GOVWAY-117 | Rientrano in questa casistica gli errori avvenuti durante la fase di autenticazione di una erogazione, se vengono rilevate credenziali non corrette (sezione <i>Autenticazione Trasporto</i>) |
| protocol:GOVWAY-1350 | Rientrano in questa casistica eventuali errori generici avvenuti durante la fase di autorizzazione di una erogazione (sezione <i>Autorizzazione</i>) o sicurezza del messaggio (sezione <i>Sicurezza a livello del messaggio</i>) |
| protocol:GOVWAY-1351 | L'errore viene ritornato dal Gateway se viene rilevato che il messaggio presenta al suo interno un mittente differente da quello identificato dalle credenziali (configurazione non documentata) |
| protocol:GOVWAY-1352 | Rientrano in questa casistica gli errori avvenuti durante la fase di autorizzazione di una erogazione, quando la richiesta non viene autorizzata (sezione <i>Autorizzazione</i>) |
| protocol:GOVWAY-[1353-1354] | L'errore viene ritornato dal Gateway se viene rilevato che la firma della busta, prevista dalla modalità utilizzata, non è rispettivamente valida o presente (configurazione non documentata) |
| protocol:GOVWAY-1355 | L'errore viene ritornato dal Gateway se viene rilevato che la firma del messaggio non è valida (sezione <i>Sicurezza a livello del messaggio</i>) |
| protocol:GOVWAY-1356 | L'errore viene ritornato dal Gateway se viene rilevato che il messaggio non è firmato (sezione <i>Sicurezza a livello del messaggio</i>) |
| protocol:GOVWAY-[1357-1360] | L'errore viene ritornato dal Gateway se viene rilevato che la firma degli allegati non sono valide o presenti (configurazione non documentata) |
| protocol:GOVWAY-1361 | L'errore viene ritornato dal Gateway se viene rilevato che la cifratura del messaggio non è valida (sezione <i>Sicurezza a livello del messaggio</i>) |
| protocol:GOVWAY-1362 | L'errore viene ritornato dal Gateway se viene rilevato che il messaggio non è cifrato (sezione <i>Sicurezza a livello del messaggio</i>) |
| protocol:GOVWAY-[1363-1364] | L'errore viene ritornato dal Gateway se viene rilevato che le cifrature degli allegati non sono valide o presenti (configurazione non documentata) |
| protocol:GOVWAY-1365 | L'errore viene ritornato dal Gateway se viene rilevato che il messaggio non contiene l'attesa configurazione di sicurezza (sezione <i>Sicurezza a livello del messaggio</i>) |
| protocol:GOVWAY-1366 | L'errore viene ritornato dal Gateway se non viene rilevato un token durante l'invocazione di una erogazione (sezione <i>Autenticazione Token</i>) |
| protocol:GOVWAY-1367 | L'errore viene ritornato dal Gateway se viene rilevato un token non valido durante l'invocazione di una erogazione (sezione <i>Autenticazione Token</i>) |
| protocol:GOVWAY-1368 | Rientrano in questa casistica gli errori avvenuti durante la fase di autorizzazione di una erogazione, riguardanti la gestione di un token (sezione <i>Autorizzazione</i>) |
| protocol:GOVWAY-[1-6] | Rientrano in questa casistica gli errori generici avvenuti durante il processamento e la validazione di una richiesta di erogazione |

Continua alla pagina successiva

Tabella 9.2 – continua dalla pagina precedente

| Codice | Descrizione |
|---------------------------|--|
| protocol:GOVWAY-[51-60] | Gli errori che rientrano in questa casistica vengono generati durante la validazione della richiesta se sono presenti informazioni non valide per quanto concerne gli attributi <i>mustUnderstand</i> e <i>actor</i> di un header SOAP (es. busta egov nella modalità descritta in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-[100-120] | Errore rilevato durante la validazione della richiesta che riguarda informazioni sul mittente (es. busta egov in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-[150-170] | Errore rilevato durante la validazione della richiesta che riguarda informazioni sul destinatario (es. busta egov in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-[200-205] | Errore rilevato durante la validazione della richiesta che riguarda informazioni sul profilo di collaborazione (es. busta egov in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-[250-265] | Errore rilevato durante la validazione della richiesta che riguarda informazioni sul servizio (es. busta egov in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-[300-315] | Errore rilevato durante la validazione della richiesta che riguarda informazioni sulla correlazione asincrona (es. busta egov in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-[350-355] | Errore rilevato durante la validazione della richiesta che riguarda informazioni sulla collaborazione (es. busta egov in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-[400-406] | Errore rilevato durante la validazione della richiesta che riguarda informazioni sull'azione (es. busta egov in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-[450-455] | Errore rilevato durante la validazione della richiesta che riguarda informazioni sulla correlazione asincrona per quanto riguarda l'azione (es. busta egov in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-[500-506] | Errore rilevato durante la validazione della richiesta che riguarda informazioni sull'identificativo messaggio (es. busta egov in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-[550-556] | Errore rilevato durante la validazione della richiesta che riguarda informazioni sul riferimento messaggio (es. busta egov in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-[600-610] | Errore rilevato durante la validazione della richiesta che riguarda informazioni sull'ora registrazione (es. busta egov in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-[650-661] | Errore rilevato durante la validazione della richiesta che riguarda informazioni sulla scadenza (es. busta egov in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-[700-717] | Errore rilevato durante la validazione della richiesta che riguarda informazioni sul filtro duplicati e sulla conferma della ricezione (es. busta egov in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-[750-766] | Errore rilevato durante la validazione della richiesta che riguarda informazioni sulla consegna in ordine (es. busta egov in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-[800-817] | Errore rilevato durante la validazione della richiesta che riguarda informazioni sul servizio applicativo |
| protocol:GOVWAY-[850-879] | Errore rilevato durante la validazione della richiesta che riguarda informazioni sui riscontri (es. busta egov in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-[900-971] | Errore rilevato durante la validazione della richiesta che riguarda informazioni sulla lista trasmissioni (es. busta egov in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |

Continua alla pagina successiva

Tabella 9.2 – continua dalla pagina precedente

| Codice | Descrizione |
|-----------------------------|---|
| protocol:GOVWAY-[1000-1035] | Errore rilevato durante la validazione della richiesta che riguarda informazioni sulla lista eccezioni (es. busta egov in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-[1300-1329] | Errore rilevato durante la validazione del messaggio per quanto concerne la parte di SOAPFault previsto dal protocollo (es. busta egov errore in sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-[1400-1404] | Errore rilevato durante la validazione del messaggio per quanto concerne la parte di attachments previsto dal protocollo (es. busta egov con attachments, sezione <i>Profilo “SPCoop”</i>) |
| protocol:GOVWAY-2000 | Errore generico rilevato durante la validazione del messaggio |

10.1 Modalità Avanzata

L'interfaccia della govwayConsole, fin qui descritta, fa riferimento all'operatività nella *modalità standard*. La modalità standard prevede varie semplificazioni, sulle opzioni visualizzate nelle schermate, mirate al compimento delle operazioni di uso comune.

Nel caso si avesse la necessità di ricorrere a configurazioni più specifiche, non contemplate nella modalità standard, è possibile passare alla visualizzazione dell'interfaccia nella *Modalità Avanzata* utilizzando la voce omonima del menu a discesa che compare selezionando l'icona in alto a destra (nella testata della govwayConsole) come mostrato nella figura Fig. 10.1.




Fig. 10.1: Selezione Modalità Avanzata

Operando in modalità avanzata, in ciascuno dei contesti di configurazione già descritti in questo manuale, compariranno opzioni aggiuntive per le quali sono previsti valori di default nel caso della modalità standard.

Nella modalità avanzata sarà disponibile la funzionalità aggiuntiva *Elimina*, presente nel menu di Configurazione, che consente di utilizzare package di esportazione per l'eliminazione selettiva di entità dal registro.

Nota: Non tutte le funzionalità disponibili in modalità avanzata sono descritte nel presente manuale.

10.2 Configurazione manuale delle interfacce

Nel caso non si disponga del descrittore della API, è possibile in alternativa fornire manualmente la specifica delle interfacce. Dopo aver salvato la nuova API, senza aver fornito il descrittore delle interfacce, si procede individuando il nuovo elemento nella lista delle API presenti e cliccando sul collegamento presente nella colonna *Servizi*, nel caso SOAP, o *Risorse* nel caso REST.

Nel caso SOAP, si procede aggiungendo il nuovo servizio tramite il pulsante *Aggiungi*. Il form da compilare è quello mostrato nella figura seguente.

API > Servizi di Hello:1 > Aggiungi

Note: (*) Campi obbligatori

Servizio

Nome *

Descrizione

Informazioni Protocollo

Profilo di collaborazione

ID Collaborazione ☐

Riferimento ID Richiesta ☐

Invia **Cancella**

Fig. 10.2: Aggiunta di un servizio alla API SOAP

I dati da fornire sono i seguenti:

- *Nome* del servizio

- *Descrizione* del servizio
- *Profilo di collaborazione* del servizio, a scelta tra oneway e sincrono
- *ID Collaborazione*. Flag per consentire di specificare nelle richieste un valore che identifica una conversazione.
- *Riferimento ID Richiesta*. Flag per consentire di specificare nelle richieste un identificativo relativo ad un messaggio precedente.

Al passo successivo, utilizzando il collegamento nella colonna *Azioni*, relativamente al servizio appena creato, si procede con l'aggiunta delle azioni. Il form da compilare è quello mostrato nella figura seguente.

API > Servizi di Hello:1 > Azioni di HelloPortType > **Aggiungi**

Note: (*) Campi obbligatori

Azione

Nome *

Informazioni Protocollo

Profilo usa profilo servizio

Invia Cancella

Fig. 10.3: Aggiunta di un'azione alla API SOAP

I dati da fornire sono i seguenti:

- *Nome* dell'azione
- *Profilo*. Si può scegliere se utilizzare le impostazioni già fornite a livello del servizio, oppure ridefinirle indicando nuovamente Profilo di collaborazione, ID Collaborazione e Riferimento ID Richiesta.

Nel caso REST, si procede aggiungendo la nuova risorsa tramite il pulsante *Aggiungi*. Il form da compilare è quello mostrato nella figura seguente.

I dati da fornire sono i seguenti:

- *HTTP Method* relativo alla risorsa (GET, POST, DELETE, ecc.)
- *Path* della risorsa
- *Nome* della risorsa
- *Descrizione* della risorsa

API > Risorse di provaRest:1 > **Aggiungi**

Note: (*) Campi obbligatori

Risorsa

HTTP Method

Path

Nome *****

Descrizione

Informazioni Protocollo

ID Collaborazione ☐

Riferimento ID Richiesta ☐

Invia **Cancella**

Fig. 10.4: Aggiunta di una risorsa alla API REST

- *ID Collaborazione*. Flag per consentire di specificare nelle richieste un valore che identifica una conversazione.
- *Riferimento ID Richiesta*. Flag per consentire di specificare nelle richieste un identificativo relativo ad un messaggio precedente.

10.3 Versionamento delle API e delle Erogazioni/Fruizioni

Su GovWay vi è una gestione del versionamento effettuato su due componenti:

- API
- Erogazione o Fruizione dell'API

Come descritto nella sezione [Versionamento delle API](#), sulla singola erogazione/fruizione è possibile modificare la versione dell'API implementata solamente se ne esiste più di una versione. Questa modifica si riflette automaticamente anche sulla versione dell'erogazione/fruizione, e sull'url di invocazione, se non esiste già una erogazione/fruizione con la nuova versione.

Utilizzando la console in modalità avanzata (*Modalità Avanzata*) è invece possibile modificare puntualmente la versione dell'erogazione/fruizione e di conseguenza l'url di invocazione tramite il bottone “modifica” evidenziato nella figura [Fig. 10.5](#).





Fig. 10.5: Nuova Versione di una Erogazione

Accedendo alla modifica del nome dell'erogazione/fruizione con la console in modalità avanzata, è possibile modificare la versione (Fig. 10.6).



Erogazioni > PetStore@ENTE v2 > Informazioni Generali

Informazioni Generali

Note: (*) Campi obbligatori

Informazioni Generali

Nome *

Versione

[Allegati \(0\)](#)

Fig. 10.6: Scelta di una nuova versione per una Erogazione

Effettuata la modifica l'erogazione possiederà una versione indipendente dalla versione dell'API implementata. L'url di invocazione riflette la versione dell'erogazione come evidenziato nella figura Fig. 10.7.

10.4 Modalità di identificazione dell'azione

Nel contesto dei servizi Soap, sia erogazioni che fruizioni, si ha la possibilità di selezionare una tra diverse opzioni che riguardano la modalità di identificazione dell'azione. Dopo aver acceduto la sezione *URL di Invocazione*, relativamente alla fruizione o erogazione, si può selezionare una tra le seguenti opzioni:

- *Contenuto* (Soap e Rest): il dato viene ricavato dal messaggio di richiesta utilizzando come criterio l'espressione XPath o JsonPath indicata nel campo *Pattern* sottostante.
- *Header HTTP* (Soap e Rest): il dato viene ricavato da un valore passato come Http Header. Il campo sottostante consente di specificare il nome di tale header.
- *Header di Integrazione* (Soap e Rest): il dato viene ricavato dall'header di integrazione fornito con il messaggio di richiesta. Per conoscere come gli applicativi client forniscono tale informazione vedere la sezione [Scambio di informazioni nella richiesta del client verso il gateway](#).
- *Specifica di Interfaccia dell'API* (Soap e Rest): il dato viene ricavato in automatico sulla base delle informazioni fornite con la richiesta (messaggio e parametri) confrontandole con la descrizione dell'interfaccia dell'API.
- *Url di Invocazione* (Soap): il dato viene ricavato dinamicamente dalla url di invocazione utilizzando come criterio l'espressione regolare inserita nel campo *Espressione Regolare* sottostante.
- *SOAPAction* (Soap): Questa opzione consente di ricavare il dato dal campo *SOAPAction* presente nell'header di trasporto delle comunicazioni SOAP.

Attivando il flag *Identificazione tramite API*, in caso di fallimento dell'identificazione dell'azione nella modalità prevista al passo precedente, si tenterà di utilizzare la modalità «Specifica di Interfaccia dell'API» come seconda opzione.




Fig. 10.7: Nuova versione dell'erogazione differente dalla versione dell'API

Il campo *Azioni* illustra l'elenco delle azioni presenti per semplice comodità.

10.5 Multi-Tenant

I processi di configurazione, descritti in questo manuale, sono ottimizzati nell'ottica di mantenere sempre sottinteso il soggetto interno al dominio. In tal senso, le fruizioni e le erogazioni si intendono sempre in soggettiva riguardo un singolo soggetto interno amministrato dall'utente in sessione.

Multi-tenant è un'opzione che consente di estendere l'ambito delle configurazioni prodotte dalla govwayConsole a più di un soggetto interno al dominio. Tale opzione si attiva nella configurazione generale (sezione *Generale*).

Per gestire la compresenza di più soggetti interni al dominio, per la configurazione di erogazioni e fruizioni, è possibile scegliere quali soggetti interni rendere ammissibili (Fig. 10.8):

- *Fruizioni (Soggetto Erogatore)*
 - *Tutti*: indica che tutti i soggetti interni, censiti nel registro di GovWay, sono selezionabili come soggetto erogatore, in una fruizione.
 - *Escludi Soggetto Fruitore*: indica che tutti i soggetti interni, tranne il soggetto fruitore, sono selezionabili come soggetto erogatore, in una fruizione.
 - *Solo Soggetti Esterni*: indica che il soggetto erogatore di una fruizione deve essere un soggetto esterno.
- *Erogazioni (Soggetti Fruttori)*
 - *Tutti*: indica che tutti i soggetti interni, censiti nel registro di GovWay, sono selezionabili come soggetti fruttori, in una erogazione.
 - *Escludi Soggetto Erogatore*: indica che tutti i soggetti interni, tranne il soggetto erogatore, sono selezionabili come soggetti fruttori, in una erogazione.
 - *Solo Soggetti Esterni*: indica che i soggetti fruttori di una erogazione devono essere soggetti esterni.

Multi-Tenant

Stato: abilitato

Fruizioni

Soggetto Erogatore: Solo Soggetti Esterni

Erogazioni

Soggetti Fruttori: Escludi Soggetto Erogatore

Fig. 10.8: Elementi di configurazione della modalità multi-tenant

L'utente che ha l'opzione multi-tenant attiva, visualizza sulla testata un menu a discesa che consente di selezionare l'utente interno al dominio sul quale vuole operare (Fig. 10.9). Se viene selezionato un soggetto dalla lista, l'operatività sulla console risulterà identica alla situazione con un unico soggetto interno. Selezionando l'opzione «Tutti» sarà richiesto nei singoli contesti di specificare il soggetto interno.




Fig. 10.9: Selezione del soggetto operativo in modalità multi-tenant

10.6 Header di Integrazione

In base alle configurazioni prodotte per i servizi, è previsto in diverse situazioni che gli applicativi scambino dei dati con il gateway.

Nel caso degli applicativi server lo scopo è quello di ricevere dal gateway i metadati che riguardano la richiesta gestita.

Per gli applicativi client tale scambio si rende necessario al fine di fornire al gateway specifici parametri necessari a elaborare la richiesta.

Per consentire lo scambio di tali informazioni, funzionali all'integrazione tra applicativi e gateway, sono previste alcune strutture dati, che indichiamo di seguito con il termine *Header di Integrazione*, che possono essere trasmesse in differenti modalità:

- *Trasporto*: le informazioni sono contenute nell'header di trasporto
- *Url Based*: le informazioni sono incapsulate nella url
- *SOAP*: le informazioni sono incluse in uno specifico header SOAP proprietario di GovWay
- *WS-Addressing*: le informazioni sono incluse in un header SOAP secondo il formato standard WS-Addressing

Nel seguito descriviamo le strutture degli header di integrazione attive per default con l'installazione del prodotto. Tali strutture variano in funzione del ruolo dell'applicativo. Per l'applicativo client è possibile fornire informazioni al gateway tramite le modalità *Trasporto* e *Url Based*. L'applicativo server, invece, riceve le informazioni dal gateway solamente tramite la modalità *Trasporto*.

10.6.1 Scambio di informazioni nella richiesta inoltrata dal gateway al server

Le informazioni fornite dal gateway all'applicativo erogatore, sia per quanto concerne fruizioni che per erogazioni, sono riassunte nella [Tabella 10.1](#).

Tabella 10.1: Scambio di informazioni nella richiesta inoltrata dal gateway al server

| Nome Header Trasporto | Descrizione |
|------------------------|--|
| GovWay-Message-ID | Identificativo del messaggio assegnato da GovWay |
| GovWay-Relates-To | Identificativo del messaggio riferito |
| GovWay-Conversation-ID | Identificativo della conversazione |
| GovWay-Transaction-ID | Identificativo della transazione assegnato da GovWay |

Inoltre, solamente per quanto concerne le erogazioni, all'applicativo interno al dominio vengono inoltrate ulteriori meta-informazioni riguardanti la transazione gestita sul gateway descritte nella [Tabella 10.2](#).

Tabella 10.2: Scambio di informazioni nella richiesta inoltrata dal gateway al server per una Erogazione

| Header | Descrizione |
|-------------------------------|---|
| GovWay-Sender-Type | Codice che identifica il tipo del mittente |
| GovWay-Sender | Identificativo del mittente |
| GovWay-Provider-Type | Codice che identifica il tipo del destinatario |
| GovWay-Provider | Identificativo del destinatario |
| GovWay-Service-Type | Codice che identifica il tipo del servizio |
| GovWay-Service | Identificativo del servizio |
| GovWay-Service-Version | Progressivo di versione del servizio |
| GovWay-Action | Identificativo dell'azione |
| GovWay-Application-Message-ID | Identificativo del messaggio assegnato dall'applicativo |
| GovWay-Application | Identificativo dell'applicativo |

10.6.2 Informazioni restituite dal gateway nella risposta all'applicativo client

Le informazioni restituite dal gateway all'applicativo client, sia per le fruizioni che per le erogazioni, sono riassunte nella [Tabella 10.3](#).

Tabella 10.3: Header restituiti dal gateway nella risposta all'applicativo client

| Nome Header Trasporto | Descrizione |
|-------------------------------|--|
| GovWay-Message-ID | Identificativo del messaggio assegnato da GovWay |
| GovWay-Relates-To | Identificativo del messaggio riferito |
| GovWay-Conversation-ID | Identificativo della conversazione |
| GovWay-Application-Message-ID | Identificativo del messaggio assegnato dall'applicativo (solo nel caso di Fruizione) |
| GovWay-Transaction-ID | Identificativo della transazione assegnato da GovWay |

All'applicativo client vengono inoltre restituiti ulteriori header http informativi se l'applicativo erogatore non è disponibile o se sono stati attivati meccanismi di Rate Limiting (sezione [Rate Limiting](#)).

Tabella 10.4: Ulteriori header restituiti dal gateway nella risposta all'applicativo client

| Nome Header Trasporto | Descrizione | Motivazione |
|-----------------------|--|--|
| Retry-After | Indica al client il numero di secondi dopo i quali ripresentarsi poichè il servizio contattato non è al momento disponibile. | Le principali cause della generazione di tale header sono imputabili alla non raggiungibilità un applicativo erogatore, alla violazione di politiche di RateLimiting o a quando un servizio è temporaneamente disabilitato |
| X-RateLimit-Limit | Indica il numero massimo di richieste effettuabili | Rate-Limiting attivato con policy di tipo "NumeroRichieste-ControlloRealtime*" (sezione Rate Limiting) |
| X-RateLimit-Remaining | Numero di richieste rimanenti prima del prossimo reset | Rate-Limiting attivato con policy di tipo "NumeroRichieste-ControlloRealtime*" (sezione Rate Limiting) |

Continua alla pagina successiva

Tabella 10.4 – continua dalla pagina precedente

| Nome Header Trasporto | Descrizione | Motivazione |
|--|--|---|
| X-RateLimit-Reset | Numero di secondi mancante al prossimo reset | Rate-Limiting attivato con policy di tipo “NumeroRichieste-ControlloRealtime*” (sezione Rate Limiting) |
| GovWay-RateLimit-ConcurrentRequest-Limit | Indica il numero massimo di richieste concorrenti inviabili | Rate-Limiting attivato con policy di tipo “NumeroRichieste-RichiesteSimultanee” (sezione Rate Limiting) |
| GovWay-RateLimit-ConcurrentRequest-Remaining | Indica il numero massimo di richieste concorrenti ancora inviabili | Rate-Limiting attivato con policy di tipo “NumeroRichieste-RichiesteSimultanee” (sezione Rate Limiting) |
| GovWay-RateLimit-BandwithQuota-Limit | Indica la massima banda occupabile | Rate-Limiting attivato con policy di tipo “OccupazioneBanda-*” (sezione Rate Limiting) |
| GovWay-RateLimit-BandwithQuota-Remaining | Indica la banda ancora occupabile prima del prossimo reset | Rate-Limiting attivato con policy di tipo “OccupazioneBanda-*” (sezione Rate Limiting) |
| GovWay-RateLimit-BandwithQuota-Reset | Numero di secondi mancante al prossimo reset | Rate-Limiting attivato con policy di tipo “OccupazioneBanda-*” (sezione Rate Limiting) |
| GovWay-RateLimit-AvgTimeResponse-Limit | Tempo medio di risposta atteso | Rate-Limiting attivato con policy di tipo “TempoMedioRisposta-*” (sezione Rate Limiting) |
| GovWay-RateLimit-AvgTimeResponse-Reset | Numero di secondi mancante al prossimo reset | Rate-Limiting attivato con policy di tipo “TempoMedioRisposta-*” (sezione Rate Limiting) |
| GovWay-RateLimit-TimeResponseQuota-Limit | Tempo complessivo di risposta occupabile | Policy creata con risorsa di tipo “TempoComplessivoRisposta” (sezione Registro Policy) |
| GovWay-RateLimit-TimeResponseQuota-Remaining | Tempo di risposta ancora occupabile prima del prossimo reset | Policy creata con risorsa di tipo “TempoComplessivoRisposta” (sezione Registro Policy) |
| GovWay-RateLimit-TimeResponseQuota-Reset | Numero di secondi mancante al prossimo reset | Policy creata con risorsa di tipo “TempoComplessivoRisposta” (sezione Registro Policy) |
| GovWay-RateLimit-RequestSuccessful-Limit, GovWay-RateLimit-RequestFailed-Limit, GovWay-RateLimit-Fault-Limit | Indica il numero massimo di richieste effettuabili | Policy creata rispettivamente con risorsa di tipo “NumeroRichiesteCompletate-ConSuccesso”, “NumeroRichiesteFallite” e “NumeroFaultApplicativi” (sezione Registro Policy) |
| GovWay-RateLimit-RequestSuccessful-Remaining, GovWay-RateLimit-RequestFailed-Remaining, GovWay-RateLimit-Fault-Remaining | Numero di richieste rimanenti prima del prossimo reset | Policy creata rispettivamente con risorsa di tipo “NumeroRichiesteCompletate-ConSuccesso”, “NumeroRichiesteFallite” e “NumeroFaultApplicativi” (sezione Registro Policy) |
| GovWay-RateLimit-RequestSuccessful-Reset, GovWay-RateLimit-RequestFailed-Reset, GovWay-RateLimit-Fault-Reset | Numero di secondi mancante al prossimo reset | Policy creata rispettivamente con risorsa di tipo “NumeroRichiesteCompletate-ConSuccesso”, “NumeroRichiesteFallite” e “NumeroFaultApplicativi” (sezione Registro Policy) |

10.6.3 Scambio di informazioni nella richiesta del client verso il gateway

Le informazioni che possono essere fornite dal client al gateway sono riassunte nella tabella [Tabella 10.5](#) e riguardano le modalità *Trasporto* e *Url Based* attive di default.

Tabella 10.5: Scambio di informazioni nella richiesta del client verso il gateway

| Nome Header Trasporto | Nome Url Property | Descrizione |
|------------------------|------------------------|---|
| GovWay-Action | govway_action | Identificativo dell'azione invocata. Tale informazione deve essere fornita dal client se il servizio è stato configurato in modalità di identificazione dell'azione <i>input-based</i> . (Sezione Modalità di identificazione dell'azione) |
| GovWay-Relates-To | govway_relates_to | Identificativo di un precedente messaggio a cui la richiesta in essere si riferisce. (Sezione Correlazione tra transazioni differenti) |
| GovWay-Conversation-ID | govway_conversation_id | Identificativo di una conversazione a cui la richiesta in essere si riferisce (Sezione Correlazione tra transazioni differenti) |

10.6.4 Altri header di Integrazione

Per attivare ulteriori header di integrazione è richiesto l'accesso alla govwayConsole in modalità *avanzata* (Sezione [Modalità Avanzata](#)).

Nota: Gli header di trasporto relativi alle funzionalità di Rate-Limiting e Service-Unavailable, descritti nella sezione [Informazioni restituite dal gateway nella risposta all'applicativo client](#), vengono generati solamente nella modalità *Header HTTP*.

A partire dall'erogazione o fruizione di una API, accedendo alla sezione Configurazione, descritta nella sezione [Configurazione dell'API](#), in modalità avanzata compare una sezione precedentemente non documentata denominata *Opzioni Avanzate*. All'interno di tale sezione è possibile agire sulla configurazione della voce *Metadati* nella sezione *Integrazione*. In tale campo, per default non impostato, è possibile attivare gli header di integrazione desiderati utilizzando le seguenti keyword separate da virgola:

Nota: Per ogni tipo di header di integrazione descritto di seguito, esiste una modalità normale ed una estesa (suffisso "Ext"). Le due modalità si differenziano poichè nella modalità non estesa non vengono generati gli header nella richiesta inoltrata al server in una fruizione e quelli generati nella risposta ritornata al client in una erogazione.

- *trasporto* o *trasportoExt*: header di trasporto descritti nelle precedenti sezioni.
- *urlBased* o *urlBasedExt*: le informazioni precedentemente descritte vengono aggiunte alla url tramite i parametri descritti nella [Tabella 10.6](#).

Tabella 10.6: Informazioni generate dal gateway nella url della richiesta inoltrata al server

| Nome Query URL Parameter | Descrizione |
|-------------------------------|---|
| govway_message_id | Identificativo del messaggio assegnato da GovWay |
| govway_relates_to | Identificativo del messaggio riferito |
| govway_conversation_id | Identificativo della conversazione |
| govway_transaction_id | Identificativo della transazione assegnato da GovWay |
| govway_sender_type | Codice che identifica il tipo del mittente |
| govway_sender | Identificativo del mittente |
| govway_provider_type | Codice che identifica il tipo del destinatario |
| govway_provider | Identificativo del destinatario |
| govway_service_type | Codice che identifica il tipo del servizio |
| govway_service | Identificativo del servizio |
| govway_service_version | Progressivo di versione del servizio |
| govway_action | Identificativo dell'azione |
| govway_application_message_id | Identificativo del messaggio assegnato dall'applicativo |
| govway_application | Identificativo dell'applicativo |

Nota: Esiste una terza versione *urlBasedOnlyRead* che permette di attivare la lettura delle informazioni impostate dall'applicativo client ma non genera header verso l'applicativo server.

- *soap* o *soapExt*: le informazioni precedentemente descritte vengono incluse come attributi in uno specifico header SOAP proprietario di GovWay che possiede il nome *integration* associato al namespace *http://govway.org/integration*. Di seguito un esempio di tale header:

```
<gw:integration
  ...
  transactionId="a2c6fd66-ec0b-407c-8a21-25b4920e7c73"
  SOAP_ENV:actor="http://govway.org/integration"
  SOAP_ENV:mustUnderstand="0"
  xmlns:SOAP_ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:gw="http://govway.org/integration"/>
```

Nella tabella [Tabella 10.7](#) vengono descritti i nome degli attributi.

Tabella 10.7: Informazioni generate dal gateway nell'header soap proprietario di GovWay

| Nome Attributo | Descrizione |
|----------------------|---|
| messageId | Identificativo del messaggio assegnato da GovWay |
| relatesTo | Identificativo del messaggio riferito |
| conversationId | Identificativo della conversazione |
| transactionId | Identificativo della transazione assegnato da GovWay |
| senderType | Codice che identifica il tipo del mittente |
| sender | Identificativo del mittente |
| providerType | Codice che identifica il tipo del destinatario |
| provider | Identificativo del destinatario |
| serviceType | Codice che identifica il tipo del servizio |
| service | Identificativo del servizio |
| serviceVersion | Progressivo di versione del servizio |
| action | Identificativo dell'azione |
| applicationMessageId | Identificativo del messaggio assegnato dall'applicativo |
| application | Identificativo dell'applicativo |

Nota: Utilizzabile solamente con API di tipologia SOAP

- *wsa* o *wsaExt*: all'interno del messaggio Soap vengono generati gli header *To*, *From*, *Action*, *MessageID* e *RelatesTo* associati al namespace *http://www.w3.org/2005/08/addressing*. I valori utilizzati per i vari header sono i seguenti:
 - *To*, http://<providerType>_<provider>.govway.org/services/<serviceType>_<service>/<serviceVersion>
 - *From*, [http://\[<application>\].<senderType>_<sender>.govway.org](http://[<application>].<senderType>_<sender>.govway.org)
 - *Action*, http://<providerType>_<provider>.govway.org/services/<serviceType>_<service>/<serviceVersion>/<action>
 - *MessageID*, `uuid:<messageId>` in caso di Messaggio di Protocollo (restituzione di una risposta lato PD o in caso di consegna tramite PA), `uuid:<applicationMessageId>` in caso di Messaggio di Integrazione (invocazione lato PD o lettura risposta lato PA, es. per correlazione applicativa)
 - *RelatesTo*, `uuid:<relatesTo>`

Nota: Utilizzabile solamente con API di tipologia SOAP

- *template*, *template-request*, *template-response*: consentono di definire tramite un template freemaker o velocity come le informazioni siano inserite nel messaggio. Il tipo di template (freemaker/velocity) e il path del file template possono essere specifici per singole API indicandoli nelle proprietà “integrazione.template.richiesta/risposta.tipo” e “integrazione.template.richiesta/risposta.file”. In alternativa è possibile definire il tipo e il file template a livello globale agendo sul file locale di configurazione *govway_local.properties* tramite la definizione delle proprietà “org.openspcoop2.pdd.integrazione.template.<pd/pa>.<request/response>.tipo” e “org.openspcoop2.pdd.integrazione.template.<pd/pa>.<request/response>.file”.
 - *template*: il template viene applicato sia alla richiesta che alla risposta
 - *template-request*: il template viene applicato solamente alla richiesta
 - *template-response*: il template viene applicato solamente alla risposta

- *openspcoop2-<tipo>* o *openspcoop1-<tipo>*: sono disponibili header di integrazione compatibili con le versioni di OpenSPCoop 2.x e 1.x:
 - *openspcoop2-trasporto* o *openspcoop1-trasporto*: le informazioni sono veicolate all'interno di header HTTP senza prefisso "X-"
 - *openspcoop2-x-trasporto* o *openspcoop1-x-trasporto*: le informazioni sono veicolate all'interno di header HTTP con prefisso "X-"
 - *openspcoop2-urlBased* o *openspcoop1-urlBased*: le informazioni sono veicolate come parametri della url
 - *openspcoop2-soap* o *openspcoop1-soap*: le informazioni sono incluse in uno specifico header SOAP proprietario di OpenSPCoop 2.x o 1.x
 - *openspcoop2-<tipo>Ext*: rispetto alla descrizione fornita precedentemente, le informazioni vengono veicolate anche fuori dal dominio di gestione

10.7 Connettori

I connettori rappresentano le entità di configurazione che consentono a GovWay di indirizzare le comunicazioni verso gli attori dei flussi di erogazione/fruizione gestiti. Nel nostro contesto possiamo distinguere due tipologie di comunicazioni:

- *GovWay* —> *Applicativo Esterno*, nel caso di fruizioni
- *GovWay* —> *Applicativo Interno*, nel caso di erogazioni

I connettori di GovWay permettono di configurare differenti aspetti della comunicazione http:

- *Autenticazione http*: tale funzionalità permette di impostare delle credenziali http basic (username e password).
- *Autenticazione token*: tale funzionalità permette di inoltrare un Bearer Token.
- *Autenticazione https*: se l'utente lo desidera può personalizzare tutti gli aspetti che riguardano una comunicazione sicura su https.
- *Proxy*: è possibile configurare un proxy http che media la comunicazione.
- *Ridefinisci Tempi Risposta*: permette di ridefinire i tempi di risposta che sono stati configurati a livello generale, nell'ambito del controllo del traffico (vedi sezione *Tempi Risposta*).

Attivando la *modalità avanzata* dell'interfaccia saranno inoltre disponibili le seguenti opzioni:

- *Data Transfer Mode*: tramite questa configurazione è possibile indicare se la comunicazione deve avvenire in modalità transfer-encoding-chunked (streaming) o content length fisso.
- *Redirect*: tramite questa configurazione è possibile indicare se un eventuale redirect ritornato dal server contattato deve essere seguito o meno.
- *Debug*: è possibile abilitare un log verboso di tutta la comunicazione.

La govwayConsole, tramite l'interfaccia in modalità *avanzata*, consente anche di configurare le comunicazioni attraverso connettori non basati sul protocollo HTTP (o HTTPS). GovWay offre built-in i seguenti ulteriori connettori:

- *JMS*: connettore basato sul protocollo JMS
- *File*: connettore che permette di serializzare il messaggio di richiesta su FileSystem ed opzionalmente generare una risposta.
- *Null*: connettore per test. Si comporta come un servizio Oneway ricevendo richieste senza rispondere
- *NullEcho*: connettore per test. Si comporta come un servizio Sincrono rispondendo con un messaggio identico alla richiesta

Nel seguito vengono descritte alcune funzionalità specifiche dei connettori HTTP e HTTPS. Inoltre viene fornita una descrizione del connettore built-in JMS e File.

10.7.1 Autenticazione Http

Quando si configura l'autenticazione per un connettore è possibile scegliere la modalità di autenticazione HTTP-BASIC. Tale funzionalità permette di impostare delle credenziali (username e password) che verranno iniettate nella comunicazione http tramite header "Authorization" ("<https://tools.ietf.org/html/rfc2617#section-2>").

Connettore

Abilitato ☒

Endpoint *

Autenticazione Http ☒

Autenticazione Https ☐

Proxy ☐

Ridefinisci Tempi Risposta ☐

Autenticazione Http

Utente *

Password *

Fig. 10.10: Dati di configurazione di un'autenticazione Http

10.7.2 Autenticazione Token

Quando si configura l'autenticazione per un connettore è possibile scegliere la modalità di autenticazione per token. Tale funzionalità permette di iniettare un Token Bearer nella comunicazione http tramite la modalità definita all'interno della policy selezionata (es. tramite header "Authorization"). Per ulteriori dettagli su come registrare una policy di negoziazione del Bearer Token si rimanda alla sezione *Token Negoziazione Policy*.

10.7.3 Autenticazione Https

Il connettore HTTPS permette di personalizzare i parametri SSL per ogni connessione che utilizza questo protocollo.

Il connettore HTTPS supporta:

The screenshot shows two configuration panels. The top panel, titled 'Connettore', contains an 'Endpoint' field with a red asterisk and the value 'http://127.0.0.1:8080/TestService/echo'. Below it are four checkboxes: 'Autenticazione Token' (checked), 'Autenticazione Https' (unchecked), 'Proxy' (unchecked), and 'Ridefinisci Tempi Risposta' (unchecked). The bottom panel, titled 'Autenticazione Token', contains a 'Policy' field with a red asterisk and a dropdown menu showing 'AuthorizationServerEnte'.

Fig. 10.11: Dati di configurazione di un'autenticazione Token

- **Autenticazione Server**, è possibile definire le trusted keys e indicare se si desidera verificare l'hostname rispetto al certificato server contenuto nella sessione SSL.
- **Autenticazione Client**, è opzionale; se abilitata permette di definire il keystore contenente la chiave privata che si deve utilizzare durante la sessione SSL.

Facendo riferimento alla maschera raffigurata in Fig. 10.12 andiamo a descrivere il significato dei parametri:

- *Connettore*
 - **Url**: indirizzo endpoint del connettore
 - **Tipologia** (es. TLSv1.2): Tipo e versione del protocollo di trasporto. Sono selezionabili tutti i tipi supportati dalla versione della jvm utilizzata.
 - **Hostname Verifier** (true/false): Attiva la verifica in fase di autenticazione server della corrispondenza tra l'hostname indicato nella url e quello presente nel certificato server ritornato dal server (nel subject CN=hostname)
- *Autenticazione Server*
 - **Path**: Path dove è localizzato il truststore contenente i certificati server trusted.
 - **Tipo** (jks, pkcs12, jceks, bks, uber e gkr): Tipologia del TrustStore (default: jks)
 - **Password**: Password per l'accesso al TrustStore
 - **CRL File(s)**: Path dove è presente una CRL da utilizzare per validare i certificati server. L'indicazione di una CRL è opzionale e ne possono essere indicate più di una separando i path con la virgola.
- *Autenticazione Client (opzionale)*
 - **Dati di Accesso al KeyStore** (usa valori del TrustStore, Ridefinisci): Consente di riutilizzare i medesimi riferimenti del TrustStore anche per il KeyStore o in alternativa ridefinirli.
 - **Tipo (solo se Dati di Accesso ridefiniti)** (jks, pkcs12, jceks, bks, uber e gkr): Tipologia del Keystore (default: jks)

Connettore

Endpoint *

https://127.0.0.1:8080/TestService/echo

Autenticazione Http

☐

Autenticazione Token

☐

Autenticazione Https

☒

Proxy

☐

Ridefinisci Tempi Risposta

☐

Autenticazione Https

Tipologia

TLsv1.2

HostnameVerifier

☒

Autenticazione Server

Path *

/tmp/trustStore.jks

Tipo

jks

Password *

change

CRL File(s)

/tmp/trustStore.crl

Elencare più file separandoli con la ','

Autenticazione Client

Abilitato

☒

Dati Accesso al KeyStore

Ridefinisci

Path *

/tmp/keyStore.p12

Tipo

pkcs12

Password *

change

Password Chiave Privata *

change

Alias Chiave Privata

Fig. 10.12: Dati di configurazione di un'autenticazione Https

- **Password (solo se Dati di Accesso ridefiniti):** Password per l'accesso al Keystore
- **Password Chiave Privata:** Password per accedere alla chiave privata presente nel keystore.
- **Alias Chiave Privata:** Alias che individua la chiave privata, presente nel keystore, da utilizzare. L'indicazione di un alias è opzionale e se non fornito viene utilizzata la prima chiave trovata.

10.7.4 Proxy

Funzionalità che consente di configurare un proxy http che media la comunicazione. Oltre ai classici parametri host-name e porta, è possibile anche indicare delle credenziali http basic (username e password) che verranno iniettate nella comunicazione http tramite header "Proxy-Authorization".

Connettore

Abilitato ☒

Endpoint *

Autenticazione Http ☐

Autenticazione Https ☐

Proxy ☒

Ridefinisci Tempi Risposta ☐

Proxy

Hostname *

Porta *

Username

Password

Fig. 10.13: Dati di configurazione di un Proxy Http

10.7.5 Configurazione Http Avanzata

Richiede accesso alla govwayConsole in modalità *avanzata*

Tramite questa sezione è possibile indicare sia quale modalità di comunicazione (streaming o meno) deve essere utilizzata, sia se deve avvenire una eventuale gestione dei redirect http.

Facendo riferimento alla maschera raffigurata in Fig. 10.14 andiamo a descrivere il significato dei parametri:

- **Data Transfer Mode** tramite questa configurazione è possibile indicare se la comunicazione deve avvenire in modalità transfer-encoding-chunked (streaming) o con content length fisso.

Connettore

Tipo

http

Debug

☐

Endpoint *

http://127.0.0.1:8080/TestService/echo

Autenticazione Http

☐

Proxy

☐

Ridefinisci Tempi Risposta

☐

Opzioni Avanzate

☒

Opzioni Avanzate

Modalità Data Transfer

transfer-encoding-chunked

Chunk Length (Bytes)

Gestione Redirect

abilitato

Max Numero di Redirect

Fig. 10.14: Configurazione http avanzata

- **Modalità Data Transfer** (default, content-length, transfer-encoding-chunked): indica il tipo di trasferimento dati; scegliendo la voce default verrà utilizzato il comportamento configurato a livello globale nel file `govway.properties` tramite le opzioni:
 - * `org.openspcoop2.pdd.connettori.inoltroBuste.httpTransferLength`
 - * `org.openspcoop2.pdd.connettori.consegnaContenutiApplicativi.httpTransferLength`
- **Chunk Length (Bytes)** (presente solamente se la modalità è `transfer-encoding-chunked`): indica la dimensione in bytes di ogni singolo http chunk.
- **Redirect** tramite questa configurazione è possibile indicare se un eventuale redirect ritornato dal server contattato deve essere seguito o meno.
 - **Gestione Redirect** (default, abilitato, disabilitato): consente di personalizzare il comportamento sul singolo connettore; scegliendo la voce default verrà utilizzato il comportamento configurato a livello globale nel file `govway.properties` tramite le opzioni:
 - * `org.openspcoop2.pdd.connettori.inoltroBuste.followRedirects`
 - * `org.openspcoop2.pdd.connettori.consegnaContenutiApplicativi.followRedirects`
 - **Massimo Numero di Redirect** (presente solamente se la gestione redirect è abilitata): indica il massimo numero di redirect seguiti.

10.7.6 Debug

Richiede accesso alla `govwayConsole` in modalità *avanzata* (sezione [Modalità Avanzata](#)).

Se viene abilitato il debug, GovWay produce un log verboso di tutta la comunicazione nel file

- `/var/log/govway/govway_connettori.log`

(assumendo che `/var/log/govway` sia la directory di logging configurata)

The image shows a web-based configuration form titled "Connettore". It contains several fields and checkboxes:

- Tipo**: A dropdown menu with "http" selected.
- Debug**: A checkbox that is checked.
- Endpoint ***: A text input field containing "http://127.0.0.1:8080/TestService/echo".
- Autenticazione Http**: An unchecked checkbox.
- Proxy**: An unchecked checkbox.
- Ridefinisci Tempi Risposta**: An unchecked checkbox.
- Opzioni Avanzate**: An unchecked checkbox.

Fig. 10.15: Debug

10.7.7 Connettore JMS

Il connettore JMS consente di configurare i parametri per abilitare la comunicazione tra GovWay e gli applicativi attraverso il protocollo JMS.

In Fig. 10.16 è mostrata la maschera di configurazione del connettore JMS.

The screenshot displays the configuration interface for a JMS connector, organized into four distinct sections:

- Connettore**: Contains a dropdown menu for 'Tipo' set to 'jms', and two checkboxes for 'Debug' and 'Ridefinisci Tempi Risposta', both of which are currently unchecked.
- Dati Configurazione Coda**: Includes a text field for 'Nome' with the value 'http://127.0.0.1:8080/TestService/echo', a dropdown for 'Tipo' set to 'queue', and a dropdown for 'Send As' set to 'TextMessage'.
- Dati Configurazione Connessione**: Features three text input fields for 'Connection Factory', 'Utente', and 'Password', each marked with a red asterisk to indicate they are required.
- Contesto JNDI**: Contains three text input fields for 'Initial Context Factory', 'Url Pkg Prefixes', and 'Provider Url'.

Fig. 10.16: Dati di configurazione di un connettore JMS

In riferimento alla Fig. 10.16 descriviamo in dettaglio il significato dei campi per la configurazione:

- **Nome**: identificatore JNDI della risorsa queue/topic JMS
- **Tipo** (Queue/Topic): Si specifica se la risorsa JMS è di tipo queue o topic
- **Send As** (TextMessage/BytesMessage): Si sceglie la codifica del messaggio da inviare tramite broker JMS, tra TextMessage e BytesMessage.

- **Utente:** Username relativo alle credenziali per l'autenticazione e la negoziazione di una connessione sul Broker JMS
- **Password:** Password relativa alle credenziali per l'autenticazione e la negoziazione di una connessione sul Broker JMS
- **Connection Factory:** Identificatore della risorsa JNDI per la creazione di una connessione verso il broker JMS
- **Initial Context Factory:** Class Name per l'inizializzazione del server JNDI per la lookup della Connection Factory e della Coda
- **Url Pkg Prefixes:** Lista sperata da ":" per specificare i prefissi dei package da utilizzare per l'inizializzazione del Context JNDI
- **Provider Url:** Indirizzo che localizza il server JNDI

10.7.8 Connettore File

Il connettore permette di serializzare la richiesta su FileSystem ed opzionalmente di generare una risposta.

Il connettore File supporta:

- **Richiesta**, è possibile serializzare il messaggio di richiesta su file-system fornendo un path che può contenere anche parti dinamiche risolte a runtime da GovWay. È permesso anche abilitare l'eventuale sovrascrittura del file, se risulta già esistente, e la creazione automatica delle directory padre, se non esistono.
- **Risposta**, è opzionale; se abilitata permette di generare una risposta costruita utilizzando il contenuto di un file indirizzabile a sua volta tramite gli stessi meccanismi dinamici della richiesta. Il file contenente la risposta può essere eliminato una volta consumato (opzione configurabile). L'utente può inoltre indicare un tempo di attesa (ms) qualora il file non sia immediatamente disponibile.

Facendo riferimento alla maschera raffigurata in [Fig. 10.17](#) andiamo a descrivere il significato dei parametri:

- *Richiesta*
 - **File:** indirizzo su file-system (path) dove verrà serializzato il messaggio di richiesta. È possibile fornire delle macro per creare dei path dinamici (per ulteriori dettagli vedi sezione "Informazioni Dinamiche").
 - **File Headers** (opzionale): indirizzo su file-system (path) dove verranno serializzati gli header di trasporto associati alla richiesta. È possibile fornire delle macro per creare dei path dinamici (per ulteriori dettagli vedi sezione "Informazioni Dinamiche").
 - **Overwrite If Exists** (true/false): abilita l'eventuale sovrascrittura del file, se risulta già esistere.
 - **AutoCreate Parent Directory** (true/false): abilita la creazione automatica delle directory padre, se non esistono.
- *Risposta (Opzionale)*
 - **Generazione** (true/false): abilita la generazione di una risposta. Tutte le successive opzioni della sezione "Risposta" sono configurabili solamente se la generazione è abilitata.
 - **File:** indirizzo su file-system (path) dove verrà letto il messaggio di risposta. È possibile fornire delle macro per creare dei path dinamici, come descritto più avanti al punto «Informazioni Dinamiche».
 - **File Headers** (opzionale): indirizzo su file system (path) dove verranno letti gli header di trasporto da associare alla risposta. È possibile fornire delle macro per creare dei path dinamici, come descritto più avanti al punto «Informazioni Dinamiche».
 - **Delete After Read** (true/false): abilita l'eventuale eliminazione del file una volta utilizzato per la generazione della risposta.

Connettore

Tipo

file

Debug

☐

Ridefinisci Tempi Risposta

☐

Richiesta

File *

/tmp/request.xml

File Headers

/tmp/request.hdr

AutoCreate Parent Dir

☐

Overwrite If Exists

☐

Risposta

Generazione

abilitato

File *

/tmp/response.xml

File Headers

/tmp/response.hdr

Delete After Read

☐

WaitTime ifNotExists (ms)

Fig. 10.17: Dati di configurazione di un connettore File

- **Wait Time If Not Exists (ms)** (opzionale): indica un tempo di attesa (ms) qualora il file per la generazione della risposta non sia immediatamente disponibile.
- *Informazioni Dinamiche*. Per creare dei path dinamici rispetto alla transazione in corso di elaborazione, possono essere utilizzate le seguenti macro:
 - **{date:FORMAT}** indica la data di elaborazione del messaggio. Il formato fornito deve essere conforme a quanto richiesto dalla classe java “java.text.SimpleDateFormat”. Ad esempio: {date:yyyyMMdd_HH:mm:ssSSS}.
 - **{transaction:id}** indica l’identificativo della transazione (UUID).
 - **{busta:FIELD}** permette di utilizzare informazioni di protocollo riguardanti la transazione in corso. Il valore “FIELD” fornito deve rappresentare un field valido all’interno della classe di openscoop “org.openscoop2.protocol.sdk.Busta”. Ad esempio per ottenere il mittente della busta usare {busta:mittente}.
 - **{header:NAME}** permette di utilizzare informazioni, relative alla transazione in corso, inserite negli header http generati da GovWay (maggiori dettagli in sezione *Header di Integrazione*). Il valore “NAME” indica il nome dell’header da utilizzare. Ad esempio per utilizzare il nome del mittente è possibile usare {header:GovWay-Sender}. Un altro esempio valido nello scenario della fatturazione elettronica (sezione *Profilo “Fatturazione Elettronica”*) potrebbe essere quello di utilizzare il nome originale del file fattura utilizzando la sintassi {header:GovWay-SDI-NomeFile}
 - **{query:NAME}** permette di utilizzare informazioni, relative alla transazione in corso, inserite nei query parameter aggiunti all’endpoint da GovWay (maggiori dettagli in sezione *Header di Integrazione*). Il valore “NAME” indica il nome della proprietà da utilizzare. Ad esempio per utilizzare il nome del mittente è possibile usare {query:govway_sender}.
 - **{property:NAME}** permette di utilizzare informazioni, relative alla transazione in corso, specifiche della sezione relativa al profilo utilizzato all’interno della traccia (es. sezione “Informazioni Fatturazione Elettronica”). Il valore “NAME” indica il nome della proprietà da utilizzare. Un esempio valido nello scenario della fatturazione elettronica (sezione *Profilo “Fatturazione Elettronica”*) potrebbe essere quello di utilizzare l’identificativo sdi utilizzando la sintassi {property:IdentificativoSdi}

10.8 Correlazione tra transazioni differenti

Richiede accesso alla govwayConsole in modalità *avanzata* (sezione *Modalità Avanzata*).

Come descritto anche nella sezione *Configurazione manuale delle interfacce*, durante la configurazione di un API di tipo SOAP o REST è possibile specificare i parametri descritti di seguito rispettivamente in un servizio/azione o in una risorsa.

- *ID Collaborazione*. Flag per consentire di specificare nelle richieste un valore che identifica una conversazione.
- *Riferimento ID Richiesta*. Flag per consentire di specificare nelle richieste un identificativo relativo ad un messaggio precedente.

Tali parametri consentono agli applicativi client di fornire tali informazioni tramite gli header di integrazione descritti nella sezione *Scambio di informazioni nella richiesta del client verso il gateway*

Le informazioni fornite saranno associate alla traccia della transazione gestita, e quindi utilizzabili in fase di monitoraggio tramite le modalità di ricerca basate su identificativi descritte nella Guida alla Console di Monitoraggio.

10.9 Opzioni Avanzate per Erogazioni/Fruizioni

A partire dall'erogazione o fruizione di una API, accedendo alla sezione Configurazione, descritta nella sezione *Configurazione dell'API*, in modalità avanzata compare una sezione precedentemente non documentata denominata *Opzioni Avanzate*.

All'interno di tale sezione è possibile configurare (Fig. 10.18):

- *Integrazione - Metadati*: per default non impostato, consente di attivare gli header di integrazione desiderati utilizzando le keyword, separate da virgola, descritta nella sezione *Altri header di Integrazione*.
- *SOAP With Attachments - Gestione Body*: presente solamente per API di tipo SOAP consente tramite la voce “allega” di spostare il contenuto presente nel body in un attachment o di eliminare il body dalla richiesta prima di inoltrare il messaggio.

Fruizioni > ENTE -> Sincrono@ENTE v1 > Configurazione > Opzioni Avanzate

Opzioni Avanzate

Integrazione

Metadati ⓘ

SOAP With Attachments

Gestione Body ▼

SALVA

Fig. 10.18: Opzioni Avanzate di una API

10.10 Tracciatura su File

Le informazioni inerenti le comunicazioni gestite dal gateway vengono registrate su una base dati di tracciamento (*Tracciamento*) e sono consultabili tramite una console di monitoraggio (mon_intro).

È possibile estendere il normale tracciamento su database, attivando il tracciamento su file.

La nuova funzionalità consente il tracciamento su file di tutte le informazioni relative alle comunicazioni gestite da GovWay. Il successivo processamento del file da strumenti esterni (es. FileBeat) permette così una facile integrazione con sistemi di tracciamento esterni (es. Logstash, Kafka, ...).

La funzionalità consente una completa personalizzazione delle informazioni da riportare su file di log, permettendo anche di definirne il formato e l'ordine in cui vengono salvate. È inoltre possibile suddividere le informazioni in più file di log in modo da facilitare l'invio di informazioni selezionate a destinazioni diverse.

Per attivare la funzionalità si deve abilitare la proprietà “org.openspcoop2.pdd.transazioni.fileTrace.enabled” nel file di configurazione locale “/etc/govway/govway_local.properties” (assumendo sia /etc/govway la directory di configurazione indicata in fase di installazione). Una volta attivata, si deve indicare, attraverso la proprietà “org.openspcoop2.pdd.transazioni.fileTrace.config”, dove reperire il file di configurazione che definisce il formato dei log prodotti dal gateway (formato descritto in *Configurazione dei Topic*). Di seguito un estratto della configurazione.

```
# =====
# FileTrace
# Indicazione se la funzionalità è abilitata o meno
org.openspcoop2.pdd.transazioni.fileTrace.enabled=true
#
...
#
# File di Configurazione
# Il file può essere indicato con un path assoluto o relativo rispetto alla
# directory di configurazione
org.openspcoop2.pdd.transazioni.fileTrace.config=govway.fileTrace.properties
# =====
```

Le informazioni possono essere riversate in uno o più topic, dove ad ogni topic corrisponde tipicamente un file di log. Di seguito un esempio di file prodotto:

```
"req"|"b6cdd758-342c-4599-ae95-33a781730b3f"|"govway"|"2020-06-26_
↳12:46:50:629"|"0200"|"192.168.1.2"|"HTTP/1.1"|"POST"|"https://server:8446/
↳example"|"application/soap+xml; charset=UTF-8; action=\"test/\"|"10490"|"
↳200"
"req"|"2a9dc253-9dd5-458b-8689-edee7c9ba139"|"govway"|"2020-06-26_
↳12:47:50:561"|"0200"|"192.168.1.2"|"HTTP/1.1"|"POST"|"https://server:8446/
↳app2"|"application/soap+xml; charset=UTF-8; action=\"test/\"|"1090"|"503"
"req"|"eedeb92b-66b5-451e-8266-ade2c1f34ce"|"govway"|"2020-06-26_
↳12:47:53:291"|"0200"|"192.168.1.19"|"HTTP/1.1"|"POST"|"https://
↳server:8446/example"|"application/soap+xml; charset=UTF-8; action=\"test/\"
↳|"11230"|"200"
"req"|"b4355a45-71cc-4293-b3b7-a4622af8ea84"|"govway"|"2020-06-26_
↳12:48:00:102"|"0200"|"192.168.1.22"|"HTTP/1.1"|"POST"|"https://
↳server:8446/example"|"application/soap+xml; charset=UTF-8; action=\"test/\"
↳|"17999"|"200"
```

Nella sezione *Configurazione dei Topic* viene descritto il formato del file di configurazione, mentre nella sezione *Informazioni Tracciabili* sono riportate tutte le informazioni disponibili.

10.10.1 Configurazione dei Topic

Le informazioni inerenti le comunicazioni gestite dal gateway possono essere riversate in uno o più file di log attraverso la definizione di topic.

La configurazione permette di indicare uno o più topic da generare quando il gateway gestisce erogazioni o fruizioni di API. Nell'esempio seguente vengono registrati due topic sulle erogazioni, dove si vuole salvare le informazioni suddividendole tra richiesta e la risposta. Per quanto concerne la registrazione delle fruizioni si attiva invece solamente un unico topic.

```
# Topic
topic.erogazioni=inputRequest,inputResponse
topic.fruizioni=output
```

Per default tutte le comunicazioni gestite dal gateway vengono veicolati nei topic registrati. È possibile escludere il riversamento nel topic di determinate comunicazioni tramite le seguenti proprietà:

- *log.topic.<erogazioni/fruizioni>.<nomeTopic>.requestSended* : se abilita, sul topic indicato verranno riversate solamente informazioni relative a comunicazioni per le quali il gateway è riuscito a spedire la richiesta verso il backend configurato;
- *log.topic.<erogazioni/fruizioni>.<nomeTopic>.[in/out>][Request/Response]ContentDefined* : se abilitata, verranno riversate informazioni sul topic solo se la richiesta o risposta indicata, in ingresso o uscita dal gateway, possiede un payload http.

Nell'esempio seguente il topic relativo alle fruizioni viene alimentato solamente se il gateway è riuscito a contattare il backend e la richiesta possedeva un payload http (vengono escluse ad esempio le HTTP GET). Sui topic delle erogazioni viene invece attivato solamente il controllo sul payload http per il topic "inputRequest".

```
# Erogazioni (Filtro per Payload HTTP)
topic.erogazioni.inputRequest.inRequestContentDefined=true

# Fruizioni (Filtro per RequestSended + Payload HTTP)
topic.fruizioni.output.requestSended=true
topic.fruizioni.output.outRequestContentDefined=true
```

La generazione dei file di log è gestita dalle seguenti proprietà:

- *log.config.file* : file contenente la configurazione *log4j2* nella quale devono essere definite le Category da associare ad ogni topic;
- *log.severity* (default: info): indica il livello di severità (trace/debug/info/warn/error) utilizzato durante il logging;
- *log.topic.<erogazioni/fruizioni>.<nomeTopic>=<categoryLog4j2>* : assegna la category al topic indicato per le erogazioni o fruizioni.

Nell'esempio seguente viene fornito un esempio di associazione di Category ad ogni topic e un estratto di configurazione *log4j2* nella quale viene creato un file per ogni category.

```
# Log4j2 Configuration File
log.config.file=govway.fileTrace.log4j2.properties

# trace/debug/info/warn/error
log.severity=info

# Category per ogni topic delle erogazioni
category.topic.erogazioni.inputRequest=fileTrace.inputRequest
category.topic.erogazioni.inputResponse=fileTrace.inputResponse
# Category per ogni topic delle fruizioni
# sintassi: log.topic.fruizioni.<nomeTopic>=<categoryLog4j2>
category.topic.fruizioni.output=fileTrace.output
```

Estratto della configurazione *Log4J2* dove per ogni category viene attivata una rotazione giornaliera:

```
name = fileTracePropertiesConfig

# ** inputRequest **
# Category
logger.fileTrace_inputRequest.name = fileTrace.inputRequest
```

(continues on next page)

(continua dalla pagina precedente)

```

logger.fileTrace_inputRequest.level = DEBUG
logger.fileTrace_inputRequest.additivity = false
logger.fileTrace_inputRequest.appenderRef.rolling.ref = fileTrace.
↳inputRequest.rollingFile
# FileAppender
appender.fileTrace_inputRequest.type = RollingFile
appender.fileTrace_inputRequest.name = fileTrace.inputRequest.rollingFile
appender.fileTrace_inputRequest.fileName = /var/govway/log/fileTrace/
↳inputRequest.log
appender.fileTrace_inputRequest.filePattern = /var/govway/log/fileTrace/$$
↳{date:yyyy-MM}/inputRequest-%d{MM-dd-yyyy}.log.gz
appender.fileTrace_inputRequest.layout.type = PatternLayout
appender.fileTrace_inputRequest.layout.pattern = %m%n
appender.fileTrace_inputRequest.policies.type = Policies
appender.fileTrace_inputRequest.policies.time.type = _
↳TimeBasedTriggeringPolicy
appender.fileTrace_inputRequest.strategy.type = DefaultRolloverStrategy

# ** inputResponse**
# Category
logger.fileTrace_inputResponse.name = fileTrace.inputResponse
logger.fileTrace_inputResponse.level = DEBUG
logger.fileTrace_inputResponse.additivity = false
logger.fileTrace_inputResponse.appenderRef.rolling.ref = fileTrace.
↳inputResponse.rollingFile
# FileAppender
appender.fileTrace_inputResponse.type = RollingFile
appender.fileTrace_inputResponse.name = fileTrace.inputResponse.rollingFile
appender.fileTrace_inputResponse.fileName = /var/govway/log/fileTrace/
↳inputResponse.log
appender.fileTrace_inputResponse.filePattern = /var/govway/log/fileTrace/$$
↳{date:yyyy-MM}/inputResponse-%d{MM-dd-yyyy}.log.gz
appender.fileTrace_inputResponse.layout.type = PatternLayout
appender.fileTrace_inputResponse.layout.pattern = %m%n
appender.fileTrace_inputResponse.policies.type = Policies
appender.fileTrace_inputResponse.policies.time.type = _
↳TimeBasedTriggeringPolicy
appender.fileTrace_inputResponse.strategy.type = DefaultRolloverStrategy

# ** output **
# Category
logger.fileTrace_output.name = fileTrace.output
logger.fileTrace_output.level = DEBUG
logger.fileTrace_output.additivity = false
logger.fileTrace_output.appenderRef.rolling.ref = fileTrace.output.
↳rollingFile
# FileAppender
appender.fileTrace_output.type = RollingFile
appender.fileTrace_output.name = fileTrace.output.rollingFile
appender.fileTrace_output.fileName = /var/govway/log/fileTrace/output.log
appender.fileTrace_output.filePattern = /var/govway/log/fileTrace/$$
↳{date:yyyy-MM}/output-%d{MM-dd-yyyy}.log.gz
appender.fileTrace_output.layout.type = PatternLayout
appender.fileTrace_output.layout.pattern = %m%n
appender.fileTrace_output.policies.type = Policies
appender.fileTrace_output.policies.time.type = TimeBasedTriggeringPolicy
appender.fileTrace_output.strategy.type = DefaultRolloverStrategy

```

Per ogni topic non rimane che definire le informazioni che si desidera tracciare attraverso la proprietà “*format.topic.<erogazioni/fruizioni>.<nomeTopic>*”. Le informazioni possono essere definite attraverso costanti o tramite quanto indicato nella sezione *Informazioni Tracciabili*.

Di seguito un esempio:

```
format.topic.erogazioni.inputRequest="req"|"${log:transactionId}"|"govway"|"${
↳{log:inRequestDateZ(yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS,UTC)}"|"${log:inRequestDate(Z)}
↳|"| "${log:forwardedIP}"|"HTTP/1.1"|"${log:httpMethod}"
format.topic.erogazioni.inputResponse="res"|"${log:transactionId}"|"govway"|"
↳${log:inRequestDateZ(yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS,UTC)}"|"${
↳{log:inRequestDate(Z)}"|" "${log:forwardedIP}"|"HTTP/1.1"|"${log:httpMethod}
↳|"| "${log:outHttpStatus}"
format.topic.fruizioni.output="output"|"${log:transactionId}"|"govway"|"${
↳{log:inRequestDateZ(yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS,UTC)}"|" "${log:inRequestDate(Z)}
↳|"| "${log:forwardedIP}"|"HTTP/1.1"|" "${log:httpMethod}"|" "${log:inHttpStatus}"
```

Le informazioni prodotte ad esempio per il topic inputRequest saranno le seguenti:

```
"req"|"b6cdd758-342c-4599-ae95-33a781730b3f"|"govway"|"2020-06-26_
↳12:46:50:629"|" +0200"|"192.168.1.2"|"HTTP/1.1"|"POST"
"req"|"2a9dc253-9dd5-458b-8689-edee7c9ba139"|"govway"|"2020-06-26_
↳12:47:50:561"|" +0200"|"192.168.1.2"|"HTTP/1.1"|"POST"
"req"|"eedb92b-66b5-451e-8266-ade2cf1f34ce"|"govway"|"2020-06-26_
↳12:47:53:291"|" +0200"|"192.168.1.19"|"HTTP/1.1"|"POST"
"req"|"b4355a45-71cc-4293-b3b7-a4622af8ea84"|"govway"|"2020-06-26_
↳12:48:00:102"|" +0200"|"192.168.1.22"|"HTTP/1.1"|"POST"
```

Nell'esempio appena riportato si può notare come i 3 topic utilizzano una parte comune. È possibile ottimizzare le informazioni configurate attraverso la definizione di proprietà “*format.property.<posizione>.<nomeProprietà>=<valoreProprietà>*”. Le proprietà verranno risolte in ordine lessicografico rispetto alla posizione indicata, in modo da garantire la corretta risoluzione se si hanno proprietà che sono definite tramite altre proprietà.

Di seguito il precedente esempio ridefinito tramite proprietà:

```
# properties
format.property.001.commons.govway-id=govway
format.property.001.commons.id="${log:transactionId}"|"${
↳{log:property/commons.govway-id)}"
format.property.002.commons.data="${log:inRequestDateZ(yyyy-MM-dd_
↳HH:mm:ss:SSS,UTC)}"|" "${log:inRequestDate(Z)}"
format.property.003.commons.remoteIP-protocol-method="${log:forwardedIP}"|
↳"HTTP/1.1"|" "${log:httpMethod}"
format.property.004.commons=${log:property/commons.id)}|${
↳{log:property/commons.data)}|${log:property/commons.remoteIP-protocol-
↳method)}

# topic
format.topic.erogazioni.inputRequest="req"|${log:property/commons)}
format.topic.erogazioni.inputResponse="res"|${log:property/commons)}| "${
↳{log:outHttpStatus}"
format.topic.fruizioni.output="output"|${log:property/commons)}| "${
↳{log:inHttpStatus}"
```

È infine possibile definire l'escape di caratteri che possono essere presenti nelle informazioni da tracciare tramite la proprietà “*format.escape.<char>=<charEscaped>*”.

Di seguito un esempio di configurazione che effettua l'escape del carattere “”” sostituendolo con “\””:


```
format.escape."=\\"
```

Nota:

Anche se la configurazione viene modificata, non sarà utilizzata dal Gateway fino ad un suo riavvio. È possibile forzare la rilettura immediata accendendo alla voce “Strumenti - Runtime” della console di gestione e selezionando “Aggiorna la configurazione” nella sezione «Informazioni Tracciamento - File Trace» (Fig. 10.19)».

Informazioni Tracciamento

Buste

abilitato

Dump Binario PD

disabilitato

▼

govway_dumpBinarioPD.log

Dump Binario PA

disabilitato

▼

govway_dumpBinarioPA.log

Log4J Tracciamento

disabilitato

govway_tracciamento.log

Log4J Dump

abilitato

govway_dump.log

File Trace

Stato

abilitato

Configurazione

/etc/govway_3.3.0/govway.fileTrace.properties

Ultimo Aggiornamento

2020-06-26_14:03:38.940

▼

Aggiorna la configurazione

2020-06-26_14:03:38.940

Errori generati dal Gateway

Richiesta

Risposta

Errore generico 'Invalid Response'

▼

Fig. 10.19: Aggiornamento della Configurazione di File Trace

10.10.2 Informazioni Tracciabili

Le informazioni inerenti le comunicazioni gestite dal gateway, che possono essere riversate nei file di log associati ai topic, sono indicabili all'interno del formato di un topic tramite una delle seguenti sintassi:

- `${log:<id>}` : viene registrata la risorsa con l'identificativo indicato.
- `${log:<id>(defaultValue)}` : viene registrata la risorsa con l'identificativo indicato; se la risorsa non è valorizzata, viene registrato il valore di default fornito come parametro
- `${log:<id>(parameters ...)}` : viene registrata la risorsa con l'identificativo indicato, il cui valore può essere personalizzato rispetto ad alcuni parametri.

Le informazioni possono essere registrate codificate in base64 utilizzando il prefisso “logBase64” invece di “log”:

- `${logBase64:<id>}`
- `${logBase64:<id>(defaultValue)}`
- `${logBase64:<id>(parameters ...)}`

L'esempio seguente definisce un topic che utilizza i formati precedentemente indicati. Viene registrato l'identificativo di transazione (informazione acceduta puntualmente), la data di accesso all'API (informazione formattata rispetto ai parametri “yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS” e “UTC”), il contenuto della richiesta codificato in base64 e l'identificativo di correlazione applicativa se presente o la costante “ExampleDefaultValue” altrimenti.

```
format.topic.eroazioni.example=${log:transactionId}|$
↪{log:inRequestDateZ(yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS,UTC):ss:SSS,UTC)}|$
↪{logBase64:inRequestContent}|${log:applicationId(ExampleDefaultValue)}|
```

Le informazioni prodotte saranno le seguenti:

```
"b6cdd758-342c-4599-ae95-33a781730b3f"|"2020-06-26 12:46:50:629
↪|"eyJtaXR0ZW50ZSI6IkJ2dm9jYXR1cmEgR2VuZXJhbGUgZGVsbG8gU3RhdG8iLCJkZXN0a...
↪|ExampleDefaultValue
"2a9dc253-9dd5-458b-8689-ede7c9ba139"|"2020-06-26 12:47:50:561
↪|"eyJtaXR0ZW50ZSI6IkJ2dm9jYXR1cmEgR2VuZXJhbGUgZGVsbG8gU3RhdG8iLCJkZXN0a...
↪|ExampleDefaultValue
"eedb92b-66b5-451e-8266-ade2cf1f34ce"|"2020-06-26 12:47:53:291
↪|"eyJtaXR0ZW50ZSI6IkJ2dm9jYXR1cmEgR2VuZXJhbGUgZGVsbG8gU3RhdG8iLCJkZXN0a...
↪|ApplicationXXX3
"b4355a45-71cc-4293-b3b7-a4622af8ea84"|"2020-06-26 12:48:00:102
↪|"eyJtaXR0ZW50ZSI6IkJ2dm9jYXR1cmEgR2VuZXJhbGUgZGVsbG8gU3RhdG8iLCJkZXN0a...
↪|ExampleDefaultValue
```

Di seguito vengono indicati tutti gli identificativi delle informazioni disponibili con i possibili parametri.

Nota: Gli identificativi per cui non vengono specificati parametri sono sempre disponibili nella modalità con o senza la definizione del valore di default.

Identificativi

- transactionId: identificativo della transazione;
- requestId: identificativo del messaggio di richiesta;
- responseId: identificativo del messaggio di risposta;
- correlationId: identificativo che correla molteplici transazioni;
- asyncId: identificativo utilizzato in profili asincroni;

- requestApplicationId: identificativo di correlazione applicativa della richiesta;
- responseApplicationId: identificativo di correlazione applicativa della risposta;
- applicationId: requestApplicationId + responseApplicationId;
- clusterId: identificativo del nodo in una installazione in cluster del gateway.

Esito

- inHttpStatus: codice http di risposta ritornato dal backend contattato dal gateway;
- inHttpReason: http reason associato al codice di risposta ritornato dal backend;
- outHttpStatus: codice http di risposta ritornato al client dal gateway;
- outHttpReason: http reason associato al codice di risposta ritornato al client;
- result: esito della transazione (codifica GovWay);
- transactionType: tipo della transazione (Standard, Sistema ...).

Date

- acceptedRequestDate: data in cui la richiesta è pervenuta sul gateway;
- inRequestDate: data in cui la richiesta è stata completamente ricevuta sul gateway;
- outRequestDate: data in cui la richiesta viene inoltrata dal gateway al backend;
- acceptedResponseDate: data in cui la risposta è pervenuta sul gateway;
- inResponseDate: data in cui la risposta è stata completamente ricevuta sul gateway;
- outResponseDate: data in cui la risposta viene ritornata al client.

Tutte le date indicate sono accessibili anche con i seguenti parametri:

- (format): formato della data (es. yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS.Z);
- (format, timeZone): formato della data (es. yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS) + time zone (es. UTC).

Elapsed Time

- elapsedTime: tempo di risposta complessivo trascorso tra l'ingresso della richiesta nel gateway e la risposta ritornata al client;
- apiElapsedTime: tempo di risposta del backend;
- gatewayLatency: latenza introdotta dal gateway rispetto al tempo di risposta del backend.

Tutte le informazioni sono ritornate in millisecondi. È possibile ottenere le medesime informazioni in un altro formato di tempo utilizzando i seguenti suffissi:

- <elapsedTime>S: tempo in secondi;
- <elapsedTime>Ms: tempo in millisecondi (è il default);
- <elapsedTime>uS: tempo in microsecondi;
- <elapsedTime>nS: tempo in nanosecondi.

Dominio

- domain: identificativo del dominio interno che ha gestito l'erogazione o la fruizione;
- organization: identificativo del soggetto, di dominio interno, che ha gestito l'erogazione o la fruizione;
- organizationType: tipo del soggetto, di dominio interno, che ha gestito l'erogazione o la fruizione;
- role: indica se la transazione rappresenta una "erogazione" o "fruizione".

API

- apiProtocol: indica se l'API è di tipo "rest" o "soap";
- api: identificativo dell'API;
- apiVersion: versione dell'API;
- apiType: tipo dell'API;
- apiInterface: identificativo dell'interfaccia implementata dall'erogazione o dalla fruizione (contiene nome, versione e soggetto referente);
- action: identificativo della risorsa (API Rest) o dell'azione (API Soap);
- httpMethod: metodo http invocato;
- outURL: url utilizzata dal gateway per invocare il backend (se presenti, contiene anche i parametri della url);
- inURL: url utilizzata dal client per invocare il gateway (se presenti, contiene anche i parametri della url);
- inFunction: indica il tipo di canale (in, out, out/xml2soap) utilizzato dal client per invocare il gateway;
- collaborationProfileCode: indica il profilo di collaborazione associato all'azione di una API Soap (Oneway/Sincrono/AsincronoSimmetrico/AsincronoAsimmetrico);
- collaborationProfile: indica il profilo di collaborazione associato all'azione di una API Soap con la terminologia del profilo di interoperabilità dell'API;
- profile: profilo di interoperabilità in cui è stata registrata l'API;
- interface: identificativo dell'erogazione o della fruizione.

Soggetti

- provider: identificativo del soggetto erogatore;
- providerType: tipo del soggetto erogatore;
- providerDomain: identificativo del dominio erogatore;
- providerURI: uri associata al soggetto erogatore;
- sender: identificativo del soggetto fruitore;
- senderType: tipo del soggetto fruitore;
- senderDomain: identificativo del dominio fruitore;
- senderURI: uri associata al soggetto fruitore.

Mittente

- application: identificativo dell'applicativo richiedente;
- credentials: credenziali presenti nella richiesta;
- principal: identificato con cui l'applicativo è stato autenticato;
- token: token OAuth2 presente nella richiesta;
- tokenIssuer: issuer presente nel token;
- tokenSubject: subject presente nel token;
- tokenClientId: clientId presente nel token;
- tokenUsername: username presente nel token;
- tokenMail: eMail presente nel token;

- clientIP: indirizzo IP del client;
- forwardedIP: indirizzo IP presente nella richiesta in uno degli header http appartenente alla classe «Forwarded-For» o «Client-IP»;

Messaggi

- duplicateRequest: numero di volte in cui una richiesta con stesso “requestId” è stata ricevuta dal gateway;
- duplicateResponse: numero di volte in cui una risposta con stesso “responseId” è stata ricevuta dal gateway;
- getInFault: eventuale SOAP Fault o Problem Detail RFC 7807 ricevuto dal backend;
- getOutFault: eventuale SOAP Fault o Problem Detail RFC 7807 ritornato al client.

È inoltre possibile accedere alle seguenti informazioni riguardanti i singoli messaggi in ingresso o uscita dal gateway:

- <messageType>ContentType: valore dell’header http “Content-Type”;
- <messageType>Content: payload http;
- <messageType>Size: dimensione del payload http;
- <messageType>Header(name): valore dell’header http indicato come parametro;
- <messageType>Headers: elenco degli headers http nel formato <nome>=<valore> separati dal carattere “,” ;
- <messageType>Headers(headersSeparator, nameValueSeparator, prefix, suffix): i parametri permettono di personalizzare il formato degli headers http.

I tipi di messaggi disponibili sono:

- inRequest: richiesta ricevuta sul gateway;
- outRequest: richiesta inoltrata al backend;
- inResponse: risposta ricevuta dal backend;
- outResponse: risposta ritornata a client.

Nota: Le informazioni sui 4 tipi di messaggio saranno disponibili solamente se è stata abilitata la funzionalità di dump per ciascun tipo nel file di configurazione locale “/etc/govway/govway_local.properties” (assumendo sia /etc/govway la directory di configurazione indicata in fase di installazione). Di seguito un estratto della configurazione che riporta l’abilitazione dei 4 tipi:

```
# =====
# FileTrace
...
#
# Indicazione se nella funzionalità è consentito l'accesso ai contenuti
# -- Fruizioni --
# inRequest/outResponse
org.openspcoop2.pdd.transazioni.fileTrace.dumpBinarioPD.enabled=true
# outRequest/inResponse
org.openspcoop2.pdd.transazioni.fileTrace.dumpBinarioPD.connettore.
↪enabled=true
# -- Erogazioni --
# inRequest/outResponse
org.openspcoop2.pdd.transazioni.fileTrace.dumpBinarioPA.enabled=true
# outRequest/inResponse
org.openspcoop2.pdd.transazioni.fileTrace.dumpBinarioPA.connettore.
↪enabled=true
...
```

10.11 Gestione Proxy

I connettori descritti nella sezione *Connettori* rappresentano le entità di configurazione che consentono a GovWay di indirizzare le comunicazioni verso gli attori dei flussi di erogazione/fruizione gestiti. Come già descritto in tale sezione possiamo distinguere due tipologie di comunicazioni:

- *GovWay* —> *Applicativo Esterno*, nel caso di fruizioni
- *GovWay* —> *Applicativo Interno*, nel caso di erogazioni

In alcune architetture potrebbe essere presente tra GovWay e l'applicativo da contattare un proxy che media le comunicazioni.

- *Proxy HTTP*, se la comunicazione è mediata da un proxy http l'indirizzo remoto dell'applicativo viene censito su GovWay e la mediazione tramite il proxy sarà trasparente seguendo le indicazioni di configurazione descritte nella sezione *Proxy*.
- *Proxy Applicativo*, in scenari più complessi possono essere presenti reverse proxy che intervengono nella gestione delle connessioni https, utilizzando certificati client e/o trustStore differenti per diversi contesti applicativi. In queste situazioni l'endpoint indicato nella configurazione del connettore su GovWay non è l'indirizzo remoto dell'applicativo ma bensì l'indirizzo del reverse proxy il quale a sua volta si occuperà di inoltrare la richiesta agli indirizzi a lui noti. In questa situazione, è necessario configurare gli endpoint delle API sia su GovWay (indirizzo del reverse proxy), che sul reverse proxy (indirizzo dell'Erogatore finale)

Per semplificare la gestione, in uno scenario architetturale con *Proxy Applicativo*, GovWay può passare l'indirizzo remoto dell'applicativo al proxy tramite un header HTTP o un parametro della url. In questo modo il censimento degli applicativi viene effettuato esclusivamente su GovWay.

Per abilitare e configurare la funzionalità “govway-proxy” si deve agire a livello di proprietà java, configurabili accedendo alla sezione “Configurazione Generale -> Proprietà di Sistema”, aggiungendo una proprietà “govway-proxy-enable” con valore “true” (Figura Fig. 10.20).




Fig. 10.20: Configurazione delle Proprietà di Sistema

Una volta abilitata la funzionalità la configurazione è attuabile tramite le seguenti proprietà:

- `govway-proxy`: endpoint a cui verranno inoltrate le richieste. L'endpoint può contenere parti dinamiche che verranno risolte dal Gateway (per ulteriori dettagli fare riferimento alla sezione *Valori dinamici*).
- `govway-proxy-header`: se configurato verrà utilizzato un header http, con il nome indicato, per inoltrare al proxy l'indirizzo remoto.
- `govway-proxy-header-base64`: nel caso sia stato configurato un header http, l'indirizzo remoto sarà codificato in base64 se viene abilitata la seguente proprietà.
- `govway-proxy-query`: se configurato verrà utilizzato un parametro della url, con il nome indicato, per inoltrare al proxy l'indirizzo remoto.
- `govway-proxy-query-base64`: nel caso sia stato configurato un parametro della url, l'indirizzo remoto sarà codificato in base64 se viene abilitata la seguente proprietà.

Nota:

La configurazione dei parametri che riguardano l'header http o il parametro della url non sono obbligatori e se non presenti viene utilizzata la configurazione di default (header http "GovWay-APIAddress" non codificato in base64) ridefinibile nel file di configurazione locale `"/etc/govway/govway_local.properties"` tramite una configurazione come quella riportata di seguito (assumendo sia `/etc/govway` la directory di configurazione indicata in fase di installazione):

```
# =====
# GovWay Proxy
#
# Default behaviour
org.openspcoop2.pdd.connettori.govwayProxy.enable=false
#
# Default configuration (HTTP)
org.openspcoop2.pdd.connettori.govwayProxy.header.enable=true
org.openspcoop2.pdd.connettori.govwayProxy.header.name=GovWay-APIAddress
org.openspcoop2.pdd.connettori.govwayProxy.header.base64=false
#
# Default configurazion (query URL)
org.openspcoop2.pdd.connettori.govwayProxy.urlParameter.enable=false
org.openspcoop2.pdd.connettori.govwayProxy.urlParameter.name=govway_api_address
org.openspcoop2.pdd.connettori.govwayProxy.urlParameter.base64=false
# =====
```

Nota: Anche l'abilitazione stessa della funzionalità "govway-proxy" può essere effettuata nel file di configurazione locale tramite la proprietà `"org.openspcoop2.pdd.connettori.govwayProxy.enable"` ed in questo caso non è necessario registrare la proprietà di sistema `"govway-proxy-enable"`

L'endpoint utilizzato per il proxy, indicato nella proprietà `"govway-proxy"`, può essere ridefinito tramite le seguenti proprietà dalla più generica fino alla più specifica:

- `govway-<ruolo>-proxy`: l'endpoint indicato verrà utilizzato solamente se govway agisce nel ruolo indicato; `"<ruolo>"` può assumere i valori "fruizioni" o "erogazioni".
- `profilo-<profilo>-govway-proxy` o `profilo-<profilo>-govway-<ruolo>-proxy`: rispetto alla precedente proprietà è possibile restringere l'utilizzo dell'endpoint ad un determinato Profilo di Interoperabilità; `"<profilo>"` può assumere i valori "trasparente" (Profilo API Gateway), "modipa" (Profilo ModI PA), "spcoop" (Profilo SP Coop), "as4" (Profilo eDelivery), "sdi" (Profilo Fatturazione Elettronica).

- dominio-<nomeSoggetto>-govway-proxy o dominio-<nomeSoggetto>-govway-<ruolo>-proxy: l'endpoint indicato verrà utilizzato solamente per il soggetto interno indicato in "<nomeSoggetto>".
- dominio-<profilo>-<nomeSoggetto>-govway-proxy o dominio-<profilo>-<nomeSoggetto>-govway-<ruolo>-proxy: rispetto alla precedente proprietà è possibile restringere l'utilizzo dell'endpoint per il soggetto interno indicato in "<nomeSoggetto>" relativamente al solo Profilo di Interoperabilità indicato in "<profilo>".
- dominio-<tipoSoggetto>-<nomeSoggetto>-govway-proxy o dominio-<tipoSoggetto>-<nomeSoggetto>-govway-<ruolo>-proxy: rispetto alle precedenti due proprietà è possibile restringere l'utilizzo dell'endpoint per il soggetto interno indicato in "<nomeSoggetto>" relativamente al solo tipo indicato in "<tipoSoggetto>". Questa opzione è utile nei profili di interoperabilità dove ai soggetti è possibile associare più tipi, come ad es. in SPCoop dove sono utilizzabili i tipi "spc", "aoo", "test".
- tag-<nomeTag>-govway-proxy o tag-<nomeTag>-govway-<ruolo>-proxy: l'endpoint indicato verrà utilizzato solamente se l'API appartiene al tag indicato in "<nomeTag>".

Anche i parametri di configurazione relativamente all'utilizzo dell'header e del parametro della url possono essere ridefiniti, quando viene ridefinito un endpoint, con lo stesso criterio.

Nella figura Fig. 10.21 viene fornito un esempio di configurazione di un proxy relativamente alle sole fruizioni. L'endpoint del proxy è lo stesso per tutti i soggetti interni gestiti (dove è stato abilitato il multi-tenant) con la sola differenza che nel contesto della url è presente il nome del soggetto interno. In questo esempio l'endpoint remoto viene inserito nell'header HTTP GovWay-APIAddress codificato in base64.

The screenshot shows the 'Proprietà di Sistema' (System Properties) section of the GovWay console. It displays a table with four rows of system properties related to the 'govway-fruizioni-proxy' configuration. Each row has a checkbox in the first column, the property name in the second column, and the value in the third column. At the bottom right, there are two buttons: 'ELIMINA' (Delete) and 'AGGIUNGI' (Add).

| | Nome | Valore |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | govway-fruizioni-proxy | https://proxy/\${busta:mittente} |
| <input type="checkbox"/> | govway-fruizioni-proxy-header | GovWay-APIAddress |
| <input type="checkbox"/> | govway-fruizioni-proxy-header-base64 | true |
| <input type="checkbox"/> | govway-proxy-enable | true |

Fig. 10.21: GovWay Proxy per le fruizioni con endpoint dinamico

Nella figura Fig. 10.22 viene fornito un esempio di configurazione di un proxy relativamente alle sole fruizioni dove l'endpoint del proxy differisce sulla porta a seconda del soggetto interno.

Configurazione Generale > Proprietà di Sistema

Proprietà di Sistema

Visualizzati record [1-4] su 4

| <input type="checkbox"/> | Nome | Valore |
|--------------------------|---|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>dominio-Ente1-govway-fruizioni-proxy</u> | https://proxy:8652 |
| <input type="checkbox"/> | <u>dominio-Ente2-govway-fruizioni-proxy</u> | https://proxy:8653 |
| <input type="checkbox"/> | <u>dominio-Ente3-govway-fruizioni-proxy</u> | https://proxy:8654 |
| <input type="checkbox"/> | <u>govway-proxy-enable</u> | true |

ELIMINA AGGIUNGI

Fig. 10.22: GovWay Proxy per le fruizioni con endpoint differente per Soggetto Interno

10.12 Autenticazione e Autorizzazione Principal (Security Constraint)

In precedenza, relativamente alla configurazione del controllo degli accessi, ed in particolare del meccanismo di autenticazione, si è indicata anche la possibilità di utilizzare il tipo *principal*. Questa configurazione richiede che l'autenticazione sia delegata all'application server o qualunque altra modalità che permetta a GovWay di accedere al principal tramite la api `HttpServletRequest.getUserPrincipal()`.

In precedenza, relativamente all'autorizzazione, si è descritta la possibilità di utilizzare ruoli con fonte *esterna*. Questa fonte richiede che la gestione dei ruoli sia delegata all'Application Server o a qualunque altra modalità che permetta a GovWay di accedere ai ruoli tramite la api `HttpServletRequest.isUserInRole()`.

Le modalità di configurazione di utenti e ruoli sull'application server variano in funzione della versione utilizzata e pertanto si rimanda alla documentazione del prodotto.

È inoltre richiesto che l'applicazione utente sia protetta tramite un *security-constraint*. A tale scopo l'installazione di GovWay dispone di un contesto built-in *govwaySec* (definito nel war `govwaySec.war/WEB-INF/web.xml`) protetto tramite security constraint con metodo di autenticazione *HTTP-BASIC*:

```
<security-constraint>
  <web-resource-collection>
    <web-resource-name>AuthenticationContainer</web-resource-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </web-resource-collection>
  <auth-constraint>
    <role-name>*</role-name>
  </auth-constraint>
</security-constraint>

...

<security-role>
  <role-name>*</role-name>
</security-role>

<login-config>
  <auth-method>BASIC</auth-method>
</login-config>
```

Se si intende utilizzare una configurazione differente di quella built-in si deve procedere con la modifica di tale descrittore `web.xml` presente all'interno dell'archivio.

Nota: Con questo tipo di configurazione, le URL che gli applicativi devono invocare devono essere adeguate sostituendo il contesto *govway* con *govwaySec*.

10.13 Espressioni XPath su messaggi JSON

In diverse funzionalità (*Correlazione Applicativa*, *Registrazione di una policy*, *Modalità di identificazione dell'azione*) è stata documentato la possibilità di utilizzare espressioni `jsonPath` o `XPath` per estrarre contenuti dai messaggi JSON o XML in transito sul Gateway.

L'estrazione dei contenuti da messaggi JSON si basa su espressioni `JSONPath` che allo stato attuale non hanno la stessa «potenza» delle espressioni `XPath`. Ad esempio:

- non è possibile ottenere il nome di un claim, come invece in XPath è possibile ottenere il local-name di un elemento tramite la funzione “local-name”
- non si dispongono delle complesse funzioni per le elaborazioni sulle stringhe (ad es. in xpath è disponibile la funzione “substring-before”)
- ...

Per ovviare a tali limitazioni GovWay fornisce la possibilità di utilizzare espressioni XPath su messaggi JSON attraverso la seguente sintassi:

```
xpath [namespace(prefix1:uri1, ... ,prefixN:uriN) ] <espressioneXPathStandard>
```

Nel caso il gateway rilevi una espressione che inizi con il prefisso “xpath “ da applicare su un messaggio JSON, effettua una trasformazione del messaggio in una rappresentazione xml. Ad esempio per il messaggio JSON:

```
{
  "prova": "test1",
  "prova2": 23
}
```

Per estrarre il valore del field “prova” è possibile utilizzare le seguenti espressioni, la prima jsonPath e le successive xpath:

- \$.prova
- xpath //prova/text()
- xpath /json2xml/prova/text()

Le espressioni xpath sono utilizzabili poichè il messaggio JSON viene convertito nel seguente messaggio xml (inserito all’interno dell’elemento radice “json2xml”):

```
<json2xml>
  <prova>test1</prova>
  <prova2>23</prova2>
</json2xml>
```

Mentre nell’esempio precedente sono sufficienti le funzionalità offerte dal jsonPath per estrarre il valore del field “prova”, ricorrere all’utilizzo di XPath è necessario se ad esempio vogliamo ottenere il nome di un field. Nell’esempio seguente l’espressione fornita consente di estrarre il nome dell’ultimo field presente nella struttura json “prova2”. Tale risultato è ottenibile solamente utilizzando l’espressione XPath:

```
xpath local-name(/json2xml/*[last()])
```

In alcuni contesti i servizi REST non vengono implementati a partire da interfacce progettate ad hoc (OpenAPI, Swagger ...) ma sono frutto di una trasformazione di esistenti servizi SOAP. In questi scenari, i servizi REST veicolano messaggi JSON ottenuti attraverso la trasformazione dei relativi messaggi XML utilizzati su SOAP. Per poter utilizzare espressioni XPath devono essere affrontate le problematiche di risoluzione dei prefissi e dei namespace. In questi contesti i messaggi JSON presenteranno field che possiedono nel nome il carattere “:” ereditato dalla rappresentazione xml. Di seguito un esempio di messaggio json ottenuto da una trasformazione di un messaggio xml equivalente:

```
{
  "m:NomeAzioneTestRequest": {
    "bodyWithNS" : "true",
    "xmlns:m" : "http://testNamespace",
    "prodotto" : {
      "codice" : "26",
      "altro:codice3" : "34",

```

(continues on next page)

(continua dalla pagina precedente)

```

    "xmlns:altro" : "http://testNamespaceAltro"
  }
}
}

```

Supponendo di voler estrarre il nome del field “NomeAzioneTestRequest” e da questo eliminare anche il suffisso “Request” è possibile utilizzare la seguente espressione xPath:

```

xpath namespace(m:http://testNamespace, altro:http://altro) substring-before(local-
↳ name(//json2xml/*), \"Request\")

```

Si può notare come tra il prefisso “xpath “ e l’espressione xpath vera e propria (substring-before(...)) siano stati definiti i namespace che coinvolgono i field presenti nella struttura json che avevano il carattere “:”.

La struttura xml, ottenuta dalla conversione del messaggio json, su cui viene applicata l’espressione xpath è la seguente:

```

<json2xml xmlns:m="http://testNamespace" xmlns:altro="http://altro" xmlns:___xmlns=
↳ "http://govway.org/utils/json2xml/xmlns">
  <m:NomeAzioneTestRequest>
    <bodyWithNS>true</bodyWithNS>
    <___xmlns:m>http://testNamespace</___xmlns:m>
    <prodotto>
      <codice>26</codice>
      <altro:codice3>34</altro:codice3>
      <___xmlns:altro>http://testNamespaceAltro</___xmlns:altro>
    </prodotto>
  </m:NomeAzioneTestRequest>
</json2xml>

```

Nota: Il prefisso “xmlns:” viene gestito automaticamente da GovWay, il quale gli associa un namespace di default “http://govway.org/utils/json2xml/xmlns”. Tale namespace è possibile ridefinirlo aggiungendo all’elenco dei namespace anche un mapping per “xmlns”.

10.14 Validazione dei messaggi con OpenAPI 3.x

Nella sezione *Validazione dei messaggi* è stata descritta la funzionalità di validazione dei messaggi applicativi in transito sul gateway.

Dalla versione 3.3.1, per la validazione dei messaggi riguardanti API REST con specifiche di interfaccia OpenAPI 3.x, viene utilizzata la libreria openapi4j (<https://openapi4j.github.io/openapi4j/>). È possibile ritornare al precedente motore di validazione registrando la seguente *Proprietà* sull’erogazione o sulla fruizione:

- `validation.openApi4j.enabled=false`

Se invece si vuole modificare il tipo di validazione effettuata con openapi4j è possibile farlo abilitando (true) o disabilitando (false) la specifica funzionalità registrando una delle seguenti *Proprietà* (per default tutte le proprietà elencate sono abilitate):

- `validation.openApi4j.validateAPISpec`: prima di procedere con la validazione del messaggio, viene controllato che l’interfaccia OpenAPI 3.x sia sintatticamente valida.
- `validation.openApi4j.validateRequestQuery`: viene effettuata la validazione della query url

- *validation.openApi4j.validateRequestHeaders*: viene effettuata la validazione degli header http della richiesta
- *validation.openApi4j.validateResponseHeaders*: viene effettuata la validazione degli header http della risposta
- *validation.openApi4j.validateRequestCookies*: viene effettuata la validazione dei cookie presenti nella richiesta
- *validation.openApi4j.validateRequestBody*: viene effettuata la validazione del payload http della richiesta
- *validation.openApi4j.validateResponseBody*: viene effettuata la validazione del payload http della risposta
- *validation.openApi4j.mergeAPISpec*: eventuali schemi esterni json o yaml vengono aggiunti all'OpenAPI principale prima di procedere con la validazione

10.15 Cifratura delle Password

Gli oggetti censiti nel registro di GovWay che possiedono una password sono i seguenti:

- le utenze delle console di gestione e monitoraggio (descritte nella sezione *Utenti*);
- gli applicativi e i soggetti registrati con credenziali “http-basic” (sezione *Credenziali “http-basic”*);
- gli applicativi e i soggetti registrati con credenziali “api-key”; in questo caso viene cifrata la chiave di identificazione univoca (sezione *Credenziali “api-key”*).

Le password vengono cifrate per default con un algoritmo di cifratura: SHA-512-based Unix crypt (\$6\$).

Nota: Per garantire la retrocompatibilità con le utenze esistenti precedenti alla versione 3.3.2 di GovWay, la verifica delle password viene attuata anche usando il precedente algoritmo. La verifica in modalità “backward compatibility” può essere disattivata, una volta migrate tutte le password al nuovo formato di cifratura, agendo sul file <directory-lavoro>/consolePassword.properties:

```
# Abilitare l'opzione seguente per poter autenticare:
# - le utenze delle console esistenti memorizzate con la precedente_
↪cifratura MD5
# - le password 'basic' degli applicativi/soggetti memorizzati in chiaro
passwordEncrypt.backwardCompatibility=false
```

È possibile modificare il tipo di cifratura configurando i parametri presenti nel file <directory-lavoro>/consolePassword.properties:

```
# Tipo di cifratura (enum org.openspcoop2.utils.crypt.CryptType)
passwordEncrypt.type=SHA2_BASED_UNIX_CRYPT_SHA512
# In alternativa alla definizione di un tipo, è possibile fornire una classe_
↪che implementa l'interfaccia org.openspcoop2.utils.crypt.ICrypt
#passwordEncrypt.customType=className

# Charset utilizzato per le password
#passwordEncrypt.charsetName=UTF-8

# Parametri per il calcolo del 'salt'
passwordEncrypt.salt.length=16
passwordEncrypt.salt.secureRandom=true
#passwordEncrypt.salt.secureRandomAlgorithm=SHA1PRNG

# Parametri per il calcolo del Digest
#passwordEncrypt.digestAlgorithm=
#passwordEncrypt.iteration=intNumber
```

(continues on next page)

(continua dalla pagina precedente)

```
# Output format
#passwordEncrypt.base64Encoding=true/false
```

I tipi di cifratura supportati sono:

- *SHA2_BASED_UNIX_CRYPT_SHA256* e *SHA2_BASED_UNIX_CRYPT_SHA512*: SHA2-based Unix crypt in variante SHA-256 e SHA-512; consentono la personalizzazione del “salt” e del numero di iterazioni (“rounds”).
- *LIBC_CRYPT_MD5* e *LIBC_CRYPT_MD5_APACHE*: libc crypt() MD5 «\$1\$» e variante Apache «\$apr1\$»; consentono la personalizzazione del “salt”.
- *DES_UNIX_CRYPT*: Unix crypt(3) DES; consente la personalizzazione del “salt”.
- *RFC2307_MD5*, *RFC2307_SMD5*, *RFC2307_SHA* e *RFC2307_SSHA*: RFC2307 in variante MD5, SMD5, SHA e SSHA; non consente alcuna personalizzazione.
- *JASYPT_BASIC_PASSWORD* e *JASYPT_STRONG_PASSWORD*: Jasypt in variante basic e strong; non consente alcuna personalizzazione.
- *JASYPT_CUSTOM_PASSWORD*: Jasypt custom configurabile per “salt”, numero di iterazioni, algoritmo di digest e codifica base64/hex.
- *PBE_KEY_SPEC*: PBE Key Spec configurabile per “salt”, numero di iterazioni, algoritmo di digest e codifica base64/hex.
- *B_CRYPT* e *S_CRYPT*: BCrypt e SCrypt; non consente alcuna personalizzazione.
- *PLAIN*: le password vengono salvate in chiaro